

श्राधुनिक शस्य विज्ञान

E.

लेखक:

रामश्रवतार पोरवाल M.Sc.Ag. B. Ed. (Agr.) श्रोकर्ण नरेन्द्र राजकीय सीनियर उच्च मा० विद्यालय जोवनेर (जयपुर)

एवम्

डॉ० प्रवीसिंह राठौड़ थीक्णं नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर जयपुर

Gifted by :'Raja Ramme's 11 Ubrary Foundation
Block-DD 54 Self-Lake City
CALCULTIA 700 064

राजस्थान प्रकाशन त्रिपोलिया बाजार, जयपुर-2

```
प्रकाशकः
राजेन्द्र कुमार जसोरिया
राजस्थान प्रकाशन
निपोलिया वाजार,
जयपुर-302002
```

लाइब्रे री संस्करण : 1991

मूल्य : 65/-

कम्पोजित : जनरल कम्पोजित एजेन्स. किशनपोल वाजार, जयपुर 3

मुद्रकः मॉडर्मं प्रिण्टर्सं किशनपोल बाजार, ५<-302002

ग्रामुख

राष्ट्रीय शिक्षानीति के अन्तर्गत राज्य के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इसी सज से कक्षा दस के बाद दो-वर्षीय अकादमिक (कृषि) पाठ्यकम प्रारम्भ किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षाबों के नदीन पाठ्यक्षमानुसार उच्च माध्यमिक कक्षा के छात्रों के लिए 'खाधुमिक सस्य विज्ञान" की पुन्तक का प्रथम मंस्करए। प्रस्तुत किए जाने का प्रयाम किया गया है जो शस्य विज्ञान के दोनों प्रकृत पत्रों के पाठ्यकम को पूरा करती है।

प्रस्तुत पुस्तक की रचना में तहसबंधी हिन्दी एवं अंग्रेजी में लिखी गई भ्रोनेकों पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाधों की सहायता ली गई है। सम्बन्धित सेखकों तथा प्रकाशकों का मैं भाभारी हैं। वैज्ञानिक शब्दावली को हिन्दी शब्दों के साथ उनका अंग्रेजी रूप देकर भाषा को सर्रन बनाया गया है।

जिन महानुमार्यो माथी घष्यापक बन्धुघों तथा छात्रो से पुस्तक लिखने की प्रेरणा एवं सहयोग मिला है उनका में हृदय से कृतम हूँ। पुस्तक विवेचन के लिए में जोवनेर, कृषि महाविद्यालय के शस्य-विज्ञान विमाग के सहायक प्रध्यापक डॉ॰ प्रवीस्। सिंह राठौर का विशेष ग्रामारी हूँ।

पुस्तक प्रकाशन के लिए मैं थो राजेन्द्रकुमार जसीरिया का घामारी हूँ जिन्होंने पुस्तक के मुद्रए में विशेष रुचि की है। पाठकों द्वारा दिये जाने वाले विषय सम्बन्धी उपयोगी सुकावों को घगले संस्करण में समावेश किया जावेगा।

मुक्ते पूर्ण विश्वास है कि पुस्तक दोनों क्षेत्रो, कृपको तथा छात्रों, मे उपयोगी सिद्ध होगी।

ग्रनुक्रम

1.	जलवायु		
2.	मौसम तथा मौसम के तत्व		
3	ऋतुर्ये	1	
4.	मानसून तथा इसका फसलों पर प्रभाव	1	
5	जलवायुका कृषि कसलों पर प्रभाव	2	
6	मौसम विज्ञान सम्बन्धी यंत्र	2	
7	कृषि के ब्राधार पर भारत एवं राजस्थान की जलवायु		
8	मुदा एवं मृदा प्रवन्य	3	
9	मृदा का निर्माण	4:	
١٥.	मृदा एवं पदार्थ	5	
ll.	पृदा के मौतिक गुरा	5	
2.	पूर्वा न नातम् दुर्वः मूमि विकार	86	
13.	कारीय भूमि	92	
14.	भारत एव राजस्थान की मिट्टियाँ	104	
15.	मू-परिष्करण के यन्त्र	109	
16	मू-परिष्करण सम्बन्धी यन्त्र	119	
	द्वितीय भागः		
17.	साद एवं उर्वरक	151	
18.	कार्वनिक या जैविक खादे	165	
19.	ध-कार्वनिक खार्दे	184	
20.	खाद की मात्रा का निर्धारण	209	
21.	मिचाई	220	
22.	सिचाई की विधियाँ एवं जल की नाप	234	
23	सिचाई के जल की नाप	249	
24.	मृदा एव जल संरक्षरा	259	
25.	जल निकास	268	
26.	सरपतवार नियत्रसा,	275	
27.	कृषि सम्बन्धी मावश्यक इकाईयौ	290	

E.,

. जल**वा**यु (CLIMATE)

1. जलबाम एवं प्रभावित करने वाले कारक

(Climate and Factores effecting to the Climate)

जलबाय के सध्ययन से पूर्व वातवरण का सध्ययन सत्ययन्त सायव्यक है। वातावरण (Atmosphere)-पृथ्वी के ठोस एवं द्रव मागों की वेरे हर गैस का एक धामरला है जिसे वातावरण कहते हैं।

यह प्रस्वी से सगमग 600 कि. मी. ऊँचाई तक पाया जाता है जिसकी सक्तता 16 कि. मी. तक अधिक है किर अपेक्षाकृत विरल होता जाता है । यह सर्व से धाने बाली हानिकारक किरशों, उल्का पिण्डों से रक्षा, साप अनुकुलन, क्वसन तवा उदलन कियाओं में सहायक होता है।

भातावरण और पृथ्वी का चहाँ तक सम्पर्क होता है वहीं तक प्राची चगत पावा जाता है। इस बाताबरका में बोडा-सा परिवर्तन होते पर ससका प्रमाब मानव, पेड पीये भीर भ्राम कीवधारियो पर पडता है।

बसबाय - यह 'जन' तथा 'वाय' दो बन्दो से मिसकर बना है। बस का शर्ष मार्रंता, वर्षा से है और बायु का इवामों की दिवा, यति बायुवच्चन की चन्य स्परस्थामों से है बिसके प्रत्यांत तापकम भी वामिन हैं। तापकम का बामान्य तास्वर्य सर्दी व गर्मी है। ग्रतः किसी भी स्थान की जल घौर वाबू की बाम्बिक स्थिति जमवायु है।

वातावराए के धनुसार किसी भी स्वान की जलवाबु का बान होना धावश्वक है। जलवाय के साधार पर पेड़-पौत्रों का नगीं करए किया बाता है। कवि के लिये नितने भी कार्य किये चाते हैं उनका जलवायु और बाताबरसा से सीवा बनिष्ठ संबध है। इनलिए किसी भी स्थान की जलवायु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बायु, ताप, म'द ता तथा वायुमण्डल की सामान्य मनस्या मादि पर व्याव देना आवश्यक है। जलवाय की परिमापा निम्न प्रकार करते हैं-

'वयं के विभिन्न महीनों में किसी स्थान के बायूमण्यल में परिवर्धन की भवस्या, ताप, वातावरण में नमी के परिलाम भीर क्या आदि के निश्चत प्रभाव

को जलबाय महते हैं।'

'जसवाय' भनेक वर्षों के ऋत संबंधी घटनामों का सार है।'

'किसी भी स्थान पर मौसम की सामृहिक देशा को उस स्थान की जलवाडू कहते हैं 🗀

कसवाय को प्रमावित करने वार्ल कारक-किसी भी स्थान की जलवायु को

प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं-

(1) भू-मध्य रेखा से दूरी-जो स्थान मूमध्य रेखा के जिवने समीप होते हैं वहाँ उतनी ही प्रधिक गर्मी पड़ती है क्यों कि वहाँ सूर्य की किरएों सीधी पड़ती हैं। जैसे-जैसे यह दूरी बढ़ती जावेगी ताप अपेक्षाकृत कम होने के कारण में स्थान ठण्डे होते जाते हैं।

(2) समुद्र तट से निकटता-समुद्रतट के निकटवर्ती स्थानों में जलवायु उन्हीं भीर न भविक उच्णा होकर प्रायः एक सी रहती है क्योंकि जल भूमि की

भ्रमेक्षा देर से ठण्डा होता है।

(3) समुद्रतल से घरातल की ऊँचाई-जो स्वान समुद्रतल से जितना ऊंचा होता है वहाँ उतना ही तापकम कम हो जाता है। ऐसा बनुमान है कि 165 मीटर की उँचाई पर लगमग 1° संग्रे तापक्रम कम हो जाता है। इसी से बीकानेर 238 मीटर र्जवाई पर गर्म तथा उदयपुर 578 मीटर ऊंचाई पर होने से मंपेलाकृत ठण्डा है ।

(4) पहाड़ों की दिशा-पड़ाड़ सूर्य की किरलों तथा हवामों की रोककर जसवायु पर प्रमाव डालता है। साइबेरिया की तेज ठण्डी हवाग्रों को हिमालय पर्वत रोकता है साथ ही पर्वतों से मानसुनी हवार्ये टकराकर ऊपर उठकर ठण्डी हो

जाती हैं भौर वर्षा करती हैं।

(5) हवाओं को दिया --उत्तर दिशा से माने वाली हवार्ये दक्षिण की मोर से चलने वाली हवाओं की भपेक्षा ठण्डी होती हैं। जब वे हवायें समुद्र से स्वल की भोर बहती हैं तो वर्षा करती हैं।

(6) भूमि-संरचना-वालू मिट्टी चिकनी मिट्टी की घपेक्षा जल्दी गर्म घीर ठण्डी हो जाती है बतः जिस स्थान की मिट्टी बलुई है, वहाँ दिन गर्म सथा रातें

ठण्डी रहती हैं।

(7) मूमि का दाल-उत्तरी गोलाउँ के दक्षिण की मोर वाला दालू भाग प्रियक गर्म होता है क्योंकि सूर्य की किरएँ वहाँ लम्बे समग्र तक सीमी पड़ती हैं।

(8) बारायें समुद्री घाराबों के उच्ही बीर गर्म होने से समीपवर्ती स्थान

की जसवायु ठण्डी या गर्म ही जाती है। (9) वनस्पति - ये मी जसवायु पर प्रमाव झातते हैं। पेड़-पीये यायु-मण्डल की नमी को संचित कर वर्षा कराने में स्हायक होते हैं स्रीर जीवांस पदार्थ में दृद्धि अन्तरे भूति की उर्वरता बढ़ाते हैं। किन स्वानों वर मेह-पीधे अभ है वहां यर्थ भी कम होती है।

2. भीसमे तथा भीसंम के तत्व

सामान्यतथा मोसम मोर ऋतु का एक ही मर्थ सर्गाया जाता है परन्तु ये दोनों जब्द धनन-प्रत्य पर्थ रखते हैं। किसी मी विशेष समय में बायुमण्डल के ताप बायु को दिला एव गति, गर्नी मोर कर्षा मादि के प्रभाव को मौसम कहते हैं। यह दिन-प्रतिदिन की घटनाओं पर निर्मर रहता है। दिन में मौसम परिवर्तन हो सकता है। जैसे प्रतः प्रास्तान साफ परन्तु दौषहर में तेज हवा मीर बादल छाकर वर्षा कर सकते हैं।

जब एक-सा ही मौसम भधिक समय तक बना रहता है तो इसे ऋतु कहते हैं। प्रतः ऋतु बहुत दिनों की मौसम सम्बन्धी घटनाभ्रों का सार है।

. . बुद्ध दिनों की पटनाम्रों को मौनम कहा जाता है, /जबिक मौसम स्पाई होने पर, ऋत कहा जाता है।

मौसम के तत्व

(1) प्रकाश (2) तापमान (3) ग्र'ईसा (4) वायु

(1) प्रदाश (Sunlight) — पीयों की सुद्धि श्रीर विकास में प्रकाण का महत्वपूर्ण सोगरान हूं। सूर्य ने प्रकाण पृष्वी पर किरण हारा ध्राता है। इसमें 39% दूष्य प्रकाण है जो कि 750 से 400 मिलीमाइकान के बीच प्राप्त होता है; 60% प्रवस्त (Infrared) तथा एक प्रतिशत पर वैगनी (Ultraviolet) होता है। प्रकाण पीयों भी बुद्धि तथा विकास में तीन प्रकार से महायक होता है।

(।) संरणतात्मक विकास; (2) पादप-आहार निर्माण तथा (3) फूल एवं फलन के समय को प्रमावित करने में सहायक है।

प्रकाण की गुराता (Quality), तीवता (Intensity) तथा ग्रवधि (Duration) का पीओं की बृद्धि पर प्रमाव पडता है।

प्रकाम नी मुख्ता -- तरम-दैर्ण (Wave length) के प्रमुसार प्रकाम को लाल, पीता सम्म बेनानी प्राटि प्रकारी में विद्याजित करते हैं ' माल किश्मों का पीत्रों की वृद्धि तथा विकास में मदस्य है। दूख बीक्षी के घरना के निये माल किरणों ने कुछ सम्म तेक प्रमावित होना प्रावत्मक के प्रस्था उनका प्रकुरण नहीं होगा। प्रकुरण के बाद नये बीजोकुर की परिपायित से स्वांशिय करने के नियं लाल किरएगें की पत्तियों में प्राक्लबक (Proplastids) को पर्एहरितसमक (Cbloroplasts) में बदलने में सहायता करता है जिससे पीयों में प्रकाश-संख्विपण की तिया हो सके। प्रकाश-संख्विपण लाल किरएगें में सर्वाधिक, बैगनी किरएगें में इससे कम तथा नीली किरएगें में सबसे कम होता है।

प्रकाश की तीव्रता—प्रकाश की तीव्रता का पौधों की दृद्धि पर प्रत्यक्ष तथा प्रप्रत्यक्ष प्रभाव पढता है। पत्ती के जीव द्वव्य की पारणस्यता तथा पदायों का एक माग की कोशिका से दूसरी कोशिका में जाने पर प्रकाश की तीव्रता पर प्रमाव पढ़ता है तथा प्रकाश-संक्षेत्रपण की विद्या नियन्त्रित होती है।

विमिन्न पौधों की प्रकाश-संश्लेषण के लिए प्रकाश तीव्रता की धावश्यकता होती है। इसके धांघार पर पौषे दो प्रकार के होते हैं—

 छाया में उगने वाले पौथे—ये पौथे सूर्य के प्रकाश की 1% से कम प्रकाश-तीवता में काफी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं!

2 पूर्व में उतने वाले पीये-इनकी पूर्ण सूर्य के प्रकाश की 6% प्रकाश तीवता की धावश्यकता होती है। कम तीवता में पीयों के पूर्ण रंझ (Stomata) बन्द हो जाते हैं दिवसे कार्यकड़ाई मानशाइड के धन्दर प्रवेश न करने से प्रकाश-संक्षेत्रपण भी गईत मन हरने से प्रकाश-संक्षेत्रपण भी गईत मन हरने से प्रकाश-संक्षेत्रपण पितान में वाप्योत्सर्जन (Trans-Piration) दर बढ़ जाती है भीर प्रकाश संक्षेत्रपण पर विरोधी प्रमाव पढ़ता है जिससे CO प्रपोदी से बाहर माने समती है।

प्रकाश की सर्वाय-पीपो में कूल तथा फलन के समय पर प्रकाश सर्वाव का प्रमाव पड़ता है। इस दृष्टि से पीघों को तीन वर्गों में बीटा गया है-

(छ) सस्य प्रकाशायेक्षी शीचे (Short day Plants)—इन योगें को संपेक्षाकृत छोटे दिनों की सावश्यकता होती है जिनके सिये न्यूनतम कांतिककाल की सावश्यकता होती है। प्रकाश प्रविध सधिक द्वीने पर पूर्यन न होकर बानस्पशिक इंदि प्रयिक होती है। जैसे – मक्का, पान की कुछ किस्मे, सोयाबीन, मूंग, ज्वार, बाजरा, तम्बाङ्ग, कोविया सादि।

(ब) दीर्ध प्रकाशायेक्स पोचे (Long day Plants)—इन पोमों को दुष्पन के लिये सपंत्राकृत लम्बे दिनों (12-14 पण्टे) की सावश्यकता होती है। इनकी स्मृतन कॉलिकनाल से मधिक समय को प्रावश्यकता होती है। प्रकार प्रविच हुए काल से कम होने पर पुण्यन न होकर सिर्फ पानश्पति बृद्धि ही होगी। जैसे—गेहूँ, जो, बरसीम, मटर, चना, सबर बादि।

(स) विवस निष्प्रभाषी पीसे (Neutral Plants)-इन पोधों को पुष्पन किया पर प्रकाश सर्वाय का प्रभाव नहीं पढ़ता है बल्कि पुष्पन मत्य सौर टीमें प्रदीविकास में दोनों में हो जाता है। जैसे — जैसे कपास, सूर्वमुखी, टमाटर, घान की कुछ किस्में जया, पदमा, ग्राई मार 8 मादि। प्रकाश का पौत्रों की संस्थता पर काफी प्रमाव पड़ता है। संघेरे में उमे पौत्रों के तने दुवल तथा पतले होते हैं। साकाओं पर स्त्रोटे माकार की पर्णरहित पीली पत्तियाँ होती हैं जिससे इनका समुचित विकास नहीं हो पाता है।

(2) तापनीन (Temperature)—पोपों में होने वाली सभी सारीरिक कियात्मक प्रक्रियायों के लिए उचित तापमान की मावश्यकता होती है। पौषों के मकुरएा से लेकर पकने तक की विभिन्न कियायों पर विभिन्न तापमानों का प्रभाव पहता है। मधिकांत पौषे 15° क्षेत्रे. से 45° सेग्रे. के बोच तापमान पर बुद्धि करते हैं। इससे बहुत मधिक या कम तापमान पर पौषों की इदि इक जाती है।

पौषों की विभिन्न कियाओं पर तापमान का प्रभाव

प्रकाश-संस्तेषण पर प्रमाय—एक निष्यित तापमान पर प्रशाश-संस्तेषण की गति बढ़ जाती है बर्जोंक इस ताप पर एन्बाइम्स नध्ट होने लगते है। कम तापमान का विशेष प्रमाय नहीं पडता है।

रवतत किया पर प्रभाव—तापमान के प्रधिक होने पर स्वसन किया की गति प्रधिक तथा कम तापमान पर गति कम हो जाती है। 8° सेग्रे. से 45° सेग्रे. तक तापमान बढ़ाने पर स्वसन की गति पीर-पीरे बढ़ जाती है। इससे प्रधिक तपमान पर एन्याइम्स के नष्ट होने से गति कम हो जाती है। स्वसन त्रिया के तीत्र होने पर पीपों का माहार प्रावसीकरण द्वारा जककर नष्ट हो जाने से उपज में कमी प्रा जाती है। पेंचे-मानु सकरकन्द ।

बाष्पोत्सर्गन किया पर प्रमाव—इस किया पर तापमान का अन्नत्यक्ष प्रमाव पड़ता है। एक निश्चित सीमा से अधिक तापमान होने पर वाष्पोत्सर्जन की गति बढ़ जाती है। पत्ती पर्ण मध्योतक कोशिकामों में जल मरे रहने से पत्ती की आर्यंता में कमी नहीं होती है, जबकि वायुमण्डल की आर्यंता कम हो जाती है और बायुमण्डल में वाप्प दाव कम हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है।

श्रंकुरल पर प्रभाव—बीजों के श्रंकुरल से तापमान का सीवा सम्बन्ध है। भूमि में नमी तथा भावसीजन होते हुये उपगुक्त तापमान न होने पर श्रंकुरल नहों होता है। बीजों का श्रंकुरल एक निश्चित शापमान पर होता है। यह सीमा विभिन्न बीजों में जिन्न होती है।

बसतीकरण (Vernalization) पर प्रभाव—पीयों ने पुष्पन से पूर्व हारिक साल में एक निवित्त समय तक रमून तापमान की यावयकता होती है। ठण्डे देशों में वस्तीकरण के द्वारा धीतकरतीन गेहूं के जीवन-पक की वस्तीकरतीन गेहूं के समान वना सकते हैं वर्षीक इसके बिना धीतकरतीन गेहूं को वसंत में बोने पर पुष्पन नहीं होगा धीर उपन प्राप्त नहीं होगा धीर प्राप्त प्राप्त निर्म स्वाप्त निर्म स्वप्त स्वप्त निर्म स्वप्त स्वप

कुछ फसनों के बीजों के मंकुरण तथा छुद्धि के लिये दिन तथा रात के तापमान में मन्तर होना मायश्यक है, साथ ही फलों के बनने पर मी इसका प्रभाव पड़ता है। दिन का तापमान 26.5° सेग्रे. तथा रात्रि का तापमान 7° सेग्रे. होने पर टमाटर में मंबिक फन लगते हैं तथा लाख पदार्च भंधिक मात्रा में एकत्रित होता है।

(3) झाइ ता (Humidity)—पीघों की बृद्धि तथा विकास के लिये जल महत्त्वपूर्ण हैं। जल भूमि के सनिज तत्वों को घोलकर पीघों के एक-एक धंग से दूसरे का तथा एक कीमिका से दूसरों को बिका में जाने का माध्यम है। पीघों की कोमिका को स्फीत रखकर प्रकाश-संस्तेषण जिल्ला में सहायता करता है। पीघों की कोमिका कदा का प्रियों का अधिकार प्रकाश कर स्वाप्त के सीका तथा कर प्रकाश कर स्वाप्त के सीका तथा कर साथ पीघों का जीवन है।

यातायरए में जल वाप्प तापमान पर निर्मर करती है। तापमान मधिक होने पर मार्देवा मधिक होगी। पाईता में जुल वाप्प, ग्रोस, वर्षा के रूप में जल मोते, हिमपात मादि सभी शामिल हैं।

जल-बाध्य—जल सावनों के तनों से सदैव जल-बाप्य उड़ा करती है। इससे वासु में प्रत्येक ताप पर बोड़ी बहुत जल बाद्य सदा ही रहती है। साधारएा ताप पर बायुमण्डल पर उपस्थित जल बाद्य की मान्ना बागु की संदुत्ति के निवे पर्यात नहीं होती है परस्तु बासु का तापमान कम होने पर एक ग्वित एसी भी भा जाती है जब यही बाद्य की मान्ना बायु को संदुत्त कर देती है। इससे सौर अधिक बायु ठण्डा करने पर जल-बाद्य दूरों में बदल खाता है।

जल-वाष्प के विभिन्न प्रवस्थाओं में गंधनित हो जाने पर बादल (Clouds), कोहरा (Fog), प्रोस (Dew); पाला (Frost), ग्रोले (Hails) चौर वर्षा (Rains) ग्राटि घटनार्वे उपस्थित हो जाती हैं।

बादल या मेव (Clouds)—जहां पर वायु का ताप प्रधिक होता है भीर वहीं वायु दाब कम हो जाता है तो वहीं की वायु नीचे से उपर उठकर फंनती है। फंनते तथा ठण्डी वायु के संम्पर्क में प्राने से यह वायु भी ठण्डी ट्रो जाती है। जब इसका ताप पिरकर प्रोसांक (Dew Point) तक सा जाता है तो उपरियत वाय्य प्रस्था जत बूंबों में जमने समती है। जन की बूंबें सूक्ष्म एवं हस्की होने से वायु में संधी रहती है भीर बायु के साथ ईष्टर-उपर उड़ती रहती हैं। इन बूंबों का प्राकार बड़ा होने पर ये इस्वमत होने समती हैं जिनको बादल कहते हैं।

वाष्प की माता व माकार के माधार पर बादल चार प्रकार के होते हैं—

1. भ्रतका मेख (Cirrus)— वे वादल भूमि से 3 से 6 कि. मी. की ऊँवार्ष पर रहते हैं। ये बर्फ के कर्यों मे बने होने में ब्वेत रंग के होते हैं। ये प्रायः घोड़ी के पूछ के पुम्बे की भांति रेगेदार मा चिड़ियों के पंल की मांति होते हैं।

- .2. पूंज मेप (Cumulus)—इन बादलों का नीचे का तल तो सीवा पर चोटी गोल होती है। ये भूमि से 6 कि. मी. ऊँवाई पर इघर-उघर उड़ते दिसाई देते हैं।
- 3. जल मैघ (Nimbus)—इन बादलों का निचला माग एक-सा होकर मूमि से नीले दिखाई देते हैं, इनमें वारिस होती है !
- स्तार मेघ (Stratus)—ये काफी लम्बाई-बोड़ाई में नीचे तक फैले रहते हैं जिससे कोहरा-सा दिखाई देता है मोर माकाश में धुँपसा-सा छा जाता है! ये भिम से 3 कि. मी. ऊंचाई पर बनते हैं।

कोहरा या पूमिका (Fog)—वायु में नमी की मात्रा घषिक होने पर शाम के समय या रात में भूमि से कुछ ऊंबाई तक जल वाष्प छोटी-छोटी बूंदों के रूपों में जम जाती है भीर वारों भीर घुंपला-सा दिलाई देता है इसे कोहरा कहते हैं।

सर्दी में कमी-कभी वायुनण्डल में जल की छोटी-छोटी बूंदों के जमने से घना कोहरा छा जाता है जिससे पास की चीजें दिखाई नही देती है। सूर्य निकलने पर ये बूंदें वाष्प वनकर जड़ जाती हैं तो भाकाश साफ हो जाता है।

श्रोस (Dew)—दिन में जब बाप्प बनकर उड़ता है ज़िससे बाग्र में जल बाप्प की मात्रा बढ़ जाती है। सूर्यास्त पर पृथ्वी तल से उप्पा का विकिरण होने से तापमान कम हो जाता है जिससे बाग्र मी ठण्डी होने लग्छी है से और इतनी ठण्डी हो जाती है कि वह सब नमी को प्रमने ग्रन्थर रोक नहीं सकती हैं बहु जूल के स्रोस करागे में बदसकर पात-बात और ग्रन्थ बन्दर्श पर गिर,जाती है; नृही जल औ दूर्वे कहसाती हैं।

श्रोस द्वारा भूमि को नमी मिलती है इसी से सबटूबर माह में कियान दिन में खेतों को जोतकर प्रातः सूर्योदय से पूर्व खेतो में पाटा समा देते है।

बुबार या पाला (Frost)—कभी-कभी सदी के दिनों में तापमान हिमांक (Freezing Point) के नीचे तक गिर जाने से बायुं की कभी ग्रीस में न बदलकर बंफ के छोटे-छोटे करोों में बदस जाती है भीर जम जाती है जिसे पाला कहते है।

्दिसम्बर-जनवरी में पाले की प्रियक धार्यका रहता है। जब दिन में खूब बायु चले घोर रुप्टी हो तो रात में बायु के बन्द होने पर तापमान हिमांक पर पहुंचने परपाला पड़ता है।

पाले से घरहर, सटर, सरसों, धादि पूर्विलों, को मारी हाति पहुँचती है । इससे बचाव के लिये—1. पाले की मार्थका होने पर फसरों की सुख्य स्वित्ति करें विससे भूमि के निकट बादु में मार्शता बढ़ने से तावनात्र दिसांक दक्त नहीं पहुँचता है। 2. रात के समय देतों के पूर्वी भीर पश्चिमी में हों पर बास-पात अना कर कुंचा करने के तापमान हिमांक तक नहीं गिरता है भीर पाला न पहकर भीत निर्ती है।

भीता (Hails)—जब वर्षा की जूरें प्रविक रण्डी होकर यम काती हैं तो इसे प्रोला कहते हैं। प्रोलों के कारण फसलों, फल इसों को प्रविक हानि होती है। इस हानि को बचाना संभव नहीं है।

बर्चा (Rain)—ज्यों ज्यों वाष्प से मरी वायु अंबी उठती है वह उच्छी होने सपती है तो इसकी जलवारए-अमता में निरतर कमी मा जाती है। मिकक अंघी उठने पर वायु काफी ठण्डी हो जाती है मौर इसमें उपस्थित वाष्प जल की बढ़ी-बढ़ी दूँदों में बदल जाती है तो वायु इन बढ़ी बूंदों को मपने मन्दर रोक नहीं पाती है जिससे ये भूमि पर गिरने सगती हैं, यही वर्षा है।

जत्तर में स्थित हिमालय पर्वत तथा दक्षिण की पश्चिमी धीर पूर्वी घाट की पर्वतमालाय समुद्र की धीर से तेज बहुती नम हवामी के मार्ग में माकर इनके ऊपर उठने को बाष्य कर देती हैं जिससे में ठण्डी होकर वारिश करती हैं।

जुन के प्रारम्म से दक्षिणी-पश्चिमी मानसून सिक्र्य होकर जुलाई मध्य तक पूरे देश में सितम्बर सक वर्षा करता रहता है। नवम्बर-दिसम्बर में उत्तरी पश्चिमी मानसून देत के दक्षिणी-पूर्वी भाग में वर्षा करता है।

देश के उत्तर में कश्मीर भौर विकाश में महास की छोड़कर शेप भारत में विक्षणी-पश्चिमी मानभून से बर्बा होती है। हिमालय क्षेत्र, आसाम की पहाड़ियों तथा पश्चिमी तट क्षेत्र पर काफी वर्षा होती है, जबकि उत्तरी-पश्चिमी माग में वर्षा की मात्रा घटती जाती है। मात्रा भीर दिनों की स्थित से वर्षा मत्यन्त हीं भिवश्चित है।

वर्ष की स्वित---

٤.

- मतिबृच्टि—फुसलों को बच्च की प्रियक्ता के प्रमुखार हानि होती है।
 एक निश्चित मात्रा से प्रविक्त बच्ची होने पर बाद की स्थिति बन जाती है। भूमि
 की कारी सतह के काफी मात्रा में बहु जाने से फसलें, उपजाक्रपन घोर पशु एवं
 बन-बन की काफी हानि होती है।
- 2. धानावृद्धि स्वा कि कम या नहीं होने से खरीफ सवा रही की दोनों फललें नष्ट हो वाली हैं। भूनामें बल न होने से फललों की सिवाई ध्यवस्था मी महीं हो पाली है विश्व ने नची की कमी होने से फललों की बोमोई भी नहीं हो पाली है बोर खनावृद्धि के बची में दुमिल की स्थिति भी सा वाली है।

- 3. ग्रसमय वृष्टि—ग्रनाइप्टि तथा ग्रतिइप्टि की मांति ग्रसमय हिप्ट भी हानिकर है। भेसे—
- ् (1) त्तरीफ ऋतु में वर्षा देर से होने पर फसलों की बोमाई समय से नहीं हो पाती हैं।
- (2) कमी-कभी वर्षा के देर से प्रारम्म होने पर समातार होती रहती है जिससे खेत जुताई मोम्म हुए से फिर वर्षा हो जाती है, इस प्रकार पूरे ऋतु मर फसमें नहीं मोई जा पाती हैं मोर खेत खाती रह जाते हैं।
- (3) कभी-कभी फससों के ठीक समय बोने के बाद वर्षा प्रारम्म हो जाती है तो निराई-मुहाई न होने से मुख्य फसस निर्वल, छोटी घोर पीली हो 'जाती है घोर सरपतवार इतने बढ़े हो जाते हैं जिससे फससो को पलटाई करके भूमि में दबा -देना पहता है जिससे काफी हानि होती है!

(4) सितम्बर मन्त में या मन्द्रवर प्रारम्म मे वारित होने पर बाबरे के पराग-करा भूल जाते हैं बिससे दाना नहीं बनता है।

- (5) रदी की फसल की बोधाई के लिए सेत तैयारी पर जोरों से वर्षा होने पर सेतों को दुवारा तैयार करना पड़ता है जिससे प्रतिरिक्त व्यय तथा फसलें देर से बोई जाती हैं।
- (6) कमी-कभी रवी की फसल की बोधाई के तुरस्त बाद वारिस हो जाने पर बीज का अंकुरए। नहीं हो पाता है जिससे फसलों की बोधाई दुवारा करनी पदती है।
- 4. बागु (Winds)—हमारे चारों घोर पृथ्वी तल से सगमग 600 किमी.
 को ऊँबाई तक वायु का घावरए है। इस प्रकार हम बायु के सागर में मछली की मौति रहते हैं, इस बायु के सागर को वायुमण्डल कहते हैं।

वायुमण्डल में भनेक प्रकार की गैसें भीर जल-बाप्य की भिन्न-भिन्न मात्रा गार्द जाती है। वायुमण्डल में सगमग 78% नाइट्रोजन, 21% धावसीजन, 0.03% कार्बनदाई धानसाइक तथा 1% धन्य गेसें पाई खाती हैं। जल बाष्य की मात्रा, वातावरण, गर्मी भीर वायु-दाव के मानुसा बदलती रहती है। वायु-दाव धक्षांग, सूर्य की गर्मी, स्थान की लेबाई तथा वानस्थतिक दशा से प्रमावित होता है। वायु-दाव (Atmospheric Pressure)

वायु का दान कारीर के हर स्थान पर लगातार पहता रहता है जो 1033 साम प्रति वर्ष से लगीन होता है। वायुदान समुद्रवट से के बाई पर निमंद करता है। जो स्थान समुद्र तट से जितना जो होगा, वायु दान उतना हो कम होगा। वायु सान का कम या प्रतिक होना वायु के ताप पर निमंद करता है। ताप के मंगिक होने पर वायु दान कम होता है। वाय दाव का प्रमाव

मौसम-परिवर्तन-किसी भी ऋतु में वैरोमीटर के पारे के एकाएक गिरने या चढ़ने पर खराब मौसम प्रविशत होता है । वर्षा तथा सदी में दाब के एकाएक कम हो जाने पर शीध्र वर्षाका सूचक है। ग्रीष्म ऋतु में दाद का एकाएक कम होना गांधी गाने की स्थिति प्रकट करती है।

ऋत परिवर्तन-सर्दी में गर्भी की भपेक्षा दाब भविक और वर्षी में गर्भी से दाब कुछ कम होता है। जल-बाप्प वायु से हस्की होता है जिससे वायुमण्डल में जल वाष्प अधिक होने पर दाव कम होगा। वैरोमीटर का घीरे-धीरे चढना वाय की शुष्कता को बतलाता है, साथ ही वर्षा रहित शुष्क मौसम को बताता है, जबकि बैरोमीटर में पारे की ऊँचाई कम होने पर गर्मी का भ्रागमन भीर वर्षा की सम्मावना बताती है।

कँचाई--कँचाई के कारए। वायु-दाब परिवर्तित हो जाता है। मतः स्यान की समद्भ तट से ऊँचाई या गहराई का श्रममान लगाया जा सकता है।

बायुकी गति (Wind Velocity)

गर्मी के कारण वायु ऊपर फैलती है जिससे वायु की निचली तहों में दाव कम हो जाता है। उस समय दूसरे स्थानों से, जहाँ वायू का दाव अधिक रहता है, उन स्थानों की ग्रोर वायु बहने लगती है।

पृथ्वी के घरातल पर सामान्य एवं नेज हवाओं को संचरण बायू के घटने-बढने के कारण होता है, जबकि वायु दाव में परिवर्तन का मुख्य कारण सूर्य से प्राप्त उप्मा है। इसी कारण सूर्य की गर्मी से विभिन्न भागों में विभिन्न परिमाण मे उपलब्ध होने पर नियमित विविध हवाये चलती रहती हैं।

वाय दाव में भन्तर धाने के कारण विशेष प्रकार की हवायें चलने लगती हैं जिससे इनकी सामान्य गति में बन्तर श्रा जाता है जिनकी गति 150 कि. मी. प्रति घण्टे से प्रधिक हो जाती है जो बड़ी भयानक व विनाशकारी होने से हानिकर होती है ।

वाय-दिशा (Wind-Direction)

पृथ्वी के बायुमण्डल पर विस्तृत पैमाने पर बहने वाली विभिन्न हवाझों के संबरण का मुख्य कारण ग्रधिक वायु दाव के भागों से कम बायु दाव वाले भागों की घोर वायु का प्रवाह है।

सूर्यं की गर्भी के कारण पृथ्वी तल पर व्यापारिक तथा पद्धशा हवार्वे चलती गर्मी के दिन में जल से बल की भीर 'जल समीर' तथा रात में 'बल समीर' ገ 8 ፣

वायुकी गति भीर दिशाका प्रमाव -

वायु की गति और दिशा का फसलों तथा कृषि संकायों पर प्रमाय पड़ता है-

.. 1. जनवरी-फरवरी में तेज वागु के चलने पर गेहूँ, जौ घादि फशसें गिर जाती है तथा नमी गीघ बाप्य बनकर उड़ जाती है जिससे दाने में दूध म पड़कर निकुड़ जाते हैं घोर जपन कम प्राप्त होती है वर्षों कि सिचाई करने से फसर्ले गिर जाती हैं।

- 2. मार्ज, ग्रप्रैल, महं महीनों में गर्म पछुषा हवामों ना चलना उपयोगी रहता है जो फनलों को पकाली हैं। खिलयान में पड़ी लॉक की भोसाई के लिए गर्म पछुमा हवारों भावश्यक हैं तथा ये हवारों मनाज की गमी को कम कर देती हैं जिससे भनाज मण्डार में सरक्षित रहता है।
- 3. मार्च-मप्रैल में पूर्वी हवार्ये हानिकारक होती हैं वयोकि ये वर्षा ताती है भीर हवार्यों की नम होने से फनर्से देरी में पनती हैं भीर इस हवा में धोसाया भनाज मण्डार में रतने पर वर्षा ऋतु में सगब हो जाता है।
 - 4. मई-जून में तेज गर्म मांपियां माने से खिलवान में रखी लॉक उड़ जाती है नया सेनों की ऊपरी उपजाऊ मिटी तथा में उड़ने से प्रतुर्वर हो जाती है। फ्लों के पेडों से फल बड़ी माथा में गिर जाते हैं तथा पेड टूट जाते है जिससे बाग-बगीचो लो मधिक हानि होती है।
 - जुलाई-अगस्त-सितम्बर में मानगून हवाओं से वर्षा होती है जिसका भारतीय कृषि में विशेष घोगदान है।
 - अबदूबर-नवम्बर में हवाशों का वेग सबसे कम रहता है।
 - दिमम्बर-जनवरी में हवाब्रों के चलने में पाले की बागंका कम रहती है। मीमम की बनाओं का करालों पर प्रमाय

माराम की विभिन्न दशाएँ विभिन्न फमलों को हानि पहुँचाती है--

- दिसम्बर-२-नवरी माह में फसलों पर पाले का भय रहता है जिसका ग्ररहर, चना जादि पमलों पर ग्रधिक प्रमाव होता है।
- 2. जनवरी-करवरी माह में नम मीर्सम होने तथा बादल छापे रहने से गेहूँ, जी, खतसी आदि पतालों पर गिरवी (Rust) रोग का साक्रमण हो जाता है जिससे उपज में भारी कमी था जाती है।
- सड़ी फसल पर मोले पड़ने से फसल गिरकर गल जाती है। कटाई के समय म्रोली में दाने भूमि में गिरकर नष्ट हो जाने हैं।
- तेज हवामां के चलने से फसर्ले माड़ी होकर गिर जाती हैं जिससे उपज में कमी मा जाती है।

 फसल की कटाई के बाढ़ खिलवान में पड़ी लॉक के समय बारिस होने से मनाज खराब होकर सड तक जाता है।

यदि फसलोत्पादन-काल में ये स्पितियाँ न मार्ये तो मौसम फसमों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। जैसे---

- वर्ष के जून से प्रारम्भ योड्-योड़ मन्तर पर धन्दूबर के प्रारम्म तक होने पर फसलें प्रच्छी होती है। खरीफ की फसलें समय पर बोई जाकर मच्छी उपज तथा चारा देती हैं तथा रबी की फसलों के लिए खेत धच्छी तरह तैयार ही जाते हैं।
- 2. सितम्बर-मन्दूबर में हुई बारिस से रबी की फसलो की बोमाई के लिए पर्याप्त नमी मिल जाती है।
- सर्दी में (दिसम्बर-जनवरी) एक-दो बार महावट होने पर रवी की बढ़ती फसल को लाम पहुँचता है, सिचाई का धम बच जाता है तथा पाने का प्रकोप नहीं होता है।
- जनवरी-फरवरी माह में ब्रासमान साफ होने पर पसलो में गिरवी शेग-(Rust) नहीं लगता है।
- 5. मार्च-प्रप्रैल में फमलों को पकाने में पखुषाहवा तथा साफ मौसम सहायक होता है।

ऋतुयें

(Seasons)

देत में छ: ऋतुर्ये होती हैं। उत्तरी माग को छोडवर शेव मैदानी मागों में ऋतुर्ये प्रविकस्पष्ट होती हैं।

ऋतुर्घी की नामावली

सं स्या	नाम ऋतु	हिन्दी माह	भंगे जी माह
i.	वसन्त ऋतु	चैत्र-वैशाख	मार्च-ग्रप्रैल
2	भीष्म ऋतु	ज्येष्ठ-ग्रवाद	मई-जून
3.	वर्षा ऋतु	थवए-माइपद	जुनाई-भगस्त
4	शरद ऋतु	ग्राश्विन-कार्तिक	सितम्बर-प्रक्टूबर
5.	हेमन्त ऋतु	मार्गशीव-पीव	नवम्बर-दिसम्बर
6.	कितिर ऋतु	माच-फाल्गुन	जनवरी-फरवरी
	<u>'</u>	·	

वसन्त ऋतु में जाड़ा कम होकर कुछ गर्मी पड़ने लगती है। रबी की फसलें पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं।

बसना ऋतु के बाद धीश्म ऋतु माती है। गर्मी धीरेश्वीरे बढ़कर चरम सीमा चर पहुँच जाती है, सु सगने नगती है। कटी फसले खिल्यान में सूख जाती है इनकी मझाई करके बनाज धनग एकत्रित कर लिया जाता है जिसमें किसान गर्मी घीर मुक्षी परवाइ नहीं करते हैं।

यमीं के समाप्त द्वेते ही वर्षा प्रारम्भ हो जाती है। इस ऋतु मे भीसम ग्रनिक्षित-सारद्वता है। कभी बादस, कभी वर्षा और कभी कड़ी प्रगः खरीफ की फसमों की योगाई होकर इनकी निराई-गुड़ाई कार्य हो जाते हैं। यर्पा वीतने पर भरद ऋतु मानी हैं। रबी की फसलो के बोने के लिए खेत तैयार करके फमलों की थोग्राई कर दो जाती है। हन्दा जाड़ां प्रारम्य हो जाता है।

हेमन्त में पतमुद्ध हो जाती है। सर्दी खूच पड़ने लगती है। एकाप महाबट हो जाती है जो फसलों के लिए लामदायक होती है।

मन्त में शिक्षिर ऋतु माती है जिसमें चिल्ला जाड़ा पड़ता है लेकिन दिन झच्छे होते हैं। मरमो कृन जाती है। वमन्त पंत्रभी कौर होती दो प्रसिद्ध स्पीहार माते हैं।

देश के सभी मागों में उपर्युं के ऋतुर्वे स्पष्ट दिखाई नहीं देती । सामान्यतवा निम्न तीन ऋतुर्वे होधी हैं---

- 1. ग्रीब्म ऋतु मार्च से जून तक
- 2. वर्षा ऋत्-जलाई से अक्टूबर तक
- 3. शीत ऋतु—नवम्बर से फरवरी तक

कृति के ग्राघार पर वर्ष को तीन ऋतग्रो में बांटा जाता है---

(१) जायद ऋतु

. 7

- (2) यरीफ ऋत
- (3) रबी ऋत
- (1) जायद ऋत् (Zaid Season)—इमे 'गर्मी की ऋतु' कहते हैं। जिममे प्रधिकतर शुष्क मीतम रहता है। प्रारंत्रिक काल में वातावरण मे कुछ नमी व मर्दी रहती है तथा दाद में गर्म तथा शुष्क मीमम हो जाता है। कि में गर्म हवारों, ल, और मःधियां वगती हैं। ताप 30-350 तेग्रे तक हो जाता है।

िचाई की गुविया होने पर ही इस काल में फमलें बोर्ड शती हैं। फराों का फरवरी से मार्च तक उनाया जाता है। बाजरा, ज्वार, मक्का, म्बार, चंबला, मुंग स्नादि प्रमुख हैं। कुम्माव्ड कृत की मन्त्रियों बहुतायत से उनाले हैं।

(2) जरीक ऋतु (Kharif Season) - इसे वर्षा की ऋतु वहते है जिसमें जन मध्य मे लेकर फिनायर कर दर्या होती हती है। श्रीवकतर 'चूक में प्रियक धार्टना तथा कम तापक्रम रहना है भीर याद में ताप प्रविक औं शुक्त बादावरण हो जाता है।

पापनों को दक्षिणी-गश्चिमी मानमून ने बारमा जेने वो देने है तथा वर्षा पूज् के ममाप्त होने नदाई कर तेने जिल्लाक, प्रताप, प्रताप, बात्तमे, **प्ररुटी धरहर,** उटट, मूंग, संबता, खार, तिल, कपास मूंगमती, मन, जूट के मतिरिक्त हाथी पाम चारे के लिए उमाते हैं। मिण्डी, लीकी, बैगन, उपनी बादि कार्यों जो भी बीने हैं। (3) रबी ऋतु (Rabi Scason)—इसे 'मीत ऋतु' कहते हैं। जो नवम्बर-फरवरी तक रहता है। दिसम्बर-जनवरी संबंधिक ठंडे माह हैं। पूरी ऋतु में ताप समान नहीं रहता है। दिसम्बर-जनवरी में पर्या महाबट होने से सभी फसलों को साम मिलता है।

फसलों की बोधाई के समय बातावरण नम तथा हल्की सर्दों धावस्थक है। फसलों की अक्टूबर-नवन्वर में बोते हैं। इदि के समय गुष्क बातावरण तथा छोटे-तेज दिन मिलते हैं। फसलों की फटाई के बक्त घरेसाकृत गर्म तथा गुष्क बातावरण चाहिए। फसलों को मार्च-प्रमेल में काट लिया जाता है। येहूँ, जी, जई, बना, मटर मसूर, सरसों, धालसी, धालू, कुषुम, मेंथी, बरसीम, रिजका कासनी धादि फसलों को वगाया जाती है।

4. मानसून तथा इसका फसलों पर प्रमाव

(Mansoon and Effect on the Crops)

किसी भी स्थान की सम्बी ध्रविध के तायमात, बायुदाव पवनों भीर वर्षा धादि की सामूहिक दशा को जरावायु कहते हैं। असवायु, मीतिक स्वरूप की विभिन्नता विषवत रेखा से दूरी, पर्वतों की स्थिति, हवाओं की दिशा, समुद्रतल से ऊँचाई धादि बातों से प्रमायित होती है।

भारत के उत्तर में विकास क्रवा हिमालय पर्यंक्ष तथा दक्षिए। समुद्रतटीय है जिससे मानसूनी पदनों से प्रमाबित होता है। मानसूनी प्रमाय के कारण जलवायु में विभिन्नता पाई जाती है जिक्को भारत की अलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं।

'मानसून' शब्द घरबी भाषा के 'मोसिम' शब्द से बना है जिसका धर्ष है मौसम या ऋतु बरतुत. मानसूनी हवा ही ऋतु संबंधी हवायें हैं बयोकि ये साल के छः माह स्वल की घोर से तथा शेष छः माह जल की घोर से बचती हैं जिससे देश की जलवायु इन्हीं हवाधी ने निर्पारित होती हैं। मारतीय मौसम विमाग ने वर्ष की बार ऋतुमों में वाटा हैं—

- (ग्र) उत्तर- पूर्वी या शीवकालीन मानसून
 - शीतऋतु—जनवरी से फरवरी तक
 - 2. ग्रीब्म ऋतु—मार्चसे मई तक
- (ब) दक्षिगी-पूर्वी या ग्रीप्मकालीन मानसून
 - 3. वर्षा ऋतु---जून से सितम्बर तक
 - 4. शरद् ऋतु—धबटूबर से दिसम्बर तक

(ध्र) उत्तर-पूर्वी या शीतकालीन मानसून

1. सीत ऋतू—देत में इसका समय मनदूबर-परवरी तक रहता है बगोरि उत्तरी गोलाड में सूर्य की किरखें तिरही पड़ने से सर्दी रहती है। दिसम्बर-जनवरी सबसे प्रियक ठंडे माह होते हैं। महाद्वीपीय पड़नों के पत्तने से उत्तर भारत ठंडा 12° सेथे. से 21° सेसे. सपत्रम तमा दक्षिण भारत में 21-26° सेसे. ताप रहता है। पिनियो राजस्थान में गत का तामाना हिशांक से भी कम हो जाता है। कम तापमान से पाकिस्तान के उत्तरी माग भीर पंजाद में चुनुह मानुदाब बनता है जबकि हिन्द महासागर व बंगाल की खाड़ी में ग्रामुद्दी उत्तर पहता है तिससे हवाय उत्तर परिचम के मिरक दाव वाले क्षेत्र से हिन्द महासागर व बंगास की लाड़ी में बने कम दाब क्षेत्र की भीर से चलने लगता है जिनको सीतकालीन पत्रों कहते हैं। इनमें पाड़े ता गईं होती है।

यंगाल की साड़ी से उठी मानसून हवार्ये उत्तर से उठकर सिमलनाडु के पूर्वी पाट से टकराकर पर्याप्त वर्षा करती है। इस ऋतु में थोड़ी वर्षा पंजाब, राजस्थान य उत्तर प्रदेश में मूमध्य साग्र की भीर उठे चन्नवात से होती है जो गेड़ की फसल के लिए सामकर है।

2. प्रोध्म ख़तु—इसका काल मार्प से जून तक है। उत्तर भारत में जून माह प्रियक गर्म है क्योंकि इस माह में कक रेसा पर सूर्य की किरसें ही भी पढ़ती हैं। यूरी उत्तर भारत का मैदान गर्म हो उठता है। प्रियकांश मार्ग य तापमान 30° सेंग्रे तक हो जाता है। राजस्थान के कुछ मार्गों का 45° सेंग्रे. से प्रियक हो जाता है। दिन में रेत में गर्म होने से गर्म तथा रातें इननी ही जत्यी उंधी होने से मुहाबनी होती हैं।

दक्षिण नारत में सागरीय प्रमाय के कारण तापमान घपेशाकृत कम रहता है। इसी प्रकार उत्तर मारत के पर्वतीय मागों के ऊँचे होने से ताप कम रहता है। विमला, दार्जिलिंग, मसूरी, नैनीवाल, माउण्ड धाबू का तापमान 21° सेप्रे प्रविक नहीं होता।

इत ऋतु में यून मरी गर्मे व गुष्क हवार्य चनती हैं जिनको 'लू' कहते हैं। ये भाषियां राजस्यान, वंजाव, हरियाला में चनती हैं। कमी-कमी इन भाषियों के तूफानी थेन से चनने से साधारण वर्षा और यदा-कदा भौने निर जाते हैं।

पिन्निमी तट प्ररव सागर भीर पूर्वी तट से दक्षिण की घोर से सेज धाई हवायें चनती हैं जो इन प्रदेशों में 125 मिमी वर्षी हो जाती है। इस वर्षी की दक्षिण में 'प्राम की थीखार' तथा कहवा पैदा करने वाले क्षेत्र में फूनों की बीखार' कहनाती है।

(ब) विज्ञिली-पूर्वी या ग्रीव्म कालीन मानसून

3. यथां ऋतु—इसकी प्रविष जून से सितम्बर तक होती है। वर्ष की सभी ऋतुभों में इसका सर्वाधिक महत्व है क्यों कि इस काल में पूरे देश में अध्यायक वर्षा होती है। कत्तर मारत में भूत के माह में सूर्य की किरणें कर्क रेक्षा पर सीभी पड़ते से
कापमान मंत्रिक भौर वामुदाव कम हो जाता है जिससे दक्षिणी-पूर्वी व्यापारिक हुग्यों
छैजी से उत्तरी पश्चिमी भारत के कम दाव के क्षेत्रों की भोर चलने समती हैं।
इतकी दिवा दक्षिणी पश्चिमी हो जाने से इनको इसी नाम से भी पुकारते हैं।
सड़क की भीर से माने के कारण ये माद ता से पूर्ण होती हैं जो इतमे कुल वर्षा
का 90% इन्हों पयनों से सिलता है।

विक्तिणी प्रायद्वीप के हिन्दमहासागर की इन पवनीय मानसून को दो भागों मैं बांटते हैं—

- (1) धरव सागर का मानसून
- (2) बंगाल की खाड़ी का मानसून

घरय सागर का मानसून—यह बंगाल की खाड़ी के मानसून के लगका 10 दिन बाद प्रारंस होता है तथा अधिक श्राफ्तिशाली है। जो पश्चिमी माट पर 250—500 सेमी. से प्राधिक वर्षा करती हैं। पश्चिमी धाट तार करके पूर्व दिस्त दिशिए। पठार में पहुंचता है तो यह मून्य सा हो जाता है जिससे पश्चिमी पाट के पूर्व होती और पठारों पर कम वर्षा होती है। पूर्व में महास तक 38 सेमी. कम वर्षा होती है।

इस मानसून की दूसरी शाखा विष्धाबल व सतपुड़ा के मध्य से नृजरती हुई छोटा नागपुर के पठारी माग में पहुंचकर 150 सेमो. तक वर्षा करती हैं।

इसी की तीक्षरी शास्त्रा उत्तर की धोर काठियाबाड़, गुजरात, राजस्थान, पंजाब होती हुई पिक्सी हिमातय तक पहुंचकर हिमालय प्रदेश में वर्ष करती हैं। मुजरात व राजस्थात में वर्ष पहाड़ न होने से इस पवाों को रोका नहीं जाता हैं। पायविश्व पर्वत प्रदेश में में स्थापतिय के स्थापतात्तर हैं। राज्य के स्थापतात्तर हैं। राज्य के स्थापतात्तर हैं। राज्य के स्थियों माग में 25 सेमी. कम तथा दिहिसी माग में 125 सेमी. वर्ष होती है। पिक्सी माग में जो भी वर्ष होती है वह तेज मूसलाधार होती है।

बंगाल की लाड़ी का बानसून—इस मानसून से देश के प्रविकास भागों में बर्षी होती है। यह मानसून संगा नदी के डेल्टा से होकर झासाम की पहाड़ियों से टकराकर भारी बर्धा करता है। पेरापू जी स्पान पहाड़ी से पिरे होने से बटा 1300 सेमी. से प्रविक बर्षा होती है।

सह मानतून दो उपचाराची में बंट जाता है। इसकी प्रचम उप माता माताम के पूर्व में जाकर ब्रह्मवुन को पाटी में 100-200 सेनी तक वर्षा करती है। इसरी उप माता हिनासय के समानान्तर पश्चिम की और बढ़ती हुई विहार, छ. प्र. वर्षी करती हुई पश्चिमी राजस्यान में बहुंचाती है। पश्चिम में ब्रीटी बढ़ाउँ, का प्र. नमी की मात्रा में कमी घाने से वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। इसी से कलकत्ता में 170 सेमी. पटना में 120 सेमी. इलाहाबाद में 85 सेमी. घागारा सेमी. 70 सेमी दिल्ली में 65 सेमी. घागारा सेमी. 70 सेमी दिल्ली में 65 सेमी. घाग धीकानेर में 28 सेमी. वर्षा होती है। हिमानम के द्वालों, तथा तराई क्षेत्र में मैदानी भाग से घषिक वर्षा होती है। पिच्चिमी पंजाद एमं राजस्वान तक पहुंचने पर इन हवाओं में मभी की कमी से ध्रपेक्षाकृत काकी कम वर्षा होती है।

4. शरथ ऋतु—मानसून. का प्रत्यावर्तनकाल मध्य सितम्बर से प्रारम्भ होता है। इस ऋतु में घाकाश स्वच्छ रहता है।

सूर्य के दक्षिणायन होते जाने से उत्तरी गोसाद में साप गिरने सगता है। सुदूर उत्तरी मागों में रात का तापमान 0° से ग्रे. तक पहुंच जाता है भीर कहीं-कहीं 10° सें ग्रे. से भी कम हो जाता है। ठंडा मौसम हो जाता हैं। सुष्क स्पा ठंडी हवामें चलती हैं।

बंगाल की खाड़ी में दाब कम होने तथा उत्तर पश्चिम में बढ़ने से प्ररक्तायर तथा बंगाल की खाड़ी की भीर हवाएं लीटकर तट के समीप पहुंचती हैं, जो बंगाल के तटीय मागों भीर तिमतनाड़ में वर्षा करती हैं। वापितनाड़ के समीप 65-75 से सी. वर्षा होती हैं परन्तु भांतरिक मागों में कम होती हैं। बापु के साय पत्रवातों की दिया इस वटीय क्षेत्र की भीर आते से समुद्र में बड़ी तूफानी सरेंगें उठती हैं जिससे तटवर्ती माग को काफी हानि होती है।

वर्षा के प्रापार पर भारत का वर्षीकरण—देश के विभिन्न मागों में वर्षा की विष्यता पाई जानी है। वेरापू'जी में 1300 सेमी. तथा पार के सक्त्यल में 5 सेमी. वर्षा के प्रावार पर मारत को चार मार्गा में बांटते हैं — '

- (1) भ्रषिक वर्षा वासे क्षेत्र देत्र के वे क्षेत्र जहां वर्षा 200 सेमी. से भ्रषिक होती है। इसके भन्तगंत पश्चिमी तटीय मैदान, उ. प्र., विहार, का तटीय भाग, पश्चिमी बंगाल, भ्रासाम, मेपालय क्षेत्र हैं।
- (2) साधारण वर्षा वाले क्षेत्र—ऐसे क्षेत्रों में 100-200 सेमी. तक वर्षा होती है। इसके प्रत्यमंत पश्चिमी पाट के पूर्वी माग, पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी-पश्चिमी माग, उड़ीसा, बिहार के प्रांतरिक माग-दक्षिणी-पूर्वी ज्तर प्रदेश, हरिवाद्या, ग्रीर हिमाचल प्रदेश भी संकीण पेटी का माग है।
- (3) न्यून वर्षां वाले को द-इस क्षेत्र में सौसत वर्षा 50-100 सेमी, होती है। दक्षिण का पठार, सप्यप्रदेश, उत्तरी पिक्सी सामग्र प्रदेश, कर्ताटक, पूर्वी राजस्यान, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा सौर दक्षिणी उत्तर प्रदेश है। वर्षा की सामा प्रपर्याल एवं सोनिक्त रहती है।

(4) अपर्याप्त वर्षां पाले सेत्र—इस दोत्र में 50 से मी. से कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, तिमलनाडु का रायल सीमा क्षेत्र, कच्छ एवं लहाय ग्रादि माते हैं।

मानसून का प्रभाव--

समय पर मानसून घाने से निम्न लाम होते हैं-

(1) भू-परिष्करए कार्यों में मुविधा — वर्षा के बाद शेत को कृषि यात्रों से कार्य करके फसलों की बोमाई के लिए तैयार करते हैं जिससे फसमों की बोमाई समय से हो जाती है।

सितम्बर ग्रन्त तथा मध्य भक्टूबर में हुई वर्षा से रबी में भगेती बोई फसर्लों

्की तैयारी में सुविधा मिलती है।

(2) जीवांग पदार्थ में बृद्धि—यर्था का जल जैबिक पदार्थों को सहा-गला कर पोपों के लिए उपयोगी करते हैं। प्रथम वर्था जल में घुसी वायुमंडन की विभिन्न गैसे मिम में भोषित होकर तस्वों को प्रदान करती हैं।

भूमि पर उसे खरपतवार, धास फूस सड़ गल कर जीवांग बन जाते हैं।

(3) फसलों को समम पर बोग्राई—जून मध्य में वर्षा प्रारंग होने पर सरीफ की फसलों को समय पर बो सकते हैं।

सितम्बर-मनदूबर में वर्षा होने पर खरीफ में बोई मालू-मूँगफली की फतल की खुदाई में मुविधा मिलती है तथा रबी की कम मांग वाली फसलें सरमों, चना भादि की समय पर बी सकते हैं।

- (4) फसलों को ग्रन्थों वृद्धि—समय पर हुई वर्षाफसलों पर कई प्रमाव डालती है
- (i) बीजों के मंकुरए के लिए उपमुक्त नमी मिलती हैं जिससे शीध व मच्छा बीज उगता है।
- (ii) पौधों के मोज्य पदायं मुलकर पौमों की शृद्धि करते हैं तथा अन्य
- प्रकाश संक्ष्तेवस्तु, उत्सर्जन, वालीकरस्तु व्यसन कियाएँ शुवाद रूप से होती हैं। (iii) फलों से परागकस्तु पर्याप्त मात्रा से निकलकर परागस्त्र प्रकार होता
- (iii) फूनों से परागकरण पर्याप्त मात्रा से निकलकर परागरण अच्छा होता है जिससे फलम बड़े तथा अधिक संख्या में बनते हैं।
- (iv) फल तथा दानों का निर्माण घच्छा होता है जिससे मधिक उपज मिसती है।
- (5) सिवाई व्यवस्था में सुविधा—मानसून के जल्दी माने से किसानों को चेत सैपारी से पूर्व सिवाई नहीं करनी पड़ती है। खरीफ में वर्षा के समय पर ें से विवाई नहीं करने से प्रत्य ब्यूय नहीं होता है तथा सब्छा लाम मिलता है।

पर्याप्त जल भण्डार होने से सिचाई के लिए वर्ष मर उचित जल मिल जाता है. जिससे सपन कृषि योजना भपनाई जा सकती हैं।

- (6) भू-पर्न जल मण्डार में बृद्धि—मानसून की वारिल मच्छी होने से मू-पर्म जल में युद्धि होती है जिससे फसलों तथा मानव के लिए जल समय से मिलता रहता है।
- (7) वन सम्पदा में वृद्धि—यथां से प्राकृतिक वनों तथा वनस्पतियों को साम होता है जिससे पणुमों को चारा मिसता है। यूकों से मनेक पदार्थ मिसते हैं जो प्राधिक साम प्रदान करते हैं।

जा भाग्यक लाम प्रदान करत है। (8) भौवाणु की सिक्थता— मूमि में मृदा जल से उसमें उपस्थित जीवाणुर्घो

को संस्था में दृद्धि होती है। इनकी कियाशीलता से वायुगंडल की नत्रजन का संस्थापन तथा जैविक पदार्थों का सड़ना-गलना तीव्रता से होता है जो भूमि की उबरता में वृद्धि के साथ उपज को बढ़ाते है। मानमून का समय पर काफी समय तक बने रहने से फसलों को काफी लाम्

हाता है। परन्तु इसकी कमी एवं प्रधिकता फसलों के साथ मृदा, जन, पशुपन को काफी हानि पहुंचाते हैं जिसका मानव जीवन पर मयंकर प्रमाव पढ़ता है ।

5. जलवायुका कृषि फसलों पर प्रमाव

(Effects of Climate on the Crops)

कृषि में मौसम के अनुसार विभिन्न फसर्ने उगाई जाती हैं जिनके लिए एक निश्चित प्रकार की जसवायुकी भावस्थकता होती है। अलवायुको मौतम के विभिन्न कारक प्रमानित करते हैं जिससे इन्हों का पीधों के अंकुरण से लेकर शृद्धिकी विभिन्न प्रवस्थाओं पर प्रमाव पढ़ता है।

मीसम की अनुकूलता तथा प्रतिकूलता दोनों ही बृद्धि के साथ उपज की प्रमायित करते हैं।

बनुकुल मीसम का प्रभाव

योने के समय—बोमाई से कुछ समय पूर्व वर्षा होने पर खेत में पर्यास्त नमीं धाने से पलेवा नहीं करना होता है तथा खेत तैयारी भच्छी होती है। बीजो के बीने के बाद साफ भीसम, बायु में नमी तथा सामान्य ताप रहते से अंकुररा धच्छा होता है।

मृद्धि काल-पीधे साक श्राकाम, तेज घूप तथा हल्की वर्षा में भ्रपना शोजन पर्याप्त मात्रा में निर्माण करते हैं। मंद वामु भी वृद्धि में सहायक होती है। मन्ने की वृद्धि के प्रारम्म में गर्म मोसम तथा पकते समय ठंडा भ्रव्धा है।

फूल तथा खिलने का समय—फूलो के खिलने के वक्त साफ एवं शान्त भीवम मण्डा है जिससे अच्छे परागए। होने से फलन अच्छा होता है। स्वस्य तथा उचित माकार के फल बुद्धि के समय मन्द वायु खते। क्यास की बुनाई के समय ठंडी रातें भोर दिन गर्म होने पर गूलर अच्छे खिलते हैं।

फसम पक्षने का समय--फिलयों में दाना बनते समय पर्याप्त नमी मानश्यक है। इस समय निर्मल भाकाय, सेज पूर्व समा शुष्क वायु हो। सम मौसम भन्दा है।

फसल पकने के बाद सिलहान में महाई-मौगाई के समय मुख्य मौतम भावत्यक है जिससे उपन मण्डार में सुरक्षित रूप से पहुंच सके तथा धनाज काफी समय मण्डारित किया जा सके। प्रतिकृत मौसम-जिस प्रकार लाद व मौसम होने से पीचे सन्तर्भ हथि कर्या जनसे मधिक जपज प्राप्त होती है परन्तु प्रतिकृत मौसम की स्वित्तर्भ कानुक की पूरी तरह नष्ट कर देती हैं।

मूला पड़ना—पोघों को जल को प्रतिदिन मावरयकता होती होने से सूचे की स्थिति प्राञ्जाती है जिससे पीचे मुक्तों जाते हैं और उनकी हुद्धि दक जाती है। मधिक समय तक सूला पड़ने से फसलें पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं भीर प्रकाल की स्थिति पैदा हो जाती हैं।

झतमन वर्षा होना---फ़लनों को बोमाई के तुरन्त बाद वर्षा होने से बोजों के उत्पर पपड़ी बन जाने से अंकुरस नहीं होता है तथा बीज गतने के साथ दुवास बोमाई करनी होती है।

फून खिलते तथा फराल पनते समय वर्षा होने से परागकरण पुन जाते हैं : धीर फतान नहीं होता है। काफी समय तक बादत रहने से फरातों पर विशेष कीटों रोगों का प्रजोप होता है। फरालों के गिरने से वे गल जाती हैं। कपास की गुएसा पराव हो जाती है।

फसलों की कटाई के बाद सांसिद्दान में रखे जाने पर वर्षा इसे पूरी तरह गला देती हैं तथा वे अंकुरित भी हो जाती है जिससे काफी मिमक हानि .. होती हैं।

पाला पड़ना-शीतकाल में पाला पड़ने से पौघों के तन्तु नष्ट ही जाते हैं. तथा इनकी बिमिप्र त्रियाचे नहीं होती हैं। फसल पूरी तरह मुरफ़ा कर सूस जाती है।

म्रत्यधिक गर्भी पहना—गीथे प्रियक गर्भी सहन नहीं कर पाते हैं। प्रप्रैल से जून तक का गर्म-शुष्क मौसम गोर्भों को प्रमायित करता है। उनकी जल की साग बढ़ जाती है। पूर्ति न होने से भीषे ऋत्स कर नष्ट हो जाते हैं।

मांधी-तेज ह्वा का चलमा — फताल वैयारी के समय तेज हवाएँ चलने से वे निर जाती हैं तया नभी के वाप्पीकरण से दाना पतला रह जाता है भीर उपज कम मिलती है। खिलहान में तैयार लॉक पूरों उड़ तक जाती है। वर्ष के साम् तंज मांधी भी मधिक हानिकर है। रवी की मड़ाई के वक्त पुरवा हवा चलता, मोताई के समय मन्द हवा, बीज मण्डारण के समय नभी की मधिकता का चुरा मनाब होता है।

ग्रोलों का पड़ना-रवी के मासम में ग्रोले पड़ने से फसलें पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं भीर मुख मी उपज नहीं मिलती है। प्रकृति में यह स्थिति सबसे मयकर है जिसके ग्रामे उसका वश नहीं चलता है थीर बेचारा देखता ही रह जाता है।

रक्षा के उपाय —मीसम को धनुकूल बनाना मानव के लिए भसंमव-सा है। फिर भी कुछ उपाय प्यना कर फसलों की कुछ रक्षा कर सकता है। सिचाई करना— निट्टी की घ्रमेसा जल का ताप धांधक होता है तथा देर से ठंडा होता है भीर ठंडा होने पर देर से गर्मे हो पाता है। इसी विशेषता के कारण पाता पड़ने की भागंका होने पर देत की सिचाई सामकर है जिससे मुदा का ताप धांधक नहीं गिर पाता है भीर फससों को विशेष हागि नहीं होती है। मुसे की स्थित में सिचाई की स्थवस्था होने से पससों की वृद्धि ठीक होती है ज्या गर्मी से पीधों का बचाब होता है। वर्षों में जल को मण्डारित कर इसे मुखे के समय सिचाई में उपयोग कर सकते हैं।

खेत के वारों घोर घास, क्षा-करकट जलाना— भूमि दिन में गर्मी ग्रहण करके रात्रि में नष्ट होती है। गर्मी के इस प्रकार नध्ट होने से लाग गिरता है। नमी तुषार (पाला) के रूप मे जमती है। खेत विकिरण द्वारा होने वाली हानि को रोकने पर ताप कम गिरता है और पाला नहीं पड़ता है।

इसी उद्देश्य से खेत के चारों भोर फ़ूड़ा-करकट जला दिया जाता है, जिससे भूमि में ताप बढ़ने के साथ धुम्रां चारों भोर छा जाता है जिससे यह विकरण ढारा होने वाली हानि को ऊपर वायुमण्डल में नहीं जाने देती है और भूमि का ताप न गिरने से पाला नहीं पड़ता है।

तेज हवाओं से बचाय— क्षेत्र में सदैव निश्चित एक ही दिशा में बागुचलने पर इनके मार्ग में इक्षों को सधन पंक्ति में लगा देते हैं। गाँव के घारो स्रोर बाग लगाना लामदायक है।

उचित जस निकास प्रवाय— प्रसमय वर्षाहोने पर खेतों मे जल के निकास हेतु उचित नालियों बनासी जार्वे। कम वर्षाहोने पर कुफ्री का प्रवाय करें जिससे क्विचार्ककी जासके।

कोले से बचाय—यह प्राकृतिक प्रकोप है, जिससे रक्षा करना कठिन प्राय. है फिर भी फसलो की सिचाई करते हैं।

मीसम वेपशालामों से प्रसारित प्रतिकूल मौसम की जानकारी के झनुसार व्यवस्था करना घच्छा है ।

कसलों की उपयुक्त समय पर बोमाई—फसलों को मौसम में उपयुक्त किस्मों का चयन कर सही समय पर बोने पर इनकी कटाई ठीक समय पर होती है। देरी करने पर अंकुरण अपेकाकृत कम होता है तथा उपज कम मिलती है।

कसलों की सुरता—कसलों में कीट रोग तथा सम्य स्थितियाँ पैदा होने पर उनकी उचित उपाय प्रपनाकर रहा करें। कसलों के पकते समय जंगली पपु-पांक्षयों से भी बचाव करें। लिसिहान तथा मण्डार-ग्रहों में प्रनाज को जूहों स्था सन्य से बचाव का प्रबंध करना संबद्धा है। कृषि प्रकृति के धार्षीन हैं। परिस्पतियों के अनुसार उपाय अपनाकर फसलों की रक्षा करनी पाहिए फिर भी हर समय कृप के से सावधान रहना अत्यन्त सावश्यक है। आकाशवाणी, दूरवर्शन तथा समाचार-पत्रों से प्रसारित मौक्षम की सूबना के अनुसार कृषि कार्य सपा उपायों को करना सच्छा है।

धारमार्थ प्रदेत

- जलवायुतथा मौसम से क्या तास्त्य है, किसी स्थान की जलवायु को कौन से कारा प्रमावित करते हैं?
 - मौसम के कौन-कौन से तत्व हैं, कृषि कार्यों का मौसम से क्या सम्बन्ध है ?
 - पाला किसे कहते हैं, फसलो का पाले से किस प्रकार से बचाव करेंगे ?
 - वर्षां तथा जसवागुका पक्षवों की उपज तथा गुलों पर प्रमाव पड़ता है, इस कवन की व्याख्या करिये।
 - इ.पि कार्यों का मौसम से क्या सम्बन्ध है ? ब्छा वर्षा की मात्रा के साथ इसका वितरण भी इ.पि को प्रमावित करता है, बताइये।
 - 6. मौसम की निम्न स्थितियों का फसलो पर क्या प्रमाव होता है-
 - (ग्र) सितम्बर प्रारम्भ में वर्षा समाप्ति का गेहूँ की फसल पर प्रमाव।
 - (ब) 15 फ्रीर 30 जुलाई तक वर्षान होने का धान, मबका, बाजरा की फसलों पर प्रभाव।
 - (स) 15 धबदूबर को वर्षा होने पर सरसों, चना, मटर फर्सलों पर प्रमाव।
 - (द) मार्च के ग्रन्त में मारी चर्पा होने तथा ग्रोले पड़ने से खड़ी फसलों पर प्रमाव।
 - 7. मानसून की स्थितियों का कृषि पर बया प्रमाव होता है ? वर्एन करिए।

मौसम विज्ञान संबंधी यंत्र

(Climato lolgical-Instruments)

वेष-शालाओं मे निम्नलिखित बातें रिकाई की जाती है-

1. जन्मतम भीर न्यूनतम ताप

2. याय-दाव 4. वायु की दिशा और गति

3. भाद ता 5 auf

6. ग्राकाश की टगा 7. सूर्योदय सथा सुर्वास्त


ताप का भूमि की उवंदा शक्ति से सीधा सम्बन्य है। यह मूमि की भौतिक, रासायनिक और जैविक कियाबों पर प्रमाव डालता है । पेड़, पौधों के बलावा समस्त जीवधारियों पर ताप का प्रमाव पड़ता है। सुर्य ताप का प्रधान साथन है। ताप को नापने के लिए 'तापमापी' (Thermameter) काम में लाये जाते हैं । ये तापमापी ताप को तापकम के रूप में प्रदर्शित करते हैं जो फेरनहीट (Febren beit) ग्रीर सेण्टीग्रेट (Centigrate) मे नोट किये जाते हैं।

1. उच्चतम भीर न्यूनतम ताप (Maximum and Minimum Temperature)

सिन्स तापमापी (Six'th Thermameter) -वायमण्डल के ताप को नापने के लिये विशेष तापमापी 'सिक्स तापमापी' प्रयोग में लाया जाता है ।

इस तापमापी में घुण्डी A और इससे जुड़ी हई नती AB पूरी घटकोहल से भरी होती है, B से C तक पारा मरा होता है। C के ऊपर कुछ घल्कोहल मरा होता है। पारे की सतह पर दोनों म्रोर सोहे के निर्देशक (Index) लगे होते हैं। यह ताप को सेग्रे. और फेरनहीट दोनों मे प्रकट करता है।

कार्य-विधि--जब बाय का ताप बढ़ता है तो घुण्डी A के घरकोहल का भागतन बढ़ता है मीर पारे की सतह बुसरी नली में C से ऊपर चढने के साथ निर्देशांक क्षपर चढ जाता है जो दिन के 24 घण्डे के सर्वाधिक ताप की प्रकट करता है। जब वाय का ताप गिरता है तो




चित्र: सिक्स तापमापी

पुण्डों A के मल्लोहल सिनुड़ने पर पारा मली में नीचे गिरता है घोर B से उत्पर को घोर AB नली में चढ़ जाता है तो पारा निवंगक को नली में B से उत्पर चढ़ा देता है यही 24 पप्टे का न्यूनतम ताप होता है।

24 घन्टे में ताप एक बार देखते हैं। सर्वाधिक ताप दोपहर 2 बजे तथा न्यूनतम ताप 4 बजे होता है। अगले दिन के लिए निर्देशको को जुम्बकीय सहायता

से पारे की सतह तक पहुंचा देते हैं।

2 बायु दाव-वायु-दाव को नापने के लिये 'वायु-दावमापी' (Barometer) प्रयोग में साये जाते हैं। दो प्रकार के वायु दावमापी प्रयोग में लागे जाते हैं—



वित्र : फार्टीन वायु दाव मापी

फार्टीन बायू बाबमायी—यह एक मीटर लम्बी मीर एक सेमी मार्ट न्यास वाली कांच की नली का बना होता है जिसका उनरी सिरा बन्द मीर निचला मुँह खुला होता है। यह नली घींचे की एक प्याली में रखी होती है जिलमें शुद्ध पारा मारा होता है। नली में पारा इस प्रकार मरते हैं जिससे बायु न रहे। प्याली का उनरी सिरा बन्द होता है परन्यु प्याली के नीचे विशेष प्रकार का चमड़ा (चैमोइस लैंदर) माग होता है।

प्यासी के ऊपरी इकने पर एक सूई लगी होती है। तली वाले चमड़े को एक पेंच द्वारा अपर-नीचे करके सूई को पारे के तल से छूती हुई रखते हैं। इस सूई की नोक को पैमाने के ग्रुप्य पर रखते हैं।

यह पूरा यंत्र एक कांच की अलमारी में बन्द रहता है। एक तापमापी भी लटका रहता है।

कार्य-विधि — यह दीवाल में ऊध्वीषर स्थिति में लगा रहता है । पेत्र के द्वारा पात्र के आयतन को समायोजिन करते हैं। बाहर दाजू में सगे पेत्र वर्तीयर पैमाने को गून्य पर स्थिर करते हैं कि उसकी नीचे की किनार पारे की अपरी सतह से मिल जावे। बर्नीयर के गून्यांक के पाठ्यांक पढ़े, यही पारे की अपरी होगी।

वायुटाबमापी में पारे की ऊंचाई का घटना वर्षा का सूचक, बढ़ती, ऊंचाई, गुरुक मौसम तथा पारे की ऊंचाई के यकायक गिर जाने को ग्रांगी माने की सूचना को प्रकट करता है।

इसकी अधिक लम्बाई यन्त्र को ले जाने मे कप्टप्रद रहती है जिससे इसे वेष माला में ही उपयोग लाया जाता है।

समीर का वायुराय मापी (Aneroid Barometer)-

इनमें किसी मी द्रव के काम न लाये जाने से इसे, निद्रव वायु दाबमापी भी कहते है।

यह पातु के गोल दिन्ये का बना होता है जिसके झन्दर की सारी बायु निकास दो जाती है। इनका दकना विशेष रूप से लुहरियादार एवं सचकदार पतनी पतंदार पातु का बना होता है। घन्दर कई उत्तोतक (Levers) होते हैं। एक मकेदक समा होता है जो विशिष्ट ध्रताकार पैमाने का भंगाकन फोटॉन बायु सारी स्थापन की सहायता से किया जाता है। इस पर मौतम की भांभी; गुक्क; वर्षा धादि स्थित के निकान समे होते हैं।



कार्यविधि —वायुदावं के घटने-चढ़ने से उनकन पर कम या श्रविक दाव पढ़ता है। इस दाव की गति उत्तीलकों की सहायता से बढ़कर संकेतक को गति प्रदान करती है। स्पिर संकेतक की स्थिति की पढ़कर दाब तथा स्थिति का प्रतुमान सगा विया जाता है।


3. फ्रांट्रता (Humidity) — बायु में नमी की मात्रा घटती-बढ़ती रहती है। किसी समय एक निष्यित ताप पर नमी की निष्यित मात्रा रह सकती है। यह मात्रा ताप के एटने-बढ़ने के साथ पट पीर यढ़ जाती है। इसके लिये शुक्क एवं तर पुण्डी वाला तापमापी प्रमीग में झाता है।

जुडक एवं तर घुडिर वाला तापमापी (Dry and wet Bulb Thermameter)-

इत यन्त्र में दो साधारण तापमापी ए. . स्ती पर बरावर-यरावर सो होते हैं जिनमें पार नरा होता है। एक तापमापी की पण्डी सुनी रहा। है तथा दूसरी की पुण्डी मलमल के कपड़े से ा रहती है। जिसका एक तिरा पानी की प्याली में इवा रहता है।

दोनों तापमापी प्रलग-धाना हाप बताते हैं क्योंकि दोनों में सदा ही प्रत्तर रहता है। यापु-मण्डल के प्रियक मुख्क रहने पर तापमापी द्वारा प्रवित्त ताप में जतना ही प्रत्यर होगा जबकि नम वायुवण्डल में यह प्रत्यर कर होगा।

कार्येदिध - तापमापी के तर बल्ब की सतह




पर बांदर बनती रहती है : बाबु के गुदर होने पर चित्र गुस्क एवं सरमुख्डी सापमापी

बाध्य उतनी ही जल्दी बनती है। धतः बाध्य बनने की दर के प्रमुक्तार दोनों ताप-मापी में मन्तर हो जाता है। प्रायः तर बल्ब के तापमापी का ताप कम होता है। यदि दोनों तापमापी के ताप में मन्तर कम होगा तो इसका प्रर्थ है कि तर बल्ब में बाध्य भीरे-भीरे बन रही है और बाधु उत्त बाध्य से संतृत्त है तो बाध्य नहीं बनेगी प्रोप्त दोनों तापमापी एक ही ताप बतायें। मूत्र या तालिका द्वारा मौसम की शुक्त एवं प्राद्ध ता जात करते हैं।

4. बायु की गति - गति मापने के लिए, बायु गति मापक या एनीमोमीटर

प्रयोग में लाया जाता है।




·चित्र: एनेमीटर

इसमें 2.70 सेमी लम्में घातु के सभे पर 16-16 सेमी ब्यास की 4 कटी रिमां सभी होती हैं जो बायु की गति से 1/3 पूमती हैं। बायु की गति ति की होने पर ये कटोरियां एक घन्टे में 500 चकर समाती है। यन्त्र में सभी घड़ी से बायु की गति पन्टे मासून होती है।

गर्भी के मौसम में बायु की गति प्रधिक रहती है बगोरित तेख हवा व लू पसती है, जबकि भन्य मौसम में बायु धीमी 13 से 16 किमी की गति है फसती है।


5. बायु की दिशा -- बायु की दिशा जानने के लिये 'बायु दिक्दर्शक' (Weather Cooker Wind Vane) प्रयोग में लाया जाता है।

हम यात्र में सोहे के एक तीर को सीधी पूरी वर इस प्रकार लगाते हैं कि तीर पूरवी के संचानान्तर सहकर पूरी पर बायु को गति से स्वतन्त्रतापूर्वक पूमकर इस दिया की प्रकट करे जियर से बायु बहती है। तीर के पीछ दो पीचर्या (Fang) मुगी होनी है, भी बायु दाग पुमनी रहती है।



6. प्राकाश की दशा—ताफ प्राकाश भीर तेज पूप फसलों तथा कृषि कियाओं के लिये प्रच्छा रहता है, जबिक बादलों के घिरे रहने पर बूप कम रहती है भीर वर्षा की ग्राशंका रहती है।

7. वर्षा (Rain)—िकसी निश्चित समये की वर्षा की मापने के लिये, वर्षामापी (Rain Gange) त्रयोग में लाते हैं।



यह बाबु का सोधनाकर निमित्तर होना है जिनमें एक कीन सभी रहती है। कीन का ब्याम मिनिक्टर के ब्याम के ममान होता है। मिनिक्टर में रबी बीतस या जार में वर्षों की बूटें कीन से मिरकर इकट्ठी होती रहती है। निस्थित समय की बारिम के पानी को गपना प्तास द्वारा नास्कर उसकी माप को मोट कर निया जाता है जो सेमी, इच्च, में होती है। इस यन्त्र को मुते स्थान पर रक्षा जाता है।

7. सूर्योवय सचा सूर्योहत (Sunrise and Sunset)-प्रतिदिन सूर्योदय समा सूर्योहत के समय का शीन मायरपार है। इसका प्रदर्श ही गति से सम्बन्ध

होता है।

ऋत विमान वैपशासा का निर्माण

द्वान क्याना का 14मा है। विश्व द्वान क्या 9 मीटर चीटा घरेताइत सुना घीर कैंदा पेत का स्वान चुन तेले हैं जिसके चारों धोर कोई कंपी स्मारत या पेड़ न हो जो मन्त्रों पर पूप, वायु सवा क्यां में बाधा न पहुंचाये। इकड़े को समतन करके स्तके चारों भीर सोहे के संभे मनाकर कार्टेशर क्षार हारों गीमित व गुरितत कर देते हैं। एक दार जित वर सोहे का काटक सगा हो इग मूमि पर रेसांकन के घनुसार गिम्म मन्त्रों को साथ देते हैं।

(1) उच्चतम म्यूनतम तावमापी (2) गुष्क तथा मार्डतामापी (3) वर्षाः मापी (4) बागु वेगनानी (5) बागु दावमापी (6) बागु दिस्टर्गड (7) कहाव्यमान । निस्त बातो का प्यात रुगते हैं—

(1) वर्षामाथी—इसके लिये 45 सेमी सम्या तथा दलना ही थोड़ा, 60 सेमी कंचा चब्तरा बनाते हैं। जिसमें वर्षामाथी को सीमेण्ट से दल प्रकार जिन देते

हैं कि वर्षामापी का क्लियारा समतल हो।

(2) सायमाथी—सायमायियों को लब ड़ी के एक ऐसे डिस्के में फिट कर के बल्द करते हैं कि बायु का घावागमन बना रहे। इस डिस्के को 1.2 मीटर अंबे स्टॅण्ड पर स्थापित करते हैं।

(3) वायु गतिमावी—इसे 10 मीटर लम्बे लकड़ी के खंभे पर सगाया

बाता है। इसी के अपर बायु दिक्दर्शक भी लगाया जाता है।

(4) बायु दाबबावी - इसे मूनि से सगमग एक मीटर की कंचाई पर सगाते हैं।

मीसम का पूर्वानुसान (Weather Forecasiting)
विस्ति क्षमों की बोधाई से लेकर इसके मण्डारण तक की विमिन्न
किशाओं के लिये मीसम पर निर्मार रहना पहला है। इसके समानिक वंग से
निरामरण के तिरे पूना में मारतीर ऋतु मनुकेशन वेबसाला की स्थापना
ो गई और देत को पाप हों में के बहुर गया जिनके प्रधान कार्यालय दिल्ली,

नागपुर, यन्धर्द, मद्राग एवं कलकता है। देश में कुल 1142 वेदशालायें तथा 2500 वर्षायायी केन्द्रों के व्यतिरिक्त भूकम्पीय विभाग सहयोग के प्रस्तांत्व 22 केन्द्र हैं। वहाँ पर वायुगण्डत के दाव, तापमान, पाइँदा, वर्षा घोर वादलों सम्बन्धी सुवनाएं एकतित करते हैं जिनके प्राथार पर शेत्रीय कार्यांत्व प्रदास, बच्चर्ड, नागपुर, दिल्ली, जयपुर पादि केन्द्र मविष्यवाणी करते हैं। इन सुपनायों को क्षेत्रीय माजा में रेडियो के देहाती तथा इच्चर्क प्रोधामों में प्रति दिन प्रसारित किया जाता है। दिन प्रतिदित हिन्दी, ग्रंपं येती तथा ग्रन्थ को नीय माणायी देनिक पत्रों में मौसम सूचना प्रशारिन की जाती हैं जो गिशित इच्चर्कों के तिए प्रयन्त महत्त्वपूर्ण हैं परन्तु इच्चर्कों के प्रतिथित होने, दूर-दराज शेत्रों में मूचनायं न पहुँचने, वेपशासायों की कमी तथा जलवायु की विययता के कारण किमान दनका दूष्ण साम नहीं उठा पता है।

प्रस्यासार्थे प्रश्न

- L.্मौसम के पूर्वातुमान का कृषकों को क्या लाम है ?
- वैधमाला में मौतम के सम्ययन के निए ननाये विभिन्न सन्त्रों के नाम सथा इनके उपयोग विभि को सताही ।
- निम्निश्रिवित पर गंधिप्त दिप्पणी निखो—
 - (i) वर्षा-मार्थी
 - (ii) यायु दिक्यूचर
 - (iii) मनीर दायु-दावमापी

े7. कृषि के स्राधार पर भारत एवं

राजस्यान की जलवायु

(Agro Climatic Zones of India and Rajasthan)

भारत की जातवायू—इस विद्याल देश की प्राकृतिक दशा बनावट, जलवायु, वनस्पति, खान-पान, रीति-रिवाज ग्रादि में विभिन्नताएँ हैं। दूरे देश 'की जलवायु एवं ऋतुमीं में एक ही कम दिखाई देने का कारए। मारत की जलवायु को मानसूनी जनवायु कहा जाता है।

देश में कहीं उष्ण भीर कहीं शीतल, कहीं सम तथा कही विषम कही आर्द भीर कही गुष्क जलवायु पाई जाती है। देश में चेरः पूँजी जैसे सर्वाधिक वर्षा वाले भाग भीर भस्यन्त कम वर्षा याले शुक्क महस्थली माग पाये जाते हैं। इन्हीं भाषार पर देश की पांच जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया जाता है—

- (1) शीक्षोच्एा हिमालय प्रदेश
- (८) शुष्क उत्तरी प्रदेश
- (3) पूर्वी धाने प्रदेश
- (4) मालाशार का नारियल प्रदेश
- (5) दक्षिणी मिलेट्स प्रदेश
- (1) शोतोब्स हिमालय प्रदेश (Temperate Himalayan Zone)

शोलोब्स हिमालय प्रदेश (Temperate Hii इसे दो मार्गो में बांटा जाता है—

(म) पूर्वी हिमालय प्रदेश (Eastern Himalayan Zone)— यह लाखी की पहाड़ियों से लेकर उपरी भ्रासाम तथा सिक्किम तक फैला हुमा है जहां 200 सेगी-से श्रिक्त क्यों होती है तथा वर्ष के प्रिकांश समय में वर्षा होती रहती है। इन प्रस्कित क्यों होती है तथा वर्ष के प्रिकांश समय में वर्षा होती रहती है। इन की फिल्क्स कोई जाती है।

(ब) परिचमी हिमालम प्रदेश (Western Himalyan Zone) — इस प्रदेश में कुमालू, गढ़वाल, शिमला की पहाड़ियों के मतिरिक्त कूलू, कांगड़ा, जम्मू-काश्मीर मादि क्षेत्र हैं जो पूर्वी प्रदेश की मपेशा गुम्क है। इसके उत्तरी माग में प्रियक वर्षा 100-200 सेमी तथा ठंड होती है। इस क्षेत्र में विविध फल सेव, नागपाती, चेटी, प्रान् युसारा, प्रादि के प्रतिरिक्त प्रान्, मक्का तथा पान की फलसेंं उगाई जाती हैं।

(2) शुक्त उत्तरी गेहूं प्रदेश--(Dry Northern Wheat Zone)--

इस मूलण्ड में उत्तर मारत के पंजाब, उत्तर प्रदेग, मध्य प्रदेग तथा राज-स्थान राज्यों तक फैसा परेतीय नदियों की साई मालूबियल मिट्टी का विस्तृत मैदान है जहां 20-100 तेमी. तक वर्षा होती है। परित्रम राज्या बालू मार्गों मैदानी मार्गों से प्रियन वर्षा होती है। पश्चिमी पंजाब घीर राजस्थान सक पहुंचते-पहुंचते वर्षा कम हो जाती है। यहां गेहूं, जो, मक्का, कपास, चना धादि कप्तलें उताई जाती है।

- (3) पूर्वी चावल प्रदेश (Eastern Rice Zone)—यह प्रदेश धासाम, पश्चिमी, बंगाल, विहार, उड़ीसा, पूर्वी मध्यप्रदेश, पूर्वी उ० प्र० तक फैसा है। जहां प्रमृदियन मिट्टो पाई जाती है। वर्ष सर में 100 सेमी. से भी प्रविक्त वर्षी होती है। यहां धान, जुट, गन्ना धादि फसर्ने उगाई जाती हैं।
- (4) माताबार का नारियल प्रदेश (Malabar Coconut Zone) यह केरल तथा देश के पश्चिमी गमुटी तट तक फैला हुप्रा है। जहां 250-400 सेमी. सेमी. प्रियक वर्षा होती है। यहां लेटीराइट मूमि मिलती हैं जहां रवह, काकी, नारि-यस, काली मिर्च, केसर म्रादि बहुतायत से जगाए जाते हैं। बाबल यहां के लोगों का प्रमुख मोजन है।
- (5) पहिचनी निलेदस प्रदेश (Southern Millets Zone) —यह प्रदेश जत्तर प्रदेश का दक्षिणा फौसी लण्ड, म० प्र० पश्चिमी घोष्ट्र प्रदेश, मदास तक फैला है। इस क्षेत्र में करास की काली मिट्टी घोर लेटीराइट मूमि पाई जाती है। यहां 50-100 सेमी. वर्षा होनी हैं। ज्वार, बाजरा, क्यास, म्यक्सी घारि फसलें पैदाँ की जाती है।

राजस्यान की जलवायु (Climate of Rajasthan)

राजस्यान की जनवायु के बारे में घष्ययन के लिए इसकी स्थिति का ज्ञान घटवन्त प्रावश्वक है ।

- राजस्थान उत्तरी मक्षांगों के 3 से 30 मंत्र के मध्य स्थित है । इन्हीं मतांगों में उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बंगाल स्थित है परन्तु स्थानीय कारसों से यहां की जलवाय मित्र है।
 - 2. राजस्थान घरव सागर से लगमेंग 400 कि॰ मी॰ तथा दक्षिणी माग

- 3. राज्य का प्रथिकांग नाग समुद्रतट से 370 मीटर से कम ऊंचा है जब कि प्ररावली प्रदेश के कुछ भागों की ऊंचाई 172 मीटर है।
 - 4. कर्क रेखा राज्य के दक्षिए। की भोर से होकर गुजरती है।
- 5. प्ररावली पर्वतमाला राज्य के उत्तर-पूर्व से प्रारम्म होकर दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है जिसकी लम्बाई 550 किमी है जो राज्य को स्पष्ट पूर्व भौर पश्चिम दो मानों में विमाजित करती है।
- 6. घरावली पर्वतमासा से पश्चिम की घोर बलने पर रेत का विज्ञाल मंदान है जो राज्य की 60% भूमि पर फैसा है। इस रेतीले माग में कहीं कहीं के पी पहाड़ियां घोर रेत के टीले सिसते हैं।
- 7. क्षेत्रफल की रिट्ट से यह देश का दूसरा बड़ा राज्य है, जिसकी उत्तर से दिक्षिया की लम्बाई 821 किसी तथा पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 863 किसी है 1 कुछ क्षेत्रफल 3.42 साथ वर्ग किसी है जो देश के क्षेत्रफल का लगमग 10 / माग है।

राजस्थान को महस्यल प्रदेश के नाम से भी पुकारते हैं। इसमें वर्षा काफी कम होती है। सारे प्रदेश की वर्षा का धौमत 25 से 30 सेमी, से भी कम है जो पश्चिमी तथा उत्तरी मार्गों में 10 सेमी. के धास पास पहुंचता है। वर्ष भर पानी देने बाली नदी चम्बल को छोड़कर कोई नही है जिससे हुटों में बबुल, कीकर वर्षा सेमड़ी धादि पाए जाते हैं।

वर्षा की कमी के दो भीर कारण हैं--

- 1. गर्म मरुस्थल प्रदेश गिमियों मे व्यापारिक पेटियो में होते है।
- प्रधिकतर पीतकाल में वान्त पेटियों मे मिसते हैं जहां पर हवार्ष क्यर से नीचे की घोर उतरती हैं जिससे इनके घोर गर्म होने से वर्षा नहीं करती हैं।

इस प्रकार राज्य की जलवायु गर्म एवं शुष्क है जहां दैनिक तापानत कारी
प्रिषक होता है। जलवायु की दृष्टि से राज्य को चार मागों में विमानित किया
आ सकता है—

(1) उत्तरी परिधमी भाग—यह माग शुष्क तथा महस्यत है जिवनें जैससमेर, बाइमेर, पाती, जोयपुर, बीकानेर, गागीर, चुरू, सीकर, मुक्कून तथा सिरोही और जयपुर का कुछ माग धामिल है। इसे प्रदेश में राज्य का 57.8% माग धाता है जिसकी जनसंख्या 30% है। पित्तम की धोर धारित 10.50 सेंगी होती है। दिन में यह माग काफी गर्म रहता है धोर तेज रेतीली भांधी-पुष्कृत पाते हैं रातें काफी ठंडी हो जाती हैं। न्यूनतम ताप 20° से. थ्रे. व उच्चतम 46° से रात वाप 101 सेंगी साथी सेंगी से

पच्चर नदी प्रमुख है जो वर्ष भर सूखी रहती है । फैर, कीकर, सैगरी, खेजड़ा, बबल, रामबांस भीर कंटीसी फाडियाँ होती हैं । बाजरा, मीठ मुख्य फसलें है ।

(2) मध्य का पर्वतीय माग-यह पहाड़ी प्रदेश राज्य के 9.3./. माग में फैला है। राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, दूंगरपुर, वांसवाड़ा, पाली, प्रजमेर, जयपुर, अलवर जिले इन भाग में है। इसमें धजमेर से भाव तक पूरी भरावली प्रवेतमाला फैली है जिसकी चीड़ाई 50 कि. भी. तथा धौसत ऊंचाई 1000 मीटर तक है। अरावसी पर्वतमाला राज्य को दो मागों में विमाजित करती है।

इस माग में 50-100 सेमी वर्षा होती है। स्यूनेतम ताप 2° से. ग्रे. प्राधिकतम 42° से ग्रे. तपा आपेक्षिक मार्ट ता 54.9'/, रहती है। वनस्पतियां मधन है, पर्वतीय-भाग खैर, श्रोक, सागीन, साल, बांस, ठाक, महुम्रा, दक्षों से युक्त है जिनसे गोंद, सार, छालें, लास, शहद, इमारती सकड़ी मिलती है। विविध प्रकार की फसर्से पैदा होती है।

- (3) उत्तर पूर्वो मैदानी माग-यह विस्तृत मैदानी भाग प्ररावसी गृरंसता के पूर्व से गंगा-यमुना के मैदान तक फैला है जिसमें अस्वर, प्ररावपुर, जयपुर, सवाई माघोपुर, टॉक, सीकर, फुम्मुनू तथा भीलवाड़ा जिले हैं। यह क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य के क्षेत्रफल का 23-3'/. है, जिसमें 43'/. जनसंख्या रहती है। सीकर, फुम्मुनू की घेपेसा प्रस्त तिया उपजाऊ मैदान है जहां 50-75 सेमी. वर्षा होती है। गर्मी तथा सर्दी में उपता है। स्मृतस ताप 10 से से प्रदेश के प्रस्त काप 20 से प्रस्त काप वर्ष होती है। गर्मी तथा सर्दी में उपता है। स्मृतस ताप 10 से से प्रस्त काप 20 से से प्रस्त काप 20 से से प्रस्त काप 20 से से प्रस्त काप 20 से है। गेहं, क्यास, मक्का, मूंगफली, दार्से, तिलहर्ने मादि फसर्से पेदा की जाती हैं।
- (4) बिकाणी-पूर्वो पठारी माग—यह प्रदेश धरावली शृराला के दिकाण-पूर्व में स्थित है जिसका विस्तार बूंदी, कोटा, कालावाड़, वित्तोड़गढ़ तक है जो राज्य के क्षेत्र का 9.6% तथा 13% जनसंख्या निवास करती है। वित्तोड़ में यह मालवा का पठार तथा शेष हाइंति का पठार कहलाता है। इसका ढास उत्तर की घोर, है। चम्बल, बनास, बालनंगा, काली, मिछ, पार्वेती धादि मदियों ने इसे कई भागों में बीट दिया है। इन छोटे पठारी भागों के बीच नदियों की जोड़ी य समतत पार्टियां है जो प्रधिक उपजाऊ हैं।

इस क्षेत्र में 70-100 सेमी. वर्षा होती है। वर्षा दक्षिण पूर्व में उत्तर-पश्चिम की मीर कम होती जाती है । गूनतम ताप 4 र त के प्रविकतम 46° सेम्री. तथा मार्थिशक मार्ट्जता 54'6'/. है। इस भाग में बनस्पति साथम ह । कवाम, ज्वार, मकक, बाम, नाम, चना, मेहूँ, सबसी मार्थि फससे उपाई जाती ह ।

श्रम्यासार्थं प्रश्न

- 1. भारत की जलवायु के श्राधार पर कितने भागों में वर्गीकृत करते हूं !
 - प्रत्येक माग की विशेषतामीं की तिविष् ?
- राज्य को अलवायु के बाधार पर वर्गीकरए। करते हुए इनकी विशेषतार सिखिए?
 - निसंद ? 3. निम्न पर टिप्पणी निस्तिए—
 - (i) पूर्वी चावल प्रदेश (ii) दक्षिणी पूर्वी पठारी माग
 - (ii) द्वाराण पूर्वा पठारा भाग (iii) धरावली पर्वतमाला का जलवायु में योगदान ।

8. मृदा एवं मृदा-प्रबन्ध

चट्टान (Rock)

चट्टान — पृथ्वी का यह माग जिस पर जीवंबारी निषास करते हैं, सून्यटक कहनाता है। यह विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बना हुमा है। ऐसा अनुमान है कि पृथ्वी का समझ्य 48 किसी. सहराई का स्पिकांग माग चट्टानों से बना है। चट्टान पा किसा उस उसे प्रवास के कहते हैं विसमें एक या एक से अधिक लेकिया पदार्थ गो जाते हैं। इनकी बनावट दीले मत्तव (Debris) से सेकर कोर तक हो जाती है। इनकी बनावट दीले मत्तव (Debris) से सेकर कोर तक हो जाती है।

पट्टानों को सनिज पदायों तक उत्पत्ति के सामार पर तीन श्रेशियों कें बौटते हैं—

1. द्वानिय या मैगमस बहानें (Igneous Rocks)-

ये अपेशाहत सबसे प्राचीन चट्टार्ने हैं जो युव्यों के धोरे-भीरे ठंडे होने पर ब्रव, पदार्थ जमकर चट्टार्ने यन गई। ये दो रूपों में मिनती है—

- (ग्र) पृथ्वी के झरवर की चट्टानें ये पृथ्वी के झन्दर के द्रव पदार्थ के जमने पर बनी जिनके रवे कुछ बड़े होते हैं।
- (य) पृथ्वी के ऊपर की चट्टामें—-ज्वालामुखी के कारण द्रव पदार्थ अपर प्राक्तर जमने पर छोटे-छोटे रयों या कीच-पुंजीय चट्टामों के रूप धारण कर सेते हैं। जैसे—वैसास्ट चट्टामें। प्राम्मेय चट्टामें बस्तरित होती हैं जिनमें लिनज यौगिक प्राहृतिक कियामों से प्रमावित होकर मुस्यवया ऐसुनिता, मैन्नीशिया, चूना, पोटाश भीर सीडा के सिक्ति-केट्स के रूप में मिसते हैं।

इन चट्टानों में सिसिका मिथिक मेंस में निसता है जिसके माधार पर इनको दो रूपों में निमाजित करते हैं—प्रेनाइट, वेसास्ट । मुखों के माधार पर इनको मम्सीय सपा क्षारीय भी कहते हैं।

: (क) ग्रेनाइट या सम्लीव (Granite)-ये रवेदार मीर वानेदार होती है जो फेस्सपार, नवार ज मीर, मधक का निश्रण है जिनमें सिमिका 65-85% साम्रा बांका है। इनका रंग स्वेत, गुलाबी मीर हल्का कालापन लिए होता है जो गुएों म मम्लीय हैं।

मौतिक कियामों में फैस्सपार पर प्रमाय पड़ने से यह विपटित होकर कैमोसिन (Kaolin) में बदस जाता है तथा अधक मुलायम होकर पीला पड़ बाता है।

रासायनिक क्रियामों-जलयोजन, मावसीकरण तथा कार्मनीकरण से वेता-इट मजरी, बालू, सिल्ट और चिकनी मिट्टी में बदल जाते हैं।

- (स) बेसास्ट या झारीय (Baselt)—ये सच्चे काले . शीये, से लेकर खुरदरे पदार्थ के रूप में मिलती हैं जो पूर्णतया ..ज्वालामुझी से उत्पन्न हुई हैं जिनमें सिलिका 53/. से कम हाता है। इनमें एपेटाइट, सन्नक, हार्ग स्लैब्ड लानज होते हैं। सार की मधिकता के कारए इनमें सड़ाय बीजता से होता है।
- 2. तसछुट या ध्रवसाबीय चट्टानें (Sedimentary Rocks)-

से चट्टानें घरातल पर मधिकता से पाई जाती हैं जो मागेयं चट्टानों के विसंडित होने पर इनके करा, चूरा पानी के मन्दर पर्तों के रूप में एकतित होने से सनी हैं। गंगा-जमुना इसी चट्टान का उदाहररा है।

इन चट्टानों में कैस्तियम, सोडियम, पोटीलयम भीर मेग्नीशियम के सबस्प होते हैं जो पानी के साथ पुलने के बाद विभिन्न पौथों और जीवाणु के उपयोग में माते हैं तथा पत के रूप में संचित होकर चट्टानों का निर्माण करते रहते हैं।

तलग्र चट्टानों का तीन दगी में बांटा जाता है-

- (म) भौतिक कियाओं द्वारा निर्मित तलछट चट्टान । '
- (ब) रासायनिक कियाओं द्वारा निमित तलछट चट्टान । '''
- (स) पेड़ या पशुको के अन्त्रीय से बनी तलछट चट्टान ।
- (दा) भौतिक कियामों द्वारा निमित चट्टान-चे चट्टार्ने भौतिक शतियां के प्रमाद के कारण वनी हैं। नदियों का जल सदा ही चट्टार्नों के टुकड़ो को तोड़ कर बारीक करता रहता है जो मैदानों में विद्यने और अत्यधिक दाव से चट्टानों में बदेस जाते हैं। उदाहरण-बालू की चट्टान।

बिलुमा पत्थर में मुख्य रूप से सिलिका के करण के साथ फेल्सपार, अधक तथा अन्य खनिज होते हैं।

ं पटिया परधर (Flag Stone)—पतनी तह वाली नट्टान है जो परतों से घासानी से मलग की जाती हैं।

भाभक्षमुष्त बलुमा वस्वर--इसमें माधक मधिकता से मिलता है। तोड़ने पर चमकीली पत्तियों की तरह तहें निकलती है।

स्वतंत्र पत्थर (Free Stone)-ये बेडील माकार के होते हैं।

सिनिका पुषत बलुगा परघर—यह कठोर चट्टानें हैं जो क्यार्य होने से इट होती है। मधनों के निर्माण में प्रयोग होती है। मीतिक तथा रासायनिक परिवर्तन प्रपेसाइन्त कम होता है।

 पूना परथर—यह ठोस रवे के रूप में किलसयम काबोंतेट गुद्ध रूप में मिलता है। जो हाइड्रोक्सोरिक घम्स में पुननशील है। इसमें कभी कभी भैगनीशियम काबोंतेट, लोहे की मस्म (Fc₂O₃) तथा चिकनी मिट्टी मिली होती है। यह नीले-भूरे, सफेद या कुछ पीले-पूरे रंग का होता है।

- 3. शंस (Shale)—यह पतासी पतारार चिनानी मिट्टी की चट्टान हैं जो भारी दान के कारण सूचने पर शंस के रूप में था जाती है। चूना युक्त सीनेष्ट के मिसने पर चूने का परधर, सीहे के कार्बोंनेट मिसने पर सीह पत्पर, कार्बन युक्त परघर मिसने कोयल तथा महेहीने पर स्तेट में बदल जाता है।
- ्(च) रासायनिक श्रियाओं द्वारा निमित चट्टान—जल के साथ रासायनिक पटार्च पुलकर स्थानिकों को पुला देता है जो वाय्पीकरण के बाद जमने पर चट्टानें जीवाश कैल्सियम युक्त रवेदार चट्टानें होती है।

उदाहरस-चूना पत्यर, जिप्सम, सेंघा नमक ।

चूना पश्यर—यह मीतिक त्रियाओं के घलावा राखायितक त्रियाओं से भी वनता है। पेट पशुषों के ब्रबणेयों से यह बनता है। सगुटी व्यन्तुमों मे सीव, घोषे ग्राटिके रुद्र पोल मारी दाब के कारण चूने पश्यर में परिवर्तित हो जाते हैं। लिड्या (chalk) की रचना एक विशेष घोंचे के खोल के चूर्ण से हुई है जो मुला-यम ग्रीर सफेट चट्टान है।

जिप्सम -- यह ठोस, रवेदार सफेंद्र, सूरे या साल रंग की लिन्न युक्त चट्टात है, जी चूने का सत्येट (Ca SO₄) हैं, जिसे नाखुत से खुरच सकते हैं। दम पर प्रस्त का प्रमाय न होने से अलग से पहिचान गकते हैं। यह संग्रा नमक की परत में मिलता है। समुद्री जुल के बाज्यीकृत होने पर नमक की मोटी तह के साथ पत्ती तह में कंठ जाता है। साथ पत्ती तह में कंठ जाता है।

सेंपानमक (Rock Salt) — यह रंगहीन या साझरंग का साल विक्ती मिट्टी घीर जिप्सम के साम मिलता है जो 2 से. भी. से नेकर सहस्रों भीटर जंबी तह में मिलता है। इसे चट्टान के प्रसामा समुद्री जल से भी संगार किया जाता है।

पेड़ घोर पगुर्धों के सबरोगों से निर्मित चट्टान—मृत पोधं घोर जन्तु मी चट्टानों का निर्माण करते हैं। पेड़ों धादि के मूमि में चले जाने पर प्रत्यधिक दबाव से बनती हैं जो कई रूप में मिलती हैं।

उदाहरल-पूना पत्यर, कोयला, पीट, खानी चट्टान ।

चूना परपर---सीप, गंस, भोषा प्राप्ति के पूर्ण प्रवतेष परिवर्तत होकर कैस्सियम कावोनेट के घुने का परपर बन जात हैं।

कोयला— बगस्पतियों के खनिज भूमि में श्वने पर काले रंग के ठोग, पूरा होने वाला परवर बनता है जो चिकनी मिट्टी की तह के अंपर मिलता है मीर बजुमा परवर, चील धादि से ढका रहता है। यह कठोर, मुलायम, कुकिंग कोयले के कई रूपों में मिलता है।

म्बानो (Guano)—यह समुद्री ग्वामें चिड़िया को बीट से बनी हल्के पूरे रंग का चूर्ए हैं जिसमें चूने का फास्केट तथा समीनिया के लवए होते हैं । यह दक्षिणी समरीका व प्रक्षीका के ग्राप्क प्रदेशों में प्रथिकता से मिलता है।

भीट (Peat) — यह वनस्पितयों के सडने-दबने से बनी साल, मूरे या कित रंग की रेशेदार भट्टान है जो दल-दली क्षेत्रों में मध्यकता से पाई जाती हैं। इसके ऊपरी दीले माग में पोघो की जड़ें तथा निचला माग चिकनी मिट्टी की तरह कैंस भीर काला होता है।

3. कासाम्मीरक चट्टानें (Metamosphic Rocks)—प्रधिक गर्मी एवं दास के कारण मान्नेय तथा तलछट चट्टानों की बदली दशा का कायान्तरिक चट्टान है। ये प्रपत्त-स्थान पर बिना जल की सहायता से गर्मी, दाव एवं रासायनिक कियाओं से बनी है। वे दक्षिण भारत के पठार में मिलती है।

उदाहरएा—संगमरभर के पत्थर, स्लेट, हीरा, क्वाट् लाइट, शिष्ट, नाइस स्नादि ।

शिष्ट (Schist)—ये सिलीकेट से बनी रवेदार चट्टाने हैं जो झानेय एवं सत्ताहट चट्टानों से बनी हैं। इनमें फेल्सपर के ऊपर क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज के अन्नक या हानं ब्लैंग्ड की परत जम जाती है। ये दो प्रकार की है—

(i) फाइलाइट शिष्ट (Phyllite Schist)—यह विकत्ती मिट्टी के स्लेट से इनी है जिसका रंग मध्नक के कारण जमकीला हो जाता है। (ii) वबार्ण शिष्ट (Quartz Schist)— दानेदार ग्वार्स में प्राप्तक की पतली तहें बनने पर, इस प्रकार की षट्टानें बनती हैं।

ववार्षादर (Quartzite)—बालू परमर सिलिका की उपस्थिति में प्रियक्त दाव भीर उच्च मायतन पर मनार्जादर में बदल जाता है जो सफेद पीसी या साल होती हैं।

संगमरमर (Marvel)—यह घवल, लाल, नीला, हरा, काला भादि कई रंगों का होता है। इसका निर्माण रवेदार कैलसाइट के करा। से गर्मों तथा दाय वे कारण हुमा है जो चिकने होकर संगमरमर में रूप में हो गया। एक भाकार के करणों से बनते हैं। शुद्ध चूने से बना संगमरमर बर्फ के समान सफेद होता है। संसार प्रसिद्ध इमारत ताजमहन इसी परवर से बनी है।

स्सेट—मैल (कड़ी चिकनो मिट्टी) पर जब गर्मी मीरदाय का प्रवक्ष प्रमाय पड़ा तो यह स्लेट में रूप में मा जाती है जो हत्या नीला-मूरे (Bluish Grey) रंग की है।

नीस—ये मान्तेय मीर पर्तदार पट्टानों से बनी हैं जिसमें फेल्सपार मधिक होता है।

चट्टानों से प्राप्त खनिज पदार्थ

पट्टानों का निर्माण विभिन्न जटिल खनिजों के संयोजन से हुन्ना है। ये खनिज पदार्थ पट्टानों से विभिन्न कियानों के फलस्यरूप प्रस्ता होकर मूमि में निलकर मृदा का संग बन जाते हैं।

लिल पदार्थ ही चट्टानों या मृदा के मुख्य प्रययन हैं । किसी भूमि में उपस्थित लिनिज पदार्थ उस भूमि के पिनु चट्टानों पर निर्मर करती हैं । मुदा में मनेकों सिनिज पार्थ जाते हैं जिनके गुएा मिन्न-मिन्न हें परन्तु मृदा निर्माण में कुछ चनिज प्रयक्त होते हैं।

मू-पटस पर निम्न सनिज पाये जाते हैं— फेल्सपार—48% क्यार ज—36%

मञ्ज<u>्</u>र-10·/.

जिप्सम, मैग्नीशियम लाइम स्टोन-2%

प्रतिवाहन, हार्नेब्लैण्ड, चिकनी मिट्टी, प्रन्य खनिज 4/.

लनिज पदार्थों को दो वर्गी में विमाजित करते हैं-

(1) प्राथमिक सनिज (2) द्वितीयक सनिज

(1) प्राथमिक या भौतिक खनिज (Primary Minerals) -- इन सिनजो का निर्माण पितृ चट्टानों से हुमा है और ये वही गुण रिगते हैं जो पैतृक चट्टानों के हैं। उदाहरण-फेल्डपार, ग्राथॉवनेज, बनार्ट्ज, ग्रायोटाइट, ग्रागाइट, हार्नक्षेण्ड, कैलासाइट, डोलोमाइट ग्रादि।

(2) डितीयक या गीरा सनिज—(Secondary Minerals)—ये सनिज प्रारम्मिक सनिजों से मीतिक भीर रासायनिक त्रियाओं के कारण बनते हैं । उदाहरण जिप्सम, हेमाटाइट, लीमोनाइट संकण्डरी फास्फेट ग्रादि ।

प्रारंमिक खनिज — पृथ्वी त्यनिजों का मण्डार है जिनके गुए। अलग-असग है। मुदा निर्माण में विशेषतया लोहा, कैस्तियम, पोटेशियम, सोडियम के जटिल सिलिकेट होते हैं।

एफ० डब्स्यू० नलेग्नोर के ग्रध्ययन के प्रतुपार मूमि पर फेल्सपार 57'8'/., हार्नर्स्तेण्ड ग्रासीवाइन 0'16'/., क्वार्टज 12-7'/. ग्रप्नफ 3'6 /. होता है।

क्वार्ट्ज – (SiO₂)यह सिक्षिका का रवेदार रूप है जिसमे कैल्सियम कार्वोनेट चिकनी मिट्टी श्रीर फेरिक झावसाइड होता है। यह सर्वाधिक करोर श्रीर कठिनता से टूटने वाला पदार्थ है जो जल में अल्पपुलनशील परन्तु प्रस्तीय जल में पुन जाता है। सभी मिट्टियों में 85-951/. तक मिलता है। विदयों के किनारे वालू के करणों में क्वार्टज के कर्ण झिकता में पाये जाते हैं।

फेल्सपार (Felspar)—यह खनिजो का महत्त्वपूर्ण वर्ग है, इनको निम्न सर्गों में बोटते हैं—

भावोंक्सेज या पोटास फेल्सवार (K₂O,Al₂O₅ASiO₂)—म्राग्नेय बट्टार्नों के टूटने व सड़ने से पोटास भीर केग्रोलीन पैदा होती हैं जो पोटास के मण्डार हैं ! यह विभिन्न क्रियाओं से स्रपेशाकृत सर्वः सर्वः चुकत से पांचों के काम आना हैं।

एनारपाइट या साइम फेत्सवार (CaO, Al₂O₃, SiO₂)—इनमं चूने की मात्रा मधिक होती है तथा कैल्सियम के अल्युमीनियम सिलिकेट होते हैं। यह अल्ट्रावेसिक भोर शारीय चट्टानों में मुख्यतया पाया जाता है।

एस्वाइट या सोडा फंस्सपार (Na_3 O, Al_2 O2, $6SlO_2$)--इसमे सोहियम के एस्यूमिनियम सिसिकेट होते हैं।

इतमें चूने तथा पोटाश घषिक मात्रा में होने मे पौथो के लिए नामप्रद हैं जिससे कृषि में घषिक महत्व है।

प्रभ्रक (Mica)—यह पूत्र रचना वाते हाइट्टेड धिधिकेट हैं जिनमें ऐलुमिना के प्रताबा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम प्रोर सोहा, निकल हैं। ये काली तथा सफोट रूप में मिसती हैं जिनसे पीपों से काकी मात्रा में पोटाश प्राप्त होता है।

एपैटाईट या कैस्तियम कास्फेट ($CaO(PO_4)$ 6 \times 2—यह रवे के रूप में कैत्यम कास्फेट होता है जो खनिज घट्टानों में मिनता है। मूनि में होने पर फास्फोरस प्रमिकता से उपलब्ध रहता है। इनको सीपे साद के रूप या सुपर फ़ास्फेट बनाकर प्रयोग करने हैं।

हानंदनंबर छोर छोंगाइट (Horn blends and Auglie) Ca₂Al₂Mg₂ Fe3 Si₆ O₂₂ (OH)₂—इनमें में लानज फील्शयम, लोहा, मैग्नीशियम की छपिकता होती है। क्योंकि इनमें इनके प्रतुमिनियम सिलिकेट होते हैं।

प्रारंभिक सनिजों में इनके प्रतिरिक्त कैल्साइट, डोमाटाइट, मस्कोबाइट, वायोटाइट, माइकोलाइट, प्रायोंक्लेज धादि उपस्थित होते हैं जो विभिन्न यौगियों के समूह है।

हितीयक या गीएा खनिज (Secondary Minerals)—ये प्रारम्मिक सनिजो से मौतिक एव रागायनिक गुरा प्रभावित होते हैं।

इन तत्त्वों में कुछ पूर्णंत स्वतन्त्र होते हैं जैसे-कार्बन, भॉक्सीजन परन्त कुछ यौगिक भारताइड जल से मिल बम्ल बनाते हैं जो धात्यों के भावसाइड से किया करके विभिन्न लवगों के रूप में बदल जाते हैं। निम्न प्रमुख लनिज है --कैल्साइट CaCO, हेमेटाइट मैग्नीसइट $MgCO_3$ जिल्वेसाइट Al₂O₃, 3H₂O CaMg (CO3) तिमोनाइट FeO (OH) H3O डोलोमाप्ट के घोतिनाइट Al, (OH) 2Si2 O5 सिडेराइट FeCO. जिप्सम CaSO,2HoO इलाइट KAl, (OH) (AlSi,) O.o. स्पेटाइट Ca5 (FelOH) (PO4)3 मोंटोमोरिलोनाइट Al, (OH)2 St. O10

इन प्रनिजों पर लगातार धिमिन्न नारक प्रमाव डालते रहते हैं जिससे ये मुदा में बिमिन्न तरवें को प्रशान करते हैं। धारकीजन, विविचन, ऐलुविनियम, सोहा, कैल्खियम, मैन्नीधियम, पोटेलियम, सीहा, कैल्खियम, मैन्नीधियम, पोटेलियम, सीहान कार्बन, हाइड्रोचम, कारकोरम, मैन्नीचम, गंपक, कारीरीन, नाइड्रोजन धारि तरवें में विमान धनुवात में प्रमुकता से प्रमुकता से प्रमुक्त कार्यों कार्यों है। ये पीघी की ब्रोड कार्या किकास में सहायक होते हैं।

मुदा में पाये जाने वालें तत्व

48	í	ì							ı		
	मृदा में मनुपात C./		0.22	0 21	0.10	80.0	0.03	0.03	0.05	10.0	100.00
	प्रतीक		បឺ	Ħ	4	Ā	s	Ba	, tr	0	톰
FAR 1215 1:15 FILE 1: 15	तरव का नाम रूपः	a sylvania de	कावन	ह।इंड्रोजन	कास्कोरस	मैगनीज	गंथक	ये रियम	प्रतो रीन	, यसोरीन	
	74. Fr.	-	2	=	12.	5	4.	ž	16.	17.	
	मृदा में मनुपात %		4 7.29	27 20	7 81	5.46	3-77	2.68	2.40	2.36	0.33
	प्रतीक		5	·S	₹	ů	ů	Mg	×	ž	F
	तत्त्वकानाम	4	शाक्साजन	मिलिकान	ऐलिमिन्यम	लोहा `	केल्सियम	मेग्नीमियम	पोटेशियम	मोडियम	दिटेनियम
,											

ध्रम्यासार्च प्रश्त

- षट्टार्ने कितने प्रकार की होती हैं ? इनके निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करिए ?
- मुदा में प्रनिज चट्टानों से मूलरूप से प्राप्त होते है ? इस कपन की विवेचना की जिए?
- निम्न पर्टिप्पणी लिखिए—
 - (ग्र) ववाटे जाइट
 - (ब) पेड़ पौथों से निर्मित चट्टान
 - (स) मौतिक खनिज

9. मृदा का निर्माश

(Soit Formation)

मृदा चट्टानों के टूटने-फूटने एवं जीवक पदाणों के संड़ने-गलने से बनी हैं। पृथ्वी की सबह पर भनेकों शक्तियों कार्य कर रही हैं जिनके द्वारा प्रकृति थनेक वर्षों से मृदा निर्माण में कार्यरत है।

पृथ्वी पर मिलने वाले पदार्थ दो प्रकार के होते हैं --

(1) खनिज पदार्थ (2) जीवांश पदार्थ

खनिज पदार्थों के समूह को चट्टानें (Rocks) कहते है जिनके टूटकर धारी^ह होने तथा जीवाश पदार्थों के मिनने पर मूमि का निर्माण होता है।

विभिन्त चट्टानों वो टूट-फूट (गैन ग्रपक्षय) ग्रनेक शक्तियो हारा होती है

जिनके क्षारा प्रकृति हानेक यवाँ से मुगानिमां गु से कार्यस्त है। वह प्राकृतिक शिवा जिनके फलस्वरूप प्रदृशतें हूटनी हैं, प्रपत्तायम् (Weathering) कहवाती हैं, इपरें विमिन्न मित्रयों (Agencies) काम कर रही है।

चट्टानो को तोड-फोड़ कर मृदा में परिवर्तित करने मे निम्नसितित ती^त शक्तियों सतन् प्रयत्नशील हैं—

(प्र) मीतिक शक्तियाँ (व) राक्षायनिक शक्तियाँ एवं (स) जैविक शक्तियाँ।

(प) भीतिक शक्तिवां (Physical Agencies) — भीतिक शक्तिवां बद्धनीं के विषयन और टूट-कूट पर सीमा प्रमाद टालती हैं। इनमें ताप और जल सबने प्रमिक महत्त्वपूर्ण है।

 अत — वर्षाका अल जब मूर्शिपर पहुता है तो ऊररी पर्वको बुरी तरह पीट डालता है जिममे ऊरर की चट्टाने टूट जाती है और यही इनको दूसरे स्थान पर बहा ले जाता है। जल तीन प्रकार से प्रमाव डालता है—

(क) बहता जन बहु। नों को काटता है — जब जल के साथ बहने वाले घोटें छोटे पत्थरों के टुकडे घापस में टकराने हैं तो वे दूटने हैं। जल के नीचे को चहुनि इन टुकड़ों की रसड़ तथा जल के बहाव से टूटती-फूटती रहती हैं।

(स) बहुता जल चट्टानों तथा परंपरों के टुकड़ों को एक स्थान से धूसरे स्थान पर बहुत से जाता है—जन चट्टानो को तोड़ता ही नहीं है बल्कि टुड़े हुँदे टुकड़ों को यहा ले जाता है। जैसे जैसे जल की गति कम होती है तो पहिले मारी फिर छोटे टुकड़े तथा बाद में बारीक बालू इकट्टी हो जाती है।

(ग) यहता हुमा जल किनारों को एक स्रोर काटकर दूतरी थोर जमा कर वेता है—इससे सूमि में कटाव होता है। तेज बहता जल मूमि पर पट्टानों के कर्सी

की वहा ले जाता है तथा दूसरे किनारों पर इकट्ठा कर देता है।

2. मर्फ — यह सिद्ध है कि बर्फ का प्रामतन उस जल के प्रापतन से प्रधिक होता है जिससे वर्फ बनी है। प्रामतन की यह दृढि दस प्रतिकत होती है। वर्षों का जल पहाड़ों तथा सूमि की दरारों में मर जाता है जो ठण्डर पाकर जम जाता है। दे के कारण चट्टानों की दरारें वदकर टूटती रहती हैं।

3. स्तेतिवर—सर्दी ने भौतम में पर्वतों पर बर्फ जमती है जो गर्मी पाकर पिषलकर नीचे तिसकती है त्रितसे पहाड़ों पर बर्फ की निवर्म बहुने लगती है जिनके बीफ, रसड़ पूर्व बहुाब के देश से चट्टानें लुद्धक जाती है जिनसे चट्टानें ट्टाने

फूटती रहती हैं।

4. बायु —जन की प्रपेक्षा बायु का प्रभाव मून होता है। तैन ह्वार्ये चट्डानों मादि पर समे चुनों प्रांते पर समे चुनों के उता इक्तर प्रमे स्थान हो हुटा हैती है। बायु के साथ कहने करा बट्टानों के उतार प्रथान को रोगांग की प्रति पुरस्ती रहती है। शुक्त स्थानों तथा रीमतानों में बायु का प्रमाव सम्बद्ध देता है। जहने जीने के टीने एक स्थान में उदकर दुसरे स्थान पर महत्व जाते हैं। इस प्रकार बड़े करा, टुटकर

बारीक हो जाते हैं।

नार्यक है। जात है।

5. तासमान — ऐने स्पानों में जड़ी ताप के जतार-चड़ाय में कुराकी. पत्तर होता है यहाँ इगका प्रमाय सर्वाधिक पड़ता है। दिन में ताप श्रीधक होने से चट्टानों के लिन पदार्थ बढ़ने हैं भीर रात को कम होने पर यही लिन पदार्थ सिकुड जाते हैं। इस प्रकार बार-बार फैला भीर सिकुड ने से चट्टानें टूट-कूट जाती है। समी लिन पदार्थ यार-बार फैला भीर सिकुड ने से चट्टानें टूट-कूट जाती है। इस प्रकार यार-बार प्रकार की सिकुड है परन्तु प्रदेक की छिंद में अपनर होने के कारण बट्टानों के टूटने पर दशरें बन जाती है जिनमें पानी भरने कोर वर्क जयने से चट्टानों के टूटने परि किया चलती रहनी है।

6. ज्वासामुली और मुवाल - भूगमं के मन्दर इतना प्रयिकताप है कि जल ज्वलने समता है। इसी मर्गी के कारण पूजी की सामान्य स्थित में मन्दर होता है तो ज्वासामुली के रूप में विस्कोटक होने पर बहुत सी चट्टामों को क्षोड़ अलता है धीर गर्म लावा इन विस्कोटों के साथ बाहर भाकर मूर्मि निर्माल में सहायक होता है।

इसी प्रकार मूबान पाने पर पृथ्वी तन हिन जाता है जिमसे बड़े-बड़े पर्वत,

बहानों में प्रधिक टूट-फूट होनी है।

- (ब) रासायनिक शक्तियां (Chemical Agencies)—इनसे भूमि में बहुत से रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिनका प्रमाय चट्टानों के खनिज तस्वों पर पढ़ता है जिनकी ये बनी होती हैं। प्रमुख रासायनिक साथन निम्न हैं---
- 1. धावसीकरएा (Oxidation)-इसमें चट्टानों के विभिन्न खनिजों में मायसीजन की बढ़ोक्तरी होती है। वायुमण्डल में 21 /. ग्रावसीजन होती है। यह किया नमी की स्थिति में भविक तेजी से द्वोती है । खनिजों के भाँवसाइड बनने (जंग लगने) से ये कमजोर हो जाती हैं जिससे वे टूट जाती हैं। इसका लीहा मन्द्रा उदाहरस है।

2FeS2 + 7O2 + 4H2O - FeO + 4H2SO4

(फेरससल्फाइड) (फेरस मायसाइड)

4 FeO+O2→ 2Fe2 O3 फीरक घाँवसाइड (हिमाटाइट)

2. मपचयन (Reduction)-इस किया में प्रावसीयन हटती है । वन की बहुलता की स्थिति में जैसे-बाद जल से संतृष्त मूमि क्षेत्र में प्रावसीजन की काफी कमी हो जाती है जिससे तत्वों से आवमीजन का ह्वास होकर ये चट्टानों की कमजोर बनाती है।

2 Fe₂O₃→O₂+4 FeO

3. जल-पोमन (Hydration)-मृदा लनिजों से जल के संयुक्त होने की जलयोजन कहते हैं। जलयोजन से खिनजों के प्राकार में दृढि होती है भीर वे टूट जाते हैं। जल मे रासायनिक योगिकों के मिलने से चट्टानों पर परिवर्तन होता है। फेल्सपार, एम्भीबील, अभ्रक, पाइरोक्सीन इनके विशेष उदाहरण हैं।

2 $Fe_2O_3 + 3 H_2O \rightarrow 2F_2O_3H_1O$

(हीमाटाइट साल) (लिमोनाइट पीला)

2FeO+3H2O+2O3 → 2Fe2O3+3H2O

यह भिनिकिया नम प्रदेशों में शुब्क प्रदेशों की अपेशा अधिक होती हैं। शुष्क परिस्थिति में जलयोजन का विपरीत प्रकम (निजैलीकरण) मी ही

सकता है। 4. जल-प्रपेष्टन (Hydrolysis) - रासायनिक प्रपष्टन में जल की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। गुद्ध जल में मप्पटन शक्ति कार्बन डाई धाँनसाइड, मन्स

तथा धारों के कारण बढ़ जाती है। जल भपषटन एक दोहरी प्रक्रिया है जिसमें प्रायः एक प्रकार का हाइड्रावसाइड

होता है। इस प्रकार सिलिकेट खनिजों पर एक तनु ग्रम्ल की जिया करते हैं।

KAISi₃O₂+H₂O→ HAI Si₃O₃+KOH धार्योक्तेज सिनिकेट भ्रम्स

5. कार्बनीकरए (Carbonation)—यायुमण्डल में केवल 0.03.1.CO_g होती है जबिक वर्षा के जल में 0.45.1. CO_g होती है। यह जल से संयोजन करके कार्बनिकास्स बनाती है जो चट्टानों को पुलनशील बनाकर इनको कमजोर बनाता है। चट्टानों के प्रपत्तय से प्राप्त कार्रो का CO_g के संयोजन से कार्बोनेट्स तथा बादै कार्बोनेट्स तथा कार्रो कार्टीकरए कहनाती है।

CaCO, +H,CO, + Ca (HCO,)

केलसाइट कार्बेनिकझम्ल कैल्सियम बाई' कार्बोनेट

(हल्का घुलनशील) (शीध्र घुलनशील)

6. पोस (Solution)—जल एक सर्व विलायक है इसमें CO₂ तथा गंपक के प्रावसीकरण से प्राप्त गंपकाम्ल की उपस्पित से जल की विलेयता प्रत्यिक बढ़ जाती है। सभी विलेयता कर प्रमाव पड़ता है। सनिजों के पुलते से ये नष्ट होते हैं।

(स) जीवक शनितयाँ (Biological Agencies) --

चट्टानों के तोड़ने में जैविक माधन-जीवाणु, बनस्पति, जीव-अन्तु, प्रान्य जीवांग प्राद्धि हैं।

- जीवाणु (Bacteria)—ये जीवाणु सुरुम जीव होते हैं जो सड़ाव की किया करते हैं जिससे कार्बनिक पम्ल बनते हैं और चट्टानों की दरारों तथा चट्टानों पर सडने की किया से ये कमजोर होकर ट्रटने लगती है।
- 2. वनस्वतियाँ (Vegetation)—पेड-मीघो तथा वनस्पतियों की जड़ों से एक तेज द्रव निकलता है जो चट्टानों व मूमि को गलाकर दनमें जड़ों को प्रवेश कराते हैं। पेड-पोघों के मरने से ये मूमि में सडने लगते हैं, स्रोर मड-गलकर मूमि में जीवांग वदाते हैं जिससे चट्टानें कमजोर हो जाती हैं।
- 3. जोव जान्तू चट्टानों को तोडने-फोड़ने में मनुष्य व पशु पीछे नहीं हैं। मनुष्य ने मूर्मि को खाँटकर खेती की । मकान समा धन्य कार्यों जैसे — सान सोदना, पहाइरों पर रास्ते व मूरंग बनाने के लिए निस्य प्रति चट्टानें तोडता रहता है। पगु, कीट समुदाय, गीरड, के जुएँ, दीमक, चूहे झादि मूर्मि को सोदकर चट्टानों की तोड्ते रहते हैं।
- धन्य-भौवांश घन्य जीवांगक तत्व जैसे मरे जन्तु, सड़ी वनस्पतियाँ, कूटा-करकट मृत मानव शरीर तथा कीट समुदाय के सड़ने-गलने से चट्टार्ने कमओर बनती रहती हैं।

इन साधनों का कोई एकांकी रूप चट्टानों को नहीं तोड़ता है और न हीं ।

इनके प्रमानों को एक दूसरे से मलग किया जा सकता है । सभी सामन सामूहिक रूप में ही चट्टानों को तोइने का कार्य करते हैं।

पट्टानो की यह टूटने-फूटने की तथा छीजन की क्रिया मनवरत् चलती रहती है मौर निरंतर पट्टानें टूट-फूटकर मिट्टी में परिएत होती रहती हैं।

ग्रम्यासार्थ प्रश्न

- 1. पट्टानों में मृदा निर्माण की प्रतिया का वर्णन करिये।
- 2. मृदा निर्माण के पाँच कारक बताइए, इनका पारस्परिक क्या सम्बन्ध है ?
 - रासायनिक शक्तियाँ मिट्टी के निर्माण में किस प्रकार सहायक होती हैं?
 भावश्यक समीकरण देते हुए वर्णन करिये?

0ि. मृदा एवं पदार्थ

(Soil and Soil Matter)

मृदा-मृदा भौर मूमि समानार्यी शब्द हैं।

विभिन्न विद्वानों ने मृदा की परिमाषा विभिन्न प्रकार दी है। उनके विचारों का मारांश निम्न प्रकार से है —

कृषकों की दृष्टि से---मूनि माध्यम है जिसमें फसलें उम सकती हैं। 'मुर्जनामिकों की दृष्टि से---'चट्टान ही मृदा है भौर मृदा ही चट्टान

है।'

मुन्दटस (पृथ्वी की पपड़ी) का वह माग जो कि मूमि निर्माखकारी क्रियाओं

के फलस्यरूप निमित होकर बना है।'
'पूच्त्री के घरातल पर कार्बनिक मीर खनिज पदायों से निमित एक श्राकृतिक पदार्थ जिसमें गौथे उगते हैं।'

'मृदा यह प्राकृतिक परार्ष है जो खिनजों के दूटने-फूटने मीर कार्बनिक परार्षी के सड़ने गलने में बना है भीर जो एक पतली सह में पृथ्वी को उके हुए है तथा पीघों को जल भीर मोजन प्रदान करता है ।'


मृदा की इन परिकामाओं के ब्रध्ययन से यह निश्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के घरातल की अपरी परत को, जिससे फसले उगाई काती है, मृदा कहसाती है। यह पर्दुटानों के कप्पों का समूह है जो विविध मौतिक, रासायनिक तथा जैविक सक्तियों द्वारा प्रमायित होकर पृथ्वी के ठीस माग को ढेके हुए है।

. मुदा के पदार्थ - मोटे तौर पर मृदा में चार पदार्थ पाये जाते हैं-

- (1) खनिज पदार्थं
- (3) जल
- (2) शैव पदार्थं
- (4) बायु

 लानिज पदार्थ (Mineral Matter) — ये विभिन्न 'घट्टानें के ट्रट्रो-पूटने से बनते हैं। इनमें फेल्सवार 60 /., प्रधक 7 /., वबाद ज 12 /., हार्नक्षण्ड 17 /. तथा सिलिकेट लगभग 4 /. होता है जो सम्पूर्ण लिन्जों का 75 /. भाग होता है।

ं मुदा का ठोस मंत्रा पिकतात खनिजों से बना होता है । इन खनिजों में भनेको तत्व होते हैं जो पितृ बट्टालों से भाष्त होते हैं ।



मृदा के पदार्थ

2. जीपांस (Organic Matter)—पीघों तथा जन्तुमों का मंश जो सह गलकर मुदा की उर्वरता बढाता है तथा पीघों को मोजन तत्व प्रदान करता है। जीपांस कहलाता है। इनका लगमग 5% माग होता है।

हर मृदा में जीवांश की मात्रा समान नहीं होती है। पीट मृदा म जीवांश भिषक होता है, जबकि रुल्ड मृदा में इनकी मात्रा कम होती है।


3 लल (Water)—मृदा कर्णों के बीच राधाकाओं में जल प्रवेग करते वायु-को हटाबर स्थान प्रदृष्ण कर लेता है, यह मृदा के सम्पूर्ण धायतन का सन्धर्ण 2.5% होता है। इसमें विभिन्न खनिज तस्व तथा गैसें मुली होती है जो पोवों के मोजन के काम में माते हैं।

4. धायु (Air) — मृदा में बायु का घंग मृदा के सम्मूर्ण घायतन का लगमण 25% होता है। गृदा-कर्णों के मध्य अस या यायु गरी होती है। रन्धों में नाइहोजन, धांक्तीजन, पांचेन टाइमास्ताइड धादि गेंसे होती हैं जिनकी पोचे तथा मृदा में पार्च आदे वाले जीवायु उपयोग करते हैं लो पोणों की सरचना, विभिन्न कितायों के धांति पांचे वात्री-निर्माण में सहायता करते हैं।

सभी मुदाधों में इन तरवों का ध्रमुशत का एक समान नहीं होता है। किसी मुदा में सनिज का सब धियक तो किसी में जीवांच सियक होता है। बायू तथां जस की मार्च में परिवर्तन शोदता से होता है। जस संतुत्व मुदा में रुमों के जत से मरे रहने से बायू का भश कम होता है, जबकि मुदा के सूलने पर जस की माना कम सुदा बायू परिक हों आती है। मिन-पारवं (Soil Profile)

मूमि के ऊपरी घरातन से लेकर नीचे तक स्थित धनुतुक्षरित पदार्थ (Unweathered material) तह मूमि की उच्चेकाट, मूमि-पार्थ कहलाती है। प्रियक्षण मूमि के पार्थ में निम्मिलियित दो या दो से प्रियक पर्ते या स्तर पाये जाते हैं जो सभी मुमियों से नहीं मिलते हैं।

1. शोष मुदा स्तर (Top Soil Zone)—यह मुदा का उमरी स्तर है जिसमें पेइ-पोषों की पत्तियों, तने तथा जड़ें एकत्रित रहती हैं। इस पत की मोटाई विभिन्त मूमियों में 2:5 सेमी से लेकर 50 सेमी तक होती है। इचि के उत्पादन को दृष्टि से मूमि का शोर्ष स्तर मत्यन्त महस्वपूर्ण है भीर इसी को हम सामान्य-तथा मूमि कहते हैं।



चित्र-भूमि पास्वे

2. जवमुरा स्तर (Sub Soil Zone)—यह संवधन स्तर कहलाता है। इस स्तर में शीर्ष मृत्र म भगशानित पत्रार्थ संवित होते हैं। प्रायः इसमें श्रीवांश पदार्थ का प्रमान रहता है। मूल पवार्ष स्तर (Parent Material Zone)—यह स्तर संबंधन स के नीचे पाया जाता है। मृदा-निर्मांग के मूल पदार्थ पाये जाते हैं। जोवांग पदा का पूर्णतया समाव होने से कृषि में इसका कोई महत्व नहीं है।

ยมายเจ๋ ยรส

- 1. मृदा की परिभाषा दो तथा मृदा किन पदार्थों से बनी है ?
- 2. अधी-मृदा किस प्रकार शीर्प मृदा से मिन्न है, क्यों ?
- 3. दिप्पणी लिखी--
 - (भ्र) संवयन स्तर
 - (ब) जैव पदार्थ

11. मूदा के भौतिक गुरा

(Physical Propreties of Soil)

मृदा के मीतिक गुर्गों का वैज्ञानिक घ्रष्ययन सर्वप्रयम जर्मन वैज्ञानिक गृद्वर ने सन् 1838 में किया था। किंग (1889-1895) तथा बुलनी धीर हिलगर्ड (1916) ने मीतिक गुर्गों के घाषार पर मृदा चास्त्र का एक नया घ्रष्याय घारका किया।

मृदा के मौतिक गुर्खों का फसल उत्पादन क्षमता पर सीघा प्रभाव पड़ता है। मृदा मौतिक शास्त्र के घनुसार मृदा के मुख्य गुर्खों का ध्रध्ययन ध्रत्यन्त भ्रावस्यक है—

1. मृदा गठन

2. मृदा संरचना

3. रस्थाकाश

4. मृदा जल

5. मृदा वायु 7. मृदा-जवरता 6. मृदा ताप

1. मुदा गठन (SOIL TEXTURE)

मुदा छोटे-छोटे फर्लो से बनी है। ये फर्ला एक प्राकार के न होकर छोटे-बड़े होते हैं। भूमि कर्लों का प्राकार ही, मुदा गठन कहसाता है।

मृदा कर्हों को उनके प्राकार, के प्रमुसार कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इस विमाजन में मृदा करहा के रंग, नार प्रादि का प्यान मही रखा जाता है।

संयुक्त राज्य भमेरिका के कृषि विशेषकों ने मृदा करों। का वर्गीकररा भशाकित भकार से किया है—

क. सं.	मृदा कर्ण	का समूह	य एगें का श्यास (मिमी)	एक ग्राम में कर्णों की सब्या			
1. 2. 3. 4. 5.	मोटी वजर्र भौसत बालू महीन बालू		1.00-0.50 0.50-0.25 0.25-0.10 0.10-0.05	722 5,777 46,123 7,22,074 57,76,674 902,60,83,3800			
बन्तर्राष्ट्रीय भू-विज्ञान परिषद के बनुमार मृदा कर्णो का वर्गीकरण —							
क. सं.	मृदा कर्णे	का समूह	कसों का व्यास (मिमी)				
1. 2. 3. 4. 5.	वजरी (Gi मोटी बालू महीन बालू सिरट (Sili चिकनी मिट्ट	(Coarse Sand) (Fine Sand)	2.00 से मधिक 2.00~0.20 तक 0.20~0.02 तक 0.02~002 तक 0 002 से छोटे				
यह वर्गीकरण ममभते में सुपम होने से सर्वाधिक मान्य है। किसी मुदा में उपस्थित इन कर्णा वी प्रतिवाद मात्रा के झाबार पर उस मिट्टी का नामकरण करते हैं।							
मिट्टीकानाम		चिकनी मिट्टी%	सिल्ट%	वासू%मन्य%			
बलुई दोमट दोमट सिल्ट दोमट मारी दोमट		12 16 15 26	21 40 65 38	63 4 42 2 19 1 35 1			
मृद्धा गठन वर्ग से उनके वहुत से गुएंगे का पता चलता है जिनका भूषि की उत्पादकता धीर उसके प्रबंध पर प्रमाव पड़ता है। रेतीसी मृद्यामी में जल निकात							

तथा वातन (Aeration) बच्छा होता है घीर कर्पण कियावों में भासानी रहती है जबिक चिकनी तथा तिल्ट मुदा में नमी तथा पोषक तत्वों की धारण शमता अधिक होती है भीर जुताई में कठिनाई होती है।

मुदा गठन के उत्तम होने पर चिकनी तथा रेत मिट्टी के कर्गों का उचित धनुपात रहता है जिससे भूमि में पौधों की जड़ें धापानी से प्रवेश कर अच्छी तरह फैलकर पौधे की मजबूती से खड़ा रखती हैं और पौषों की अधिक नमी तथा पीयक तरब मिलते हैं । चिकती तथा सिल्ट मुदाफ्रों में पौथों की जड़ों को भूमि में प्रवेश में काफी कर्जा व्यय करनी पहती है जिससे गुल तंत्र तो मअबूत हो जाता है पर पौधे के कम ओर रहने से मामुली हवा के की के से ही गिर जाता है।

मना गठन का महत्य-मिम की उब रता की दरिट से इसका मधिक महत्व है साथ ही भ्रन्य भौतिक गुर्हों की प्रमावित करता है।

1. मुदा-गठन के प्राधार पर मुदाभो का वर्गीकरण किया जा सकता है।

2. मुदा की जल धारण क्षमता पर मुदा-गठन का अधिक प्रमाव पहता है। बल्ई भिट्टी में जल भासानी से भवशोषित होकर नीचे चला जाता है भीर पौधों के उपयोग में नहीं घाता है। चिकनी तथा सिस्ट मिट्टी में पष्ठीय क्षेत्रफल ग्रधिक होने से नमी घारण क्षमता भविक होती है।

3. भारी तथा चिकनी मिट्टी में हल्की तथा वल्ई मृदाम्रो की भ्रपेक्षा भ्रप्छा वातन नहीं होता है ध्योंकि इनके कए वारीक होने से क्यों के वीच रन्ध्राकाण कम रहता है जिससे वाय का भावागमन ग्रन्छा नही होता है ।

4. मुदा गठन का उबेरता पर प्रभाव पड़ता है। धलई मिटटी में पीपक तत्व जल में घुलकर निचली नहीं में चले जाने से पौधों को नहीं मिल पाते हैं. जबकि चिकती मिट्टी में पोपक तत्वों का मधिशोषण तथा धारणा करने की क्षमता मधिक होती है।

5. बल्ई मिट्टी में मुरमुरापन मधिक और सुघट्यता (Plasticity) तथा मंलाग (Cohesion) का प्रभाव होता है जिसके कारए। भीगी दशा में मिटटी के कए वियरे होते हैं, वैसे तौल में बलुई मिट्टी चिकनी मिट्टी की प्रपेक्षा भारी होती है।

 बास् प्रयान गिट्टिशो में जुताई ग्रादि कार्यों में सुविधा रहती है, जबकि चिकनी मिट्टी में जुनाई करने पर भैसों पर प्रधिक विचाव पड़ता है।

7. मिम के कर्गों के समह के आकार तथा उसमें जीवांश पदार्थी की उपस्थिति से मुमि में थायू तथा जल का संचालन एवं जीवाणुको की सिन्नियता प्रमाधित होती है।

छतः यह स्पष्ट है कि कृषि भूमि के लिए उनका गठन अत्यन्त महत्वपूर्ण है

भीर सक्ते महत्र का कार्यों के जनसम्बद्ध कर स्थान सकता है ।

2. मदा संरचना (Soil Structure)

मुदा कर्णो का विन्यास, मुदा कर्णो की मजाबट तथा संस्थापन मृदा-संरचना के ममानार्थी प्रबंद है।

मुदा संरचना का मयं मुदा के करों। का समूह की रक्ता से हैं। नमी मृदा गठन श्रीर मुदा संरचना कर अम पैदा कर देते हैं। मतः मृदा कठन से हकार नारमंग्रे करों। के श्राकार तथा उनकी श्रतियत मात्रा से हैं, जबकि संरचना से करों। की मामृहिक रूप की स्थिति में हैं।

कर्णों के प्राकार की माति सरचना मूमि के जल, यानु, ताप ध्रादि की मात्रा एवं इनके सचार को प्रमाचित करती है। मूदा की मौतिक द्या सुपारने के लिए जुताई-गुड़ाई सादि जो भी योजिक कार्य किये जाते हैं उनका सम्बन्ध संदक्षा के है गठन से नहीं है। शेत की मिट्टी को मुरुगुरा या ठोग करने से कर्णों के संस्थापन में परिवर्तन होता है प्राब्श में नहीं।

मिट्टी के कर्णा की सजावट (arrangement) चार प्रकार से संमव हैं—(1) स्तमाकार सरचना (2) तिरखे (3) ठोस (4) थानेदार

- स्तंभाकार संरचना (Columnar Structure)—इसमें मिट्टी के कला प्रवर्ग वास के चार कलां की छूते हैं। इनमें रश्याकाश काफी प्रधिक 47-64% तक होता है। ऐसी भूमि में नगी तथा बायु प्रधिक रहती है जिसमें जीवाणु सक्रिय रहते हैं।
- 2. तिरधी संरचना (Oblique Structure)—इतमें मुटा के कल तिरधी पक्तियों में स्थापित होते हैं जिससे बहुत से कल पास के छ कलों को छुए होती है। इस विन्यास में 25-30% रन्धाकांग्र होता है। ऐसी मूर्मि कृषि के लिये विशेष अच्छी नहीं है।
- 3. ठोस संरचना (Compact Structure)— इस संस्वापन में करा। के बीच बहुत कम स्थान रहता है। बड़े करा। बीच छोटे-छोटे करा। स्थान घरठे



ग्रम्बाचार हा स्वयंत्री

तिरखे

ठोस

- वानेया

युरा रुपों भी संरकता

है—इससे रूआकास त्यून हो जाता है भीर मिट्टों के सन्दर विद्वित्ति है के सन्दर सवार बहुत हो कम हो जाता है जिससे पीयों का विकास नहीं हो सता है वि

4. दानेबार संरचना (Granular Structure) स्वास्त्र प्रस्तुप्रभारम में जिनकर बटे हो जाते हैं। ये बटे दाने प्राम-पास के दानों के स्मर्ट-करते हैं जिससे रम्प्राकाण 72% तक बढ़ जाता है.। ऐसी रचना फसल उपाने के लिए बहुत उपयुक्त है।

मुबा करोों की संरचना का महत्व-

1. पसलों भी धच्छी बृद्धि संरचना पर निमंद है।

2. मृदा गंरवना प्रच्छी होने पर रूप्राकाश की मात्र, प्रांकिक होती है। 3. वाय का प्रावायमन बढ़ जाने से जड़ी की दृद्धि धुन्छी होती है और

ः वायुका धावागमन बढ़ जा जीवाणुमों की सिक्रमता बढ जाती है।

4. मूमि की जल शोषण तथा घारण क्षमता बढ़ जाती है।

 मूमि का तापकम जियत रहता है जिससे बीकों के मंकुरए। से लेकर कटाई तक की सभी कियावें प्रच्छी सम्पद्म होती हैं।-

 पोपक तत्व उचित मात्रा में मिलने से पौषों का विकास मच्छा होता है।

7. फमलों से प्रधिक उत्पादन प्राप्त होता है।

मुदा संरवना को उचित बनाने के उपाय — ठोरा या साधन सरपना पोधो को दृढि के लिए प्रच्छी नहीं होती हैं। इसे निम्न प्रकार से ठीक किया जा सकता है—

जल निकास प्रवन्य;

2. जीवाश पदार्थी को देकर:

3. उपयुक्त समय पर मू-कर्पेण कियायें करके;

4. मू.म सुधारक तत्व (चूना, जिप्सम) मिलाकर;

5. उचित शस्यावतेन ध्रपना कर ।

3 रन्ध्राकाश (PORE SPACE)

मृदा कर्णों के बीच छिद्राकाश या रिक्त स्थान को रन्ध्राकाश (Porespace) कहते हैं। मृदा विभान प्रकार के कर्णों से बनी है। इन कर्णों को चाहे कितना ही दबाकर समन कर दिया जाये किर भी डनके बीच कुछ न कुछ स्थान प्रवश्य ही रहता है। यही रिक्त स्थान, रन्ध्राकाश है।

रिक्त छिद्र चायु, जल या लामदायक जीवाणुमों से परियूर्ण होते है। जिस मूमि में रिक्त छिद्र मधिक होते हैं उसमें वायु भीर जल भिषक पाया जाता है किन्तु बर्जुई मूमि, जो बड़े कर्णो से बनी है, रिक्त छिद्रो की संख्या मधिक होने पर जल बिरुक्त नहीं पाया जाता है बसीक बारीक कर्णों के कम होने से 'जलवाररण लक्ति कम होती है। जैसे ही जल माता है बसे हो नीचे की भीर यह जाता है। जबकि मटियार मूमि में क्यों के प्रत्यन्त छोटे होने पर रिक्त खिदों की संक्या तो प्रिकि होती हैं परन्तु सम्पूर्ण प्रायतन कम होता है जिससे जल देर तक धारणा रखती हैं। ऐसी मूमि में बागु तथा जल का धारायमन मुचार रूप से नहीं हो पाठा हैं।

कर्लों के झामार पर सम्पूर्ण रन्ध्राकाश का सम्बन्ध

		1
ऋ० सं०	मृदा की किस्म	रन्ध्राकाग%
1.	इल है	30
2. 3. 4. 5.	बलुई हल्की दोमट	35
3.	भष्यम दोमट	40
4.	मारी दोमट	45-50
۶. {	विकृती	50-66

मूमि मे दी प्रकार के रन्ध्राकाश पाये जाते हैं -

- 1. वातन रन्म (Aetation or Macropores)
- 2. कोशिका रन्ध्र (Capillary or Micropores)

श्रन्छे जल निकास वाली नम भूमि के बड़े-बड़े रन्ध्राकाशी मे सामान्यतया वाषु भरी रहती है, इनको वातन रन्ध्र कहते हैं।

धोटेन्छोटे रन्छ जिनमे जल नरा रहता है कोशिका रन्ध्र कहलाते हैं। अधिक छोटे रन्छों के कारण जल सचार मे बाधा होती है।

दानेदार कर्णों से मरनित गृदा में रिक्त खिद्रों की संस्था प्रापिक होती हैं। जबकि प्रत्य कर्मों में ऐसा गहीं होता हैं। इसके लिये चिकती मिट्टी में बर्जू मिट्टी भीर बर्जूई मिट्टी में चिकती मिट्टी डाली जाती हैं, साथ हो जीबोध सार तथा चूने के प्रयोग एवं समय से जुताई प्रधिक लागप्रद रहती हैं।

मिट्टी को भुरमुरा तथा ठीस करने से रम्प्राकाश घटता-बढ़ता रहता है प्रतः कर्णा की संरचना में परिवर्तन करने का मुख्य उद्देश्य मुद्रा में रम्प्राकाश की

कम या ग्राधिक करना होता है।

राधाकाश का महत्व-1 पीषों के मूल रोग राधाकाश के जल में पुले पोयक तत्वों को रसाकर्षण किया द्वारा प्रकृण करते हैं।

2. जड़ों की शवनन के निये वातन रन्त्रों में बायू मिलता है।

 उपयोगी जुकानुवी को रम्झाकात के बल तथा बायु था बहुए करके बायु मण्डल की नाइट्रोजन की योगों के उपयोग के लिये मृश्रि में सध्यापित करते हैं।

- मूनि को ताप रन्धाकाग द्वारा मिलता है जो पीयों तथा णुकालुधी के लिए प्रायस्थक है।
- रन्धाकाशों के कारता सूमि में सुरमुरापन रहता है भीर जड़ें सधिक वृद्धि करती हैं।

4. मृदा जल (SOIL WATER)

मृदा-जल का कृषि में विषेष महत्व है। यह चट्टानों को तोड़-फोड़कर, बारीक कर, बहाकर मृदा का निर्माण करते हैं। यह बीज के मंकुरण से लेकर फूलने-फतने तक की सभी क्रियाओं में सहयोग देता है। जल की मनुपरिषति में पीषे जीवित नहीं रह पाते हैं।

मृदा करोों के रन्नाकाशों के बीच जल की कुछ न कुछ मात्रा होती है जिसे पीचे पहला करके प्रपत्ती झावश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

यौषों के लिए जल महत्ता — 1. पोषों का लगमन 90% माग जल का बना होता है। मतः जल पोषों के लिए एक प्रकार का मोजन है जो पोषों का भंग बन जाता है।


- 2. पौषों के पोषक तत्वों को घोलने तथा वाहन का कार्य जल करता है। यह मूर्पि में उपस्थित विभिन्न पदार्थों को अपने में घोलकर पौषों के विभिन्न मार्थों में बहुँचाता है।
- ै. जल पीयों की कोशिकाओं को तना हुमा (Turgidity) रखता है मीर इनके ताप को नियंत्रित रखता है।
- पीयों के हरे मागों में जल प्रकाण की उपस्थिति में कार्यनद्वाइ मॉक्साइड के साथ मिलकर प्रकाश-संबंदीयण के द्वारा मोजन का निर्माण करते हैं।
 - 5. यह बाष्पीत्सनंत तथा वाष्पीकरण किया के लिए प्रावश्यक है। मुवा जल के रूव-मृदा जल निम्मलिखित चार रूपों में पाया जाता है-
 - 1. अविलगीय या आई तात्राही जल
 - 2. केशिकीय जल
 - 3. गुब्त्वीय या स्वतंत्र जल
 - 4. संयुक्त जल
 - श्रीवलगीय या श्राहेतामाही जल (Hygroscopic Water)—यह यह जल है जिसे शुक्र मृगा वायुगण्डल की जल वास्प से गोपित कर तेसी है। बहुत स्मान से देखने पर करों के बाह्य पृथ्ठतल पर एक प्रत्यंत पत्तली फिल्ली के रूप में दिलाई देती है जिसे पासानी ने स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है भोर न ही

भन्य कर सको है। इसे पोयों के उपयोग से नहीं ता मक्ते है, ब्रतः इसका निर्पार्ट जल निकास, सदा अवरदन से कोई महत्त्व नहीं होता है।

2. केतिवीय जल (Copillary Water)— प्रायसमीय उस के कार कर्षों के पारों पोर भिवली के रूप में मह उनिपत रहता है। मृद्रा रूझाकान में जत माने पर दक्तकी मोटाई बद्दशी जाती है। यन्त प्रतों का एस मितकर गर्मी स्थानों में टेड़ी-मेठी केशीय गालियों बना लेता है। यह एक वीचों के उपबोग में माता है।



कृतिकीय जल की पतिथी तह निट्टी के भीतर करतों के बीच बढ़ी नातियों में रहता है जो करतों के पूर्वत तनार में स्थिर या चतायमान होता है जिससे ये हुँबरे भाग में चलायमान न होकर पीषों को मोजन पहुंचाने तथा कृषि कार्यों को प्रमानित करता है।



मिट्टी के कर्णों का पुष्ठतनार (Surface Tension) तथा पृथ्वी वा गुरुत्वाकर्षण दोनों हैं। जल की ग्रामित करते हैं। पृथ्वी का ग्रामवर्षण प्रिषक होने पर जल स्वतंत्र रूप में नीचे बह जाग है परन्तु पुष्ठ तनाव प्रिषक होने पर जल कींग्रकीय जल का रूप धारण कर लेता है। जो दीपक की बत्ती में तेल की मंति पढ़ता है। उत्तरी सतह से जल वाण बन जाने से जल निचली तही से केंग्रि-कींग्र किया हारा उत्तर पहुँनता है।

के कि की प्रश्नित कर के पूर्णिक वास्त्रायक जल कहते है वसीं कि यह पोधीं का मीजन मिट्टी से शीपित करके पौधों के अन्य सागी की पहुँचाता है। यह पृथ्वी के मुस्त्वाकर्षण के विचरीत किगी भी दिवा में उत्तर की भीर बढ़ता है। इन जल की निकास इन्हों के हिटा सकते हैं विक्त वाजीकर की भीर बढ़ता है। इन जल की निकास इन्हों के हिस्तीय जल का 2/3 माग ही पौधों के उपनन्न होना है। जल की भूभी होने पर विचाई करके पूर्वि की जाती है।

3. पुरस्वीय या स्वतन्त्र जल (Gravitational or Free Water)—वर्षी होने पर जल की कुछ नात्रा मृदा करो। द्वारा ग्रहण कर सी जाती है तथा राधाकाणी के नरने पर जल कपरी सतहों पर बहने जनता है जो पृथ्वी की सतह से जिचली तहों में पता जाता है जो पृथ्वी के झाकपैए। से वहता है, इसे युस्त्वाकपैए। बल कहते हैं।

भूमि में इस जल की मात्रा बढ़ने पर रन्ध्राकाश पूरे मर जाते हैं जिससे वाषु का समाव हो जाता है तो पोघों की जड़ें सड़ने लगती हैं तथा सहयोगी जीवाणु भी संकिर नहीं रहते हैं।

इस जल की माथा मुदा किस्म पर निर्माप करनी है। कंकरीबी तथा रेतीची
मूमि के करा सड़े होने से यह नियाग तहों में एकतित हो जाता है जो मू-गर्म जल
होता है जिसको कुमें बताकर विभिन्न यंशें द्वारा ठठाकर निवार्ड के काम में लाते
हैं। मटियार या दोमट मूमि में इन जा के निश्राम का गवाब करना सावश्यक होता
है। यह जल स्वयं भीवों के निये उपयोगी नहीं हैं।

 संगुस्त छप (Combined Water)—यर प्रता मृदा रचना का संग होवा है जिससे पीनों के सिये इसका कोई महत्त्व नहीं होना है क्योंकि यह पासप-निक्र मिनावों से क्यों ने विवक्त रहता है। कारों को तेज पाच पर गर्म करने पर ही सत्त्रा होता है।

भौभों हारा बात सक्ष्म कर सः—ोते विकि ति तात ता उपयोग मोजन को भोज यनाने तथा इतके प्रथमोषण में करने हैं । उसके तिये काल के वारों प्रोर कैशिकीय फिल्ली की मंटाई महत्त्रपूर्ण है।

मृदा में नभी के श्रुपार फिल्मी की मोटाई पटगों बद्दी है। फिल्मी की मोटाई पोपों की माई इंडार पोपक तरनों के पोल को गरन परने की किया रसावर्षण (Osmos's) को प्रमाणित करता है। किया है। मेराई पोप की साव्य को प्रमाणित करता है। किया को प्रमाणित करना है। मिर्टी की साव्य माटाई भी उर प्रमाणित की साव्य की प्रमाणित करना है। मिर्टी की साव्य माटाई भी उर प्रमाणित की है। व्यक्ति की प्रमाणित की साव्य माटाई भी की प्रमाणित की प्रमा

भतः मुदा में उपधुवत जल की मान्ना श्रद्धवत आवश्यक है जिसकी पूर्ति श्राप्यक मिनाई करके की जासकती है।

केशिकीय जन को प्रभावित करने वन्ते एएक :

(i) मुद्दा-- ए-- कर्गों को वारीक होते से रश्नाकार प्रधिक होते हैं जिससे ऐसा मुमि की जल शोवए। तथा धारण क्षमता प्रधिक होता है जो पौषों के उपयोग के मैं भागा है, त्यकि यह करणवाली मुदा में ऐसा मही होता है।

- (ii) मुदा-संरचना-- मृदा संरचना शब्दे होने पर केशिकीय जल श्रीयक होता है।
- (iii) पृष्ठ सनाथ—मूर्मिका पृष्ठ-तनाथ केश्विकीय अल पर काफी प्रमाय बालता है। इसमें परिवर्तन होने पर केश्विकीय फिल्ली की मोटाई प्रमायित होती है।
- (v) तापमान—तापमान कम होने पर केशिकीय जल अधिक होता है।
 वयोंकि यह वाष्पीकरण तथा वाष्पीत्सर्जन से नष्ट नहीं होता है।

मृवा जल की प्राप्ति—भूमि को जल (1) वर्षातया (2) सिवा६ ^{करने} पर प्राप्त होता है।

मृदा के रन्ध्राकाम में चपस्थित वामु को हटाकर जल स्थान ग्रहण कर तेता है जिसमे भूमि की ऊपरी सतह नम हो जाती है। रन्ध्राकामों के जल से पूरे परने पर जल निचनी तहों में प्रवेश करके रिक्त स्थानों को भरता हुआ निचनी तहों में चला जाता हैं।

वर्षां तथा सिचाई के बाद ज्लानीचे की झोर बहुता रहता है। बडे राधी कार्यों से जल मीचे की फ्रीर चला जाता है। परन्तु छोटे राधाक थों मे इस प्रा रहता है जो पौथों के उपयोग में फाता है।

मृदा जल की हानि--भूमि से जल हानि निम्नलिखित बार कारणी है होती है--

- 1. मूनि की सतह से बहुकर जल-हानि (Loss by Runoff)—तें बारिस का जल भूमि द्वारा शोधित न होने से प्रपने साथ मूमि की उपरी उपबार जीवांग यांची पत्रकों को काटकर बहा ने जाता है। जल का बहाव मूमि की रिम्स तान की तीवता तथा प्रविच पर निमर करती है। जितनी तेज वर्षों का स्वाय में होगी उतनी ही बहाव की गति मधिक होगी। इसी प्रकार सामन 21-76% जल बहुकर भट्ट होता है।
- मतःस्थेन तथा रिसाब द्वारा जल हानि (Loss by Inflieration & Percolation) मूमि की ऊपरी मत्यन्त पतली तह में होकर जल की गति की 'भीतःस्थेदन' कहते हैं। इस विधि से जल मूमि में प्रवेश करने के बाद मूमि की निषमी पत्तों में से होकर निषमी तहों में पहुंचने की गति को 'रिसाब' कहते हैं।

जिस जल को मूचि के रंघाकाश रोक नहीं पाते हैं यह जल गुस्ताकरण के द्वारा भूमि की निवली तहों में जला जाता है जो पौमों की पहुंब के शहर होता है। कुमों भादि में यही जस होता है।

- 3. वाष्पीकरण द्वारा कल-हानि (Loss by Evoparation)—भूमि के जल की बहुत मात्रा वाष्प सनकर वायुमण्डल में उड़ जाती है। यह किया सभी भौतम में दिन रात होती रहती है। बाब्पीकरण त्रिया पर तापकम तथा बादु का विशेष प्रभाव पहता है। ग्रीध्य श्रदु में ताप अधिक होते पर वाष्पन अधिक होता है। एक्स्परी-मार्च में बहुण हवारी रवी की फतलों की हानि पहुँचाती हैं जिससे भूमि की नमी के शोध उड़ जाने से दाना पतला रह जाता है भीर एक नहीं पाता है।
- 4 लरपतवारों के बास्पीरतर्जन द्वारा जल-हानि (Loss by Transpiration through weeds) —

मुदा जल का बहुत बड़ा धंग पीवों की पतियों से वांप्योत्सर्जन किया द्वारा उड़ा दिया जाता है। वाष्योत्सर्जन से पीघों में मीजन विमिन्न मानों में पहुँ की के लिए खिलाव बना रहता है तथा वातावरए के कुशमाय से सुरक्षित रहते हैं। परन्तु कृषि कासतों में खरपतवारों के प्रियक होने पर मुदा जल की बड़ी मात्रा का मणहरूए होता है।

मृता जल को प्रभावित करने वाले कारक:

 वर्षी—मृदा जल को वर्षा सर्वाधिक प्रमाधिस करता है वयों कि प्रक्रिक वर्षा यां को को प्रदेशा नम यर्षा यां के लोगों की मिट्टी में मृदा जल की कम मात्रा उपलब्ध होती है। वर्षा के भूमि की ऊर्शी सतह नम होकर निवली तहों को नम करती है। वर्षा द्वारा मृदा मे जल का संचय वर्षा की मात्रा, तीवता तथा प्रविद-पर निमंद होता है।

धीमी वर्षा के काफी समय तक होने पर भूमि में जल प्रापिक शोषित होकर इकट्ठा होता है जबकि तेज बारिस का जल मूमि की उत्परी तह तथा फसलों को भी बहाकर नध्ट कर देता है।

- तावनान—मूनि का बहुत-साजल बाल्प बनकर बायुमण्डल में चना जाता है। यह किया हर मौतम में हर समय होती रहती है। ग्रीध्मकाल में मन्य मौतम की घपेला जल को घरयपिक मात्रा वाष्प बनकर २०८ हो जाती है।
- 3. बायु—तापमान की प्रपेक्षा वाश्वीकरण की किया पर बायु.मी प्रमाव डालती है। मई की शुक्त तेन हवार्ये प्रियक मात्रा में बल की बाश्वीकृत करती हैं जिससे बीझ ही फसलों में सिवाई करनी पढ़ती है।
- 4. भूमि—मृदार्भे जल की मात्रा मूमि की किस्म, तलरूप, रंग झादि पर निर्मर करती है।
- (i) भूमि की किस्म बसुई मिट्टी के करागें के माकार कड़े होने से रन्धा-

व्यविक पिकली मिट्टी के रन्ध्राकाश होने पर जल रोकने की क्षमता प्रयिक होती है। ...

- (ii) भूमि का तलद्रव (Topography)—समतन मूमि में जस समान-क्य में फैनकर मन्दर प्रवेत करता है, जबकि इसके विपरीत नूमि के डालू होने पर जस तेजी से पारा के रूप में बहुता हो नहीं यहिक ऊपरी सतह की काटडा हुमा, मूमि की निपसी तहों में चला जाता है जो पीपों की पहुँच के याहर हो जाता है। कुमों सादि में यही जल होता है।
- (iii) मुदा का रंग—भूमि का गहरा रंग उसमें उपस्थित समिज तथा जीवांस पदार्थ को मात्रा को प्रकट करता है। अधिक उपर मिट्टी विश्वका रंग काला होता है, जस पारण हामता प्रविक्त होती है।
- 5. भूमि में जीवांग को मात्रा—जीवांग बहुल पिट्टियों में जल सोखने तथा बारण करने की यक्ति प्रथिक होती है वयोंकि जीवांग 'केपिसरो शक्ति' को बढ़ा देता है।
- 6. फसल की किहम विनिध्न पसलों की जल की मांग गिश-निध होती है। कुछ फसलें कम तथा कुछ फसलें मांग गुजल चाहती है। इसके शतिरिक्त कुछ फसलें फैंचकर मूमि को ढेंके रहती हैं जिससे वाध्यीकरण द्वारा जल था 'हास क्य होता है। इस प्रकार फगलें जल की प्राधा को प्रमाधित करती हैं।
- मू-पीरटहरस्त कियाएँ कृषि यशीं से यथी समय कियाएँ करने वस के हास की रोका जा सकता है। जुताई के बाद पाटा सनाकर गंभी को दबा दिया जाता है।

सिचाई के बाद कर्पण क्रियाभी से भूमि की केशिकीय निवर्ध का सीया. सम्बन्ध दृट जाता है धीर जल कम याल्पीकृत होता है।

8 श्वरोप वर्त - प्रश्तोघ पतं बना देने से बातावरण तथा विट्वी की तहीं के बीच एक पतं था जाने से मूमि की सतह से जल कम वाणीकृत होता है। प्रत्येक सिचाई के मुदाई करके घवरोध-पतं बनाकर मुदा जल सुरशित ्रसा जा सकता है।

स्रीयक अस से हार्नि—मृदा में समुचित मात्रा में जल की उपन्ध्यता पृदा स्या कसलों के सिदे सामदायक रहती है। सत्यधिक वर्षा तथा किन्ही वारणों से स्रीयक असे का एकत्रित होना उतना ही हानिकर है जितनी जल को कम मात्रा।

 मूमि में खल मरे रहने से मूमि की मोतिक दशा विगढ़ जाती है जिससे कर्येश किशायें समय पर नहीं की जा सकती हैं यहां तक कि फसलों की बोधाई मी नहीं हैं जिली है।

- ग्रीयक नम मूमि में भीज का में कुरए। देर से होता है सथा बीज सड़ मी जाता है।
- 3. बायुका संचार प्रच्छा न होने से पौषों की जड़ों का विकास नहीं हो पाता है भीर जड़ें सड़ भी जाती हैं।
- 4. उपयोगी भाकाणुंकी संख्या कम हो जाती है तथा वे सिक्य नहीं रहते हैं।
 - नमी की मधिकता से पौषों के उपयोगी तस्त्र मुलकर निचली सहो में चले जाते हैं जो पौषों को उपलब्ध गहीं हो पाते हैं।
- जस मरे रहने से प्रकाश से विषेता (Toxic) पदार्म पैदा हो जाता है जो पौमों के लिए हानिकारक होता है।
- 7. पौघों का विकास धच्छा नहीं होता है तथा फसलों के देर से पकने से कटाई देर से हो पाती है जिससे जीव-जन्त प्रधिक हानि पहुँचाते हैं।

मुदा जल का संरक्षण (Conservation of Soil water)-

मृदा में जल की उपलब्धता कृषि की सकलता पर ग्रत्यधिक प्रमाव डालती है, घटा नमी संघित रखने के लिये उपाय करने चाहिए।

- मृबा-संरचना-मृबाक्लों का विज्यास तथा सजावट ऐसी हो जिसमें सूदम रामाकाओं की संख्या प्रधिक हो जिससे मूमि की जल-धारए। झमता बढ़ जाती है ।
- 2. जीवांश की बृद्धि--- मूमि में पर्याप्त जीवांश लादों के प्रमोग करने पर नमी संवयन-शक्ति बढ़ जाती है।
- 3. जुताई—समय पर जुताई करने से मूर्मि की नभी बनी रहती है तथा मिट्टा मुरमुरी हो जाती है भीर रधाकाशों की संस्था बढ़ने से जल सीसने तथा धारण की चिक्त काती है।
- 4. निराई-गुड़ाई—धेत में उपे भनावश्यक पेट्-पोघों खरपतवारो को निका-सने से जल की यात्रा में कमी नहीं होती है व्योकि इनका जल फसल को मिस जाता है।
- प्रत्येक सिमाई के याद हरूकी गुड़ाई करने से जल बाध्य बनकर नहीं उड़ता है।
- 5. अनरीय पर्त बनाना --- सूमि पर बनी पर्त जिसके द्वारा नमी को वाष्प्र धनने से रोका जाता है, सबरोध पर्त कहनाती है। यह दो प्रकार की होती हैं---

इसका नीचे की तह से सम्बन्ध हट जाता है। इससे निचली तहीं का जस कैशकीय किया द्वारा नष्ट नहीं होता है। जुते खेत में पाटा सगाकर नमी को दबा देते हैं।

(क) इतिम मबरोम पतं—सीमित क्षेत्र में घरातल पर पास-कूछ, सर-पतवार, मूसे या विशेष प्रकार के कागज की पतं की विद्याकर मूमि की नमी की जबने से रोका जाता है।

5. मुबा-वायु (SOIL AIR)

पृदां के सीच रामकाम मृदा की किस्म के अनुसार 30-60% तक होता है। ये राम्माकाम बायु भीर जल से मरे होते हैं। यदि राम्माकाम जल से युक्त नहीं होगा तो बायु से भरा होता है। इस प्रकार मुख्य मृदा में भीशी मिट्टी के समेखा बायु भिक्त होती है क्योंकि बायु के स्थान को जल प्रहुए कर नेता है। पोधों की इदि के लिये सबसे अनुकूल अवस्था में राम्माकाम में माग जल तथा के माग बायु से मरे होते हैं।

मृदा-वायु वायुमण्डल की बायु से तीन बातों में भिनन है-

- (1) इसमें विभिन्न गैसों का अनुपात भिन्न होता है।
- (ii) मृदा वायुका कुछ माग मृदा जल में घुला होता है।
- (iii) मृदा वाग्रु की मार्ड ता 100% होने पर बाकाणु, फर्जू दी तथा अन्य जीवाणु भत्ती-मांति त्रिया करते हैं।

वायुमण्डल तथा मृदा-वायुकी रसनात्मक तुलना

	•	-	
क. सं.	गैस .	प्रतिशत रचना	
		वायुमण्डल	मृदा-वायु
	1	 }	1
1.	भाक्सीजन	20.95	20.00
2.	नाइट्रोजन	79.02	79.00
3. ,	कार्बनडाइमानसाइड	0.03	1-00
	·		

मूमि में CO₂ की सात्रा विशेष रूप से घषिक होती है. जो जीवाणुर्सी के द्वारा जीवांग पटार्थ के कावन के पावसीकरा से होती है जिससे O₂ का मतुषात , कम हो जावा है तथा यह जल से स्वीचन करके कार्वनिक ग्रम्स बनाकर पृथा । निम्मिल में सहायता करता है।

मुबा-बायु की उपयोगिता-

पोपे सौर मुदा बायु — 1. मन्य जीवधारियों की प्रति पीपे क्वसन में धावसीजन लेते हैं जो पीषों को वायुनण्डल से प्राप्त होती है परन्तु पीषों की जड़ों को मानसीजन मदा बाय से मिलती है।

- 2. हरे पोघों के लिये प्रकाश संक्ष्मिए के लिये CO_2 प्रावश्यक है जिसकी पूर्ति वायुमण्डल से होती है। इस किया में CO_2 कार्बोहाइड्रेंट का निर्माए करके O_2 को स्वतन्त्र कर देती है। इस प्रकार पीये पर्यावरण के सन्तुलन को बनाये रखते हैं।
- भूमि में उपस्थित जीवाणु सक्रिय होकर नाइट्रोजन को उपयोग में साते हैं जिसे ये बायु मण्डल तथा मुदा-वायु से प्राप्त करते हैं।
- 4. वायु मण्डल में कुछ मात्रा में SO₂ मी होती है जिसका पौघों पर उपयोगी तथा हानिकर प्रमाव होता है। बायु मण्डल में इसकी मात्रा 0.0001% (1ppm) से प्रथिक होने पर कोमल पौथे मुरका जाते हैं तथा पतियाँ गिर जांबी हैं। कुछ पौथों की वृद्धि में सहायक होता है।

पोधों को जड़ें और मुदा बायु—पोधों की जड़ो को श्वसन किया के लिये पर्याप्त मात्रा में O₂ की मावस्यकता होती है जो मृदा-वायु से मिशती है। विभिन्न पोधों के लिये इसकी मात्रा मिलन-मिलन होती है। ताप प्रधिक होने पर श्वसन गति वड़ जाती है तो पोधों को प्रधिक धावसीनन की धावश्यकता होती है। इसकी पूर्ति न होने पर जड़ों का विकास कर जाता है।

मृदा बामु धीर पीपों द्वारा जास शोयएा— मृदा के ग्रन्दर वासू की उचित मात्रा न होने पर CO2 की मात्रा अधिक तथा O2 की मात्रा कम हो जाती है जिससे यसतन की किया मन्द हो जाती है धीर दश कार नशीले धीर विषेत पदार्थ पेदा हो जाते हैं। इस कारए। जहों की कोणिकाओं की संचालकता घट जाती है जिससे पीथे उचित मात्रा में जल का शोपए। नहीं कर पाते हैं।

मृदा क्षापृ कौर वीचों द्वारा वीक्टिक पदार्थों का सोवशः—पीघों की जड़ें मूर्गि से पीयक तत्वों को घोल के इल में रक्षाकर्यशः (Osmsis) किया द्वारा प्रहशः करती हैं। मृदा वायू में प्रावसीजन की ग्यूनता तथा CO_2 को प्रधिकता से जड़ों की कोशियकारी गियित हो जाती हैं धौर पीक्टिक पदायों के प्रहरण न करने से पीघों की दृढि पर बुरा प्रमाय पढ़ता है।


. इस प्रकार मुदा-बायु पौधों की दृद्धि, मोजन निर्माण भीर कोवण तथा जीवाणुमों की कियाबीसता के लिये महत्त्वपूर्ण है जिसका समुचित परिमाण में होना बांखनीय है। मृदा-घागु को प्रभावित करने वाले कारक ---

- मृबा कर्णों के योच रंधाकाश की प्रतिसत माध्रा—विमित्र मिट्टिगों में रंधाकाश मिनन होता है जिससे इनके बीच जल तथा बायु की मात्रा शिन्न होती है। इनके जल से पूर्णत्या मरे होने १२ बायु का प्रमृपात कम हो जाता है। जल-निकास का छपित प्रयास करने पर Og की उचित मात्रा मिनती है।
- 2. બોવાणુમાં દ્વારા રાતાવાનિक લિવામાં—મૃતિ કે ઘત્રવર મે વિશ્વિષ્ઠ બીવાળુ શ્વસન કે લિવે O_2 તથા N_2 કો સર્વય धावश्यकता होती है। इनकी विशिष्ठ कियामों के बारण CO_2 की भाषा 28 जाती है।
- 3. गैसीय विनिमय— वायुमण्डल तथा मृदा वायु में विमिन्न गैसी का विनिमय उपित होने पर पीथों की बृद्धि श्रव्ही होती है। विनिमय को ठीक रसने के लिये मुख गैसी को मृमि में प्रविद्ध होने सथा हानिकर गैसी को बाहर निकानने के लिये मुदा वायु का उपित संवालन झायपयल है।
- 4. मृत्रा कर्णो की संस्वना— प्रत्यन्त विवनी मिट्टी के कर्णों के बारीक होने से मृदा वायु क्रम तथा बलुई भिट्टो में घपिक बायु संचातित होती हैं क्योंकि विकनी मिट्टी में जल की प्रविकता रहती हैं।
- 5. मू-परिष्कररा कियायें उचित समय पर जुताई, गुड़ाई तथा छिचाई करने से मिट्टी की गौविक दक्षा ठीक रहती है कोर स्वतन्त्र जल मूमि की निवनी तहों में चले जाने पर वातन मसी-मांति होने लगता है।
- 6. जीवांश पदार्थ—विभिन्न जीवाणुकी द्वारा जीवांश पदार्थ के कार्यन की बावमीकरए। होता है जिसमें मृदा में CO_2 की प्रियंका प्रोट O_2 की कभी है। जाती है।
- 7. कलवायु—ग्रीस्प्रकाल में गृदा वायु में Q₂ की ग्रायक्ता तथा CO₂ ही कम मात्रा वार्द्र जाती है, जबिद शितकाल में CO₂ श्रीयक तथा O₂ की मात्रा ^{कम} होती है। इसका मुख्य कारण दिन की शब्धि का कम या श्रीयक होना हैं!

भूवा वायु का कुप्रमाव - मूदा वायु में विभिन्न गैसी के उधित प्रतुपात में न होने पर CO2 और SO2 की गैतों की मात्रा बढ़ जाती हैं जो पीयों की वृद्धि के साथ विभिन्न जीवाणुकों की क्रियाणीलता को प्रमायित करती हैं।

वौद्यों पर प्रसाद- मूमि में जस से प्रधिक समय तक मरे रहने पर वाह की कमी तथा मार्टता बढ़ जाती हैं, जो पौषों को कई प्रकार से हार्निकारक होती हैं—

(i) पौधों की जड़ों की वृद्धि तथा विकास दक जाता है।



- (iii) प्रवक्षेपण (Precipitation)—पृथ्वी के काफी गर्म होने पर वर्षा होते ही जल मृमि में प्रवेश कर उसके ताप को वड़ा देता है।
 - 2. मू-गर्भ की गर्मी मूमि की ग्रपनी गर्मी होती है।
- 3. रासायिक परिवर्तन—भूमि में जीवांग पदार्थ धावसीजन के मिलने पर पौधों के खाद्य के इस्प में परिवित्तत होते समय गर्मी पैदा करते हैं। कस्वी खाद देने पर अनेक रासायिनक परिवर्तनों से काफी गर्मी पैदा हो जाती है। रासायिनक उर्वरकों के अयोग करने पर ये प्रतिक्रिया करके काफी गर्मी पैदा करते हैं।

मृदाताप का शस्योत्पादन पर प्रमाव — मृदा ताप का फतस की दृढि में .
विशेष महत्व है। प्रियकांग फतसों की दृढि 5° सम्रे (41° फे.) से कम ताप पर दक जाती है। ग्रतः पीघों के विकास के तिए उदित ताप की आवश्यकता होती है। कस या प्रधिक पृदा ताप फत्रक के उत्पादन पर प्रमाव डालते हैं। फतस के उत्पादन को, बीजों का ग्रंजुरण, वर्धी ग्रंगों का विकास तथा मृमि में जीवाणुमी की कियाशीलता, प्रधिक प्रमावित करती है। ग्रतः इन समी का गृदा ताप से सम्बन्ध का ग्रध्यम करना प्रावस्थक है।

(i) बोजों के अंकुरए से ताप का सम्बन्ध— बोजों के अंकुरए के लिए उचित नमी, वायु के अतिरिक्त उचित ताप की आवश्यकता है। विभिन्न फसलों के अंकुरए के लिए एक-सा ताप उपयोगी नहीं है। इसी कारए विभिन्न फमलों के बोने का समय निश्चत है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान के ताप विभिन्नता के कारए। अलग-मलग होता है।

बीजों के धकरण के लिये उपयक्त ताप

बाजा के अकुरश के लिय उपयुक्त ताप				
फसल	बीज मनुरए। के लिये तापक्रम (से.ग्रे)			
	न्यूनतम	ग्रधिकतम	धनुकू लतम	
मक्का	9.4	46.1	33.)	
गेहूँ	5.0	43 3	28.9	
লী	4 · 4	43.3	28:9	
	ון)	

नेहुं भीर ओ शरद् ऋतु तथा मक्का ग्रीष्म या वर्षा ऋतु में बोई जाती है।

 फसर्वों की वृद्धि पर साप का प्रभाव—पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त ताप की बावश्यकता होती है। अधिक या कम ताप पर वौधों की वृद्धि अपेक्षाकृत मन्द हो जाती है।

फसलों की वृद्धि के लिए प्रावश्यक ताप

फसल	म्यूनतम	उच्चतम	धनुकूलतम
मकर	5·4	46 1	33.3
गेहूँ	5.0	42.5	28.7
দী	5 0	37 7	28.7
सरसों	4.0	377	27.2

इसी प्रकार फसलों की जड़ो की बृढि तथा पोयक तरवों का ग्रहण करना भी मुदा-छाए से प्रमावित होता है। पाले के कारण जड़ें जल लेना वन्द कर देती हैं, जबकि पत्तियों से वाप्पोरसर्जन होता है, जिसमे जल की कमी से पौचे मर जाते हैं। जड़ों की ज़द्धि भी निश्चित ताप पर अच्छी होती है।

प्रतः बीजों के घंकुरण, पौषों भी वृद्धि, जड़ों द्वारा जल शोषण पर ताप का काफी प्रमाव पड़ता है। इसी प्रकार फसलों के पकने के लिये ताप की निश्चित सीमा सर्वोत्तम है।

- 3. साकाणुमीं की कियाशीलता पर ताप का प्रमाय—पीपों का मोजन मुदा-बाकाणुमीं की क्रियाशीलता पर निर्मर करता है। ये शाकाणु नाइट्रोजन युक्त कार्यनिक सीपिक को तीड़कर नाइट्रेट उपकथ्य कराते हैं। ये शाकाणु 5° सेप्रे से कम तथा 54-5° तिसे से मिशक ताप होने पर घपनी किया बन्द कर देते हैं। इनके लिये प्रतुक्ततम ताप 37° तेमें है।
 - 4. मौसम पर ताप का प्रमाय—योसम की दशाओं को ताप प्रभावित करता है तथा मौसम फसलों की वृद्धि की हर दशा को प्रमावित करता है। सुता कोर साफ मौसम फसलों के लिये घच्छा है। दिसम्बर-जनवरी में शारस के बाद वादलों के छाये रहते से फसलों पर विमिन्न कीट एवं रोगों के माक्रमए का मय रहता

है। फससों के पकने के समय साफ व शान्त गौसम श्रीवक उत्पादन में सहाकः होता है।

मुदा-ताप को प्रभावित करने वाले कारच--

- श्रवांश एवं भूमि की स्थिति—जित स्थान पर सूर्य की किरए किरछी पड़ती है वहां अपेकाइन कम गर्मी पड़ती है। उत्तरी गोवार्द में गिट्टी का ताप उत्तरी ढाल पर दक्षिण ढाल की अपेक्षा कम होता है। उत्तरी ढाल के उपयुक्त स्थान पर कुछ इक्ष लगाये जा सकते हैं, जबकि विनरीत ढाल पर पार्स उपती हैं।
- 2 समद्र तट से ऊँ थाई—जो स्थान समुद्र तट से जितना ऊँचा होगा बही के वातावरण का ताप प्रपेकाञ्चन कम होगा। प्रत्येक 166 मीटर की ऊँचाई पर 1° सेग्रे ताप कम हो जाता है।
- 3. मृदा की किस्स एवं रंग मृदा-याएं। का आकार, संरचना तथा इतका रंग मृदा ताप की प्रभावित करता है। हल्ते रंग की मिट्टो को अपेक्षा कानी मिट्टो अधिक गर्मी सोखती है। बलुई मिट्टी जल्दी गर्म होती है और शोब्र ही ठण्डी तथा खुली होने से कम जल पारए। करती है।
- जीव-पदार्थ जीवारा के सड़ने से गर्मी पैदा होती है जो मूमि के ताप को बढाती है किन्तु जीवारा की अनुपरियति में ऐसा नहीं होता है।
- 5. जल—मूनि की सतह से जब जल बाज्य बनकर छड़ता है तो मूनि के ताम की काफी मात्रा वाल्य बनाने में उपयोग थ्रा जाती है जिनसे ताम विर जाता है।

मृदा में जल भरेर होते से बहु ठण्डी हो जाती है और धीरे-धीरे गरम होती है बयोकि मिट्टी को गर्मकरने की घरेशा जल को जाप्य बनाने में काफी गर्मी उपयोग हो जाती हैं। घ्रतः सुमि में जल की घनुकत मात्रा होनी चाहिए।

 शाकाणुमों की सिक्यता—विभिन्न शाकासूमों की क्रियामें मुदानार्य पैदा करती हैं। शाकासुमी की मियक संख्या कियाशीलता की बढ़ा देती हैं जिसमें साप बढ़ता है।

7. मृवा उर्वरता (Soil Fertility)

पीचों की ष्टुर्दि के लिए विभिन्न तत्वों की बावयकता होती है जिनमें से कुछ को पूर्वित पूचा से होती है। भतः मूदा की उवेरता गांति पीचों की पृष्टि को प्रमान्वित कराव करने पर एसकी उवेरत सांकि में कमी गई। होती है सिक्त भूमि की उत्पादन सांकि में ब्रमी गई। होती है सिक्त भूमि की उत्पादन सांकि में ब्रद्धि होती है।

मृदा-उर्वरता—'पोषो के सपुषित विकास के लिए भूनि द्वारा पौर्यों के सादा-सत्यों को पर्याप्त तथा संतुतित मात्रा में प्रदान करने की स्वामायिक क्षमता को भूमि की उर्वरता कहते हैं।'

मुदा उर्वरता निम्नलिखित बातों को प्रदक्षित करती है-

- 1. पौधो के भावश्यक भोजन तत्व पर्याप्त मात्रा में भूमि में उपस्थित हों !
- 2. भूमि द्वारा सभी तत्व संतुलित मात्रा में पौषों को प्रदान किये जावें।
- 3. इन तरवों को प्रदान करने की भूमि में शक्ति होनी चाहिये।

जो मृदा पीपो के समुचित विकास के लिए प्रावश्यक सभी सत्वो को पर्याप्त तथा संतुलित माना में प्रदान करती है, यह भूमि उवर मूमि(Fertile Soil) होती है। भूमि को भीनिक तथा रासायनिक परीक्षणों से उवरता सात की वाती है।

मृदा में सिनज पदार्थ, जल भीर बायु के धलावा जीवांश पदार्थ पाया जाता है। जीवांश पदार्थ पेद-पौर्यों धोर जीव जन्तुओं से प्राप्त होता है। जीवांश को विभिन्न सुरुग श्रीवांषु पपनी क्रियाओं के हारा एक कारो रंग के पदार्थ एमू में में यदन देते हैं क्रियाओं पेते उसांग से ला सकते हैं। धनतुनी फताओं की जाड़ों की गोठों में उसस्पत जीवाश्च वामुगण्डल की नाइड्रोजन को लेकर भूगि को जीवांशयमुत्तु यना देते हैं। जीवांश बहुत भूमि से पीयों को प्रधिक मीज्य पदार्थ मिनते हैं तथा ऐसी मृति वर्दरक होगी।

जीवांत्र का मूमि पर प्रमाय—सभी भूमियों में जीवांत्र की माश मिल होती है। प्रायः वर्षु कै मूनि में कम तथा मटियार मूमि में जीवांत्र अधिक होता है। मूमि में इमका निश्चित परिमाण उपयोगी है। सापारण मूमि मे यह 2 से 5% तक जोवाल पदार्थ की माबा अच्छी रहती है। यदि यह मात्रा 2% से कम होती है तो इसका प्रमाय जाज पर पड़ता है। मूमि में जैब-यदार्थों से मिलने पर प्रनेक गरिलंतन होते हैं।

- जीवांत के कारण झूमस उत्पन्न होता है जो काले रंग का होता है जिसमें मूर्मि प्रधिक ताप प्रहल्म करती है घौर पाले के प्रमाव में बची रहती है।
- जीवाश मिशने पर मारी मूमि हल्की हो जाती है क्योंकि जीवांश का प्रापेतित पनस्य कम होता है।
- जीवांग के पारण भूमि मुरमुरी हो जाती है क्योंकि कण सलग हो जाते हैं।

- कसों के प्रस्ता होने से रन्धाकाश बढ़ जाता है जिससे मृदा की जस शीपरा तथा घारसा क्षामता बढ़ जाती है।
- वायु का संचार प्रियक होता है जिससे लागदायक जीवाणु प्रियक संक्रम रहते हैं।
- जीवांग के कारण मूमि उनंद हो जाती है जिससे पौधों को मोज्य तत्व मधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं।
- 7. जीवांग का कार्बेनिक श्रम्ल मृदा लवणों की पुलनशीलता बड़ा देते हैं जिससे पौथों की पहुँच के बाहर के तत्व भी उपलब्ध हो जाते हैं।
- 8. मृदा मुरमुरी होते पर जड़ों का विकास अच्छा होता है जिससे ये फॅल-कर गहराई से भोजन लेते हैं।
- जीवांण युक्त पूमि में बोधाई के लिए कृषि कियायें जुताई झांदि में झासानी रहती हैं।
- 10. मिटियार मूर्गि में जीवांश मिलने पर उसकी चिकताहर कम होती हैं और जल-निकास अच्छा हो जाता है और भूमि पौधों के लिए उपयोगी हो जाती है।
- बलुई तथा चिक्रमी मृदाय जो कृषि के लिए शब्दी नही होती है, वर्षात्व मात्रा में जीवांश मिलने पर ठीक की जा सकती हैं।

जीवांश प्राप्ति के स्रोत - मूमि जीवांश कई ह्पों में प्राप्त होता हैं-

- पीबों के विभिन्न मागो से-पौथों की जड़ें, तने, पतियाँ, शाखायें, पूल, धास-फन, सरपतवार शादि सड़ गलशर जीवांग वृद्धि करते हैं।
- 2. हरी खाद देने से जीवाग प्राप्त होता है।
- 3. विभिन्न पशुमी तवा झन्य जीव-जनतुमी का मल-मूत्र जीवांत का मुद्ध सायन है। ये जीवित प्रवस्था में जीवांत बढि तो करते ही हैं भीर मरने पर भी इनका मृतक शरीर भी तह-गलकर जीवांग बन जाता है।
- 4. दलहुनी फसलें जीवाश दृद्धि करती हैं।
- कार्रनिक उर्वरक मुखाया खून, विभिन्न खिलयां, प्रस्थि पूर्ण मादि पदार्थ ओ-पेड पीपों तथा शीवपारियों के प्रवयमों से प्राप्त होते हैं, जोवांक प्रवान करते हैं।
- 6. मानव के मल-पूत्र से सैवार लाद (Poudrette) बड़े शहरों में प्राप्त मल प्रवाह घवर्गक (Sewage Sluge) नगरगतिका द्वारा तैवार किया खाद (Municipal Compost) मी कार्येनिक सार्दों की श्रेणी में बाड़े हैं, ये मुनि में जीवांत प्रदान करने के सामन हैं।

इस प्रकार सारे जीवधारी (जन्तु धीर वनस्पतियाँ) जैव पदार्थ की प्राप्ति के मुख्य साधन हैं जिससे मृति को जीवांग मिलता है।

धुवा उर्वरता हास के कारए।—मृदा उर्वरता प्राकृतिक देन है फिर भी इसे कृतिम उपायों से पटाया-बढ़ाया जा सकता है। फसनों के द्वारा मोज्य तत्वों के उपयोग में चाने के प्रतिरिक्त प्रत्य कई कारणों से उर्वरता में कभी पानी है।

1. वाष्पीकरला—उवंरता का वाष्पन से सीधा सम्बन्ध नहीं है किन्तु जल के वाष्प बनने से जल की कमी से मूमि गुष्क हो जाती है। शुष्क मूमि में भोषक तत्व जमें के स्वाच में कमजीर हो जावें के स्वाच में कमजीर हो जावें में स्वीक पीचे तत्वों के मोष करते हैं। जीवांश पदार्थ का विषटन के सिल् एयांच नाने का होना घावस्यक है।

2. उर्द्विक्षियन—मृदा-प्रल के बहुत से पोषक शरद क्लोरीन, मैग्नीरियम, गंधक, पोटास मादि पुलकर निचली तहों में रिसकर चले जाते हैं जिससे इनकी कमी तथा प्रनुपात पट जाता है जिससे मिंग ग्रनुपजाऊ ही जाती है।

3. कटाव एवं बहाय — प्रसमतल मूमियों में वर्षा का जल मूमि की उत्तरी सतह को वहा से जाता है। जल निकास के उचित प्रवन्य न होने तथा प्रत्य कारणों से मूणि में कटाव होने खगता है। प्रधिक तेज वर्षा मूमि की उत्तरी उपजाऊ तह की काटकर बहा ले जाती है जिससे मिम पनुषताऊ हो जानी है।

4. निरन्तर फसलें उपाना—फसलें भोग्य तत्वों को मूमि से लेती हैं जिससे इन तत्वों की मूमि में कभी था जाती हैं। विभिन्न फसलें विभिन्न मात्रा में पोषक तत्वों को लेती हैं। भावश्यक तत्वों के रोजे रहने से मूमि की उर्वरता कम हो जाती है।

मृदा उथेरता में वृद्धि करना—पीघों की वृद्धि के लिए साधारणतथा 16 माधरणक मीज्य तत्यों की प्रावश्यकता होती है जिनको पीधे वायु, जल तथा मूमि से प्राप्त करते हैं। विभिन्न फतसों के मोज्य तत्यों की भावश्यकता मिन्न होती हैं जिनको पूर्ति के लिए जीवांस खारें, रातायनिक उद्येकों को मूमि में प्रयोग किया जाता है। इसके मितिरक कुछ जीवाजु सहजीवी कियाप्रो से उद्येता बनाए रखने में सहयोग प्रदान करते हैं।

मृदा-परीक्षण से तत्वों की स्थिति का ज्ञान होता है तथा मूमि में किस प्रकार की कपेण फियामें तथा फसलें थोनी हैं, का ज्ञान होता है। इसके प्रसादा मृदा विकार को दूर करने के लिए समीयन तत्व का प्रयोग किया जाता है।

मुदा उबरता को सुरक्षित रखना सरल कार्य नहीं है फिर भी निम्न उपायों

को भपनाकर मृदा उवरता में वृद्धि की जा सकती हैं -

 पृथा को भौतिक बता मुखारता—पीवी की मच्छी वृद्धि के लिए भूमि की मच्छी मौतिक बता की प्रावश्यकता है। सर्वतित कसल उत्पादन तथा मनुवित भू-परिष्करण कियायों से मूर्मि की मौतिक स्थिति सराव हो जाती है विसके कारण जैविक पदार्थों का सङ्ग-गलन तेजी से होने सगता है । जिससे मुदा-संरचना सराव हो जाती है । निम्न उपाय प्रपनाये जाते हैं—

(i) पर्याप्त मात्रा में जैव-पदार्थी का उपयोग

(ii) उचित जल निकास प्रबन्ध

(iii) उचित समय पर क्षेत की जुताई तथा श्रन्य कर्पेश क्रियार्थे करना

2. मृदा विकारों को दूर करना-

(क) ग्रस्तीयता एवं आरोदता—नूमि में ग्रस्तीयता तथा सारीयता करें कारणों से उत्तम हो जाती है जिनमे पीधों को तत्व उपस्वय नहीं होते हैं तथा पीधों भी वृद्धि में बाधा पहुँ नाती है। इस रथा में मुचार लाने के लिए पूनायुक्त मुचारलों का स्थोग करें जितते तथ्या पुलनशीत अवस्था में ग्रा जाते हैं तथा भूमि की दबा में मुचार होता है।

(ल) प्रनुचित-जन निकास-भूमि में जल निकास का उचित प्रवन्य न होंगे पर भूमि में ब'यू का संचार धच्छा नहीं होना है जिससे पौधों की जड़ें प्रमायित होती हैं। इन पौषों पर सुखे पाले का खिक प्रमाव होता है स्था भूमि की मौतिक

दशा बिगड जाती है।

भूमि में की प्रतिरिक्त जरा की साहर दिवालने का प्रबन्ध करें। जल निकात का प्रबन्ध भूमि की किहन, तलक्ष्य तथा जेनका भादि पर निमंद होता है।

 भू-सरस्य से रक्षा— भूनि की सतह से बनस्यतियों का प्रावरस्य नष्ट होंगे से बहते हुए जल तथा तीन्न यायु के कारस्य भिट्टी का कटाव और व्यहाय आरम्भ हो जाता है जिससे भूमि की उपरा चिक्क बुरी तरु से प्रभावित होती हैं । प्रतः

विभिन्न अर्थाय प्रभाकर भूमि की कटाव तथा तहाज से रक्षा करनी माहिए। 4. भूमि में सन्ध्य परार्थी की पूर्ति करना—भूमि में पीर्थी के विभिन्न भीष्य

ये. मून में साथ पराबत आ प्रांत करना ज्यून में पान में स्वान कर कर कर कर कि मीज्य तार उपलब्ध तथा यानुकार कर में विवासन होते हैं। पीने मूनि से केवल उपलब्ध मीज्य तत्वों का ही उपयोग कर पाते हैं। भूभि में प्रमुक्त चीवांश लायी तथा उपरकों की बड़ी मात्रा प्रमुक्तव्य यवस्या में बबल जाती है प्योकि थोशो की जड़े निश्चित गर्टराई से मोजन तेती है। इन मीजन तत्वों के पोया भी जड़ों को पहुँच के बाहर हो जाते से प्रमुक्तव्य यवस्या में बबल जाती है प्योक्ति थीशो की जड़ें में बत तरहें हैं। मात्रा प्रमुक्तव्य कर में हो जाते हैं तथा ये भूमि की निवासी तहीं में चले जाते हैं। मतः उपनको भूमि में गीगों की वार्शे कर तथीश उनिवास स्वार हो जाना कि समीज उनिवास स्वर्ण मीश्च न हो लके ।

भूभियों में सुपिकार नाइड्रोबन, फास्कोरम तथा कुछ कीना तक पोटास की कमी रहती है। इनको पूर्ति भूमि में खारों के देने पर होती है। भूमि में खास तत्वी की पर्योत्त ना ॥ प्राप्ति करने के निर्मात्मक है कि भूमि में तत्वी भी प्राप्ति नगर हाने के मध्य संजुतन रना जाने विगके लिए सम्रोगियित उपाय प्रपानी जावें (i) भूमि में पर्याप्त मात्रा में जैविक साद-गोवर की जाद, कम्पोस्ट, खलियां, हरी साद का प्रयोग करें।

(ii) नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जैविक सादों के प्रतिरिक्त नाइट्रोजनप्रद उर्वरक प्रयोग किए जार्बे।

(iii) भूमि फास्फोरस संस्थापन नाइट्रोजन की घरेशा कठिन होता है घतः भूमि में सुपर फास्फेट तथा धन्य फास्फेटिक उर्वरक प्रयोग किए आर्थे।

(iv) भारी भूमि में पोटाग की मात्र प्रियान होती है पर जातक्य पोटाग की मात्रा कम होती है क्योंकि यह कटाव, बहाव ग्रीर रिसाव से मियक नप्ट होता है। इनकी पूर्ति जीवांग खांदों, सकड़ी की राख तमा पोटाग जबरकों से की जाती है।

में पूर्ति, की जाती है।

5 उत्तम मास्यावर्तन सप्ताना।—उनम मास्यावर्तन वह है जो भूमि की उंदता में कमीन करके करालों की उपन में वृद्धि करे। प्रवृद्धी कृषि पद्धिति के लिए सावस्थक है कि भूमि में पोर्स्त के सिए सावस्थक है कि भूमि में पोर्स के साय तत्त्व सन्तुलित माना में रहे लागा जीवक पदार्थों का कमे न हो। बैंजे लया निक्तन के सनुसार सब्द्धा जस्यावर्तन वह है जो किमान की सावस्थकताओं की पूर्ति के साथ भूमि की उर्वरता को स्थापित रचने में सहायक हो।

6. सप्ततवारों की रोहयान - प्राप्ततवार प्रत्यक्ष तथा ग्रायस्य रूप से फसलों को हानि पहुँचाते हैं। सर्पतवार फसलों के साथ साथ तस्यों के लिए गंपर्य करते हैं जिससे पीपों की विद्य प्रची नहीं होती है और उपत्र में कभी भा

जाती है।

विभिन्न गपाय ग्रपनाकर खरपतवारों को मध्ट करना चाहिए।

7. भूनि भ नमी का संरक्षल — जल पीमों के लाग्न पदार्थ के शोपल के मितिरक्त इनने बाहक भी हैं। घतः सूमि में पर्यान्त नमी का सरक्षल किया जाना वाहिए। सूमि मे नमी संरक्षित के लिए निम्मितिस्त कियार्थ प्रपनानी चाहिए —

(i) प्रीप्म-ऋतु में खेत से मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुलाई करें।

(ii) वर्षाच्छा में जुताई के बाद पाटा न लगायें।

(iii) मूमि में खरपतवारों को न पनपने दें।

(iv) यर्षा ऋतु में खेत के चारो भीर मेड़बन्दी करके जल की बहुने दें।

(v) मूर्नि में पर्याप्त जीवांश खादें प्रयोग करें।

मूनि की विकृतता से बचाने के लिए एक ही फसल बार-बार नही जवानी चाहिए क्योंकि एक फसल द्वारा छोड़ा विवेता पदार्थ उसी फसल पर हानिकर प्रमाव दालता है। मतः उचित फमल चक्र, घपनाना, मृदानिर्वीवीकरण (So. Sterilization), विभिन्न गहराई पर जुताई, श्रीवाग सादो का प्रयोग, जन निकास-प्रवन्म, खरपतवारो की रोकथाम तथा मृदा जीवाणुष्टों की क्रियागीलता वामा मृदा जीवाणुष्टों की क्रियागीलता

मुवा उपरता को प्रभावित करने वाले कारक

(प्र) प्राकृतिक पदार्थ—(Natural Factors)—इसके प्रन्तगंत वे समी कारक गामिल हैं जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रमावित करते हैं जो निष्न प्रकार हैं—

ी. मूल यदार्थ--- मूमि की मौतिक तथा रासायनिक रचना प्रपनी मूस पट्टानों पर निर्मर करती है। घुट्टानें जो जैव पदार्थ युक्त हैं उनसे मिनित मिट्टी

पौषों के खाद्य तत्वों से परिपूर्ण होगी।

2. मृदा तसहषता (Topography) — वर्षा का जल समतल में एक सार फैतकर प्रथिक मात्रा में शोषित करने से त्रूमि के कटाव की समावना कम होती है और त्रूमि जबर बनी रहती है जबकि इसके विषरीत ऊँची-नीची ढालू मूमियों में जल द्वारा कटाव प्रथिक होता है तथा ऊपरी भाग की जैविक मिट्टी बहकर निचले मानों में इकट्ठी हो जाती है।

3. भूमि को ब्रायु—पुरानी भूमि में खिनिय तत्व ग्रधिक मात्रा में रहते हैं तिकिन वहां ब्रयसरएा (सीविंग) होता है। नई तोड़ी मूमि में खाद पदार्थ ग्रधिक परन्तु पौषों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं जबिक बंगलों को साफ करके बनी नई

मिम में उर्वरता भ्रधिक होगी।

4. जलवाम्—वर्षा, तापत्रम, माट्रता तथा वायु जलवायु के मुख्य तस्य है। मत्यिक नमी तथा वर्षा जल से पीधों के घुलनशीत तस्य बहुकर नष्ट हो जाते हैं। मिक्र ताप से कार्यनिक पदार्थ विषयित होकर इसकी मात्रा कम हो जाती है। मिक्र तजे वायु के चलने से मृदा की अपरी सतह उड़कर दूसरे स्थान पर जाती है। जाती है।

5. भूमि की भौतिक बसा— मूमि के उर्वर होने पर करोों की रचना तथा विन्धास का प्रभाव पड़ता है। मूमि में जिकनी तथा मृतिका के करण होने पर काव तरव कम नष्ट होते हैं। मूमि का प्रच्छा विन्धास होने पर मूमि प्रच्छी दशा में रहती है जिससे मूमि में प्रवासकारण किया चुवा कर से होती है जिससे वीधो के पुलनकील दशा में आपन तथा मिक्सते हैं।

मूमि में दशा मच्छी होने पर मूमि में पर्याप्त नमी तथा बायु संचार होता है जिससे मणुजीव मधिक सहया में सक्रिय रहते हैं और ये कार्बनिक पदार्यों की

यसनशील भवस्था मे बदल देते हैं।

6. मूमि का कटाव-मूमि में कटाव जल तथा वायु से होता है जिममें पौषों के ब्रावश्यक तत्व नष्ट हो जाते हैं और उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती हैं ৮ 7. बनरपतियां — जिन मू-मानों पर पान वाली यनरपति उगती हैं, वे उर्वर मूमि होती है परन्तु जंगली वनस्पति वाली मूमि श्रनुपजाऊ होती है । जिस मूमि पर

बनस्पति नहीं होती है वे कई विकार से पीड़ित होती हैं।

8 मूरा-जीवाए — नूमि में उपस्थित विभिन्न जीवाए, माजाणु फजूंदी, ग्रैनाल प्राप्ति टवर्रता को प्रमावित करते हैं। लगभग ! 5 सेमी गहरी मिट्टी में इनकी मात्रा 1200 प्रति किम्रा होती है। पीघों में साध नत्वों की उपन्यपता इन जीवा-णुधों की किमानीलता पर निर्मार करती हैं। ये दिमिन्न कार्बनिक पदार्थों को विख-ण्डा करे पीघों को उपलब्ध करते हैं।

9. भवरोधक कारक-भूमि के विकार-ग्रम्नीयता, क्षारीयता तथा फालत्

जल मुदा उर्वरता को प्रमावित करते हैं।

मृदा प्रश्नीमता—मन्त्रीय मूमि में पौधो को कास्फोरस उपलब्ध नही होता है। को हा, मैपनीज तथा प्रत्यूमीनियन तश्य प्रधिक घुलनशील होने से पौषों को हानिकर होते हैं स्रोर कैत्शियम तथा मैम्नीशियम की कमी हो जाती है।

मृदा क्षारीयता—इन मूमि मे नाइड्रोजन का गोपण रुक जाता है और घुनभज्ञील फास्फोरस की कमी के घलावा लोहे, मैण्गीत तथा एत्यूलिनियम में क्षयुलनजील होने मे इनका बोषण नहीं हो पाना है और कैरिकयम तथा मैंग्नी-

शियम की श्रधिकता ही जाती है।

धितरिकत काल - मूर्गि में फालतू रूल के करू शाने से वायु-सवार में बाधा होती है जिससे सूर्गि के ताा गिरने से कई विकार तथा कुप्रमान ही जाते हैं जो पौर्घों की इंडि को प्रमाजित करते हैं धौर जीवाणुमों की किया रक जाती हैं।

(य) कर्पंश कारक-

1 जुताई कियि - सूमि के ढाल की धोर जुनाई करने पर सूमि में कटाय प्रायक होता है जिससे उनंदरता नष्ट हा जाती है जबकि ढाल के सिपरीत जुताई करने पर पटाव कम होता है क्योंकि यह जल-यहाय को रोकता है। गहरी जुनाई करने पर जैयिक पदार्थों का सडन घच्छा होता है और मूमि की उनंदता बढ़ जाती है।

जुनोई के बाद पाटा लगाकर मूमि को मुरभुरा व लगतरा हिर देते हि पक्षसंस

मदा नमी का गरक्षण होता है और उर्वनका कहती है

जनन-प्रस्कार-- प्रमुख स्थाने-स्थि होत्तु,प्रकृप्त्यां-हैं-(म) इन्हरी फसल (व) मिश्रित फयले

मिश्रित फमले (म) फमलक्षुचक्र

लगातार एक हो फमल जगाने से मूमि की जरनादकता में कमी मा जाती है क्योंकि इनकी जुदों से निकला विष् मृदा-विकार पैदा करता है। एक सी खाय मावश्यकता होने पर विशेष तस्य की अमि में कमी मा जाती है।

मिथित फसर्ने तथा फसर्नों को निश्चित कम में बोने (फसल-बक अपनार्व) से मूमि को उबँरा शक्ति बनी रहती है बक्ति किसान की आवश्यकता की पूर्वि करते हुए भिषक उपन प्राप्त होती हैं। श्रतः मूमि में फसर्ने इस कम में उगार्वे जिसते पौषों के खादा तस्त्र संबुत्तित मात्रा में रहें।

- 4 लादों का उपयोग—मूमि में विमिन्न खाद्य तत्यों की पूर्ति के लिए विमिन्न जीवक लादें तथा उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। वीविक लादें लाय तत्यों की पूर्ति के साथ मूमि की मीतिक दया की सुधारती हैं। मूदा-पि- स्ताप के बाद उर्वरकों को उधित मामा में उधित विधि से प्रयोग मूमि पर अव्हा प्रमाव दालते हैं।
- 5. सरपतवारों को रोकवान—फसलों में उने खरपतवार पीचों से खाय तस्य, नमी, नामु तथा प्रकाश के लिए होड़ करते हैं तथा खाद्य उत्थों को काफी मात्रा लेकर विक्रिन्न कीट एवं रोगों को फैलाने में सहायक होते हैं। यतः इनकी रोध्याव जियत समय पर करके उर्वरा शक्ति बनाये रखी जा सकती है।
- 6. वृक्षारोपस्य—ऐसी मूमियां जिन पर फसतें नहीं ली जा सकती हैं वहां पर वृक्षारोपस्य करके प्रतिरिक्त प्राय प्राप्त की जा सकती हैं। वे भू-रक्षण से बचाव कर के मूमि की कृषि योग्य बना सकते हैं। वृक्षारोपस्य पहाड़ी पार्टियों को मुप्पारने, महस्यल को रोकने तथा मू-अरला के रोकने के उत्तम उत्ताय है।

इन कारकों को ध्यान में रखने पर मृदा-उर्वरता बनी रहती है तथा उत्पादन में बृद्धि होती है।

मुदा उत्पादकता (Soil Productivity)—मृदा की फ्राल पैटा करने की योग्यता को मूर्मि की उत्पादन शक्ति कहते हैं। जिन मूर्मियों पर फ्रालों से अच्छी उपज जाप्त होती है वे उत्पादक भ्रमि कहताती हैं।

यह पावश्यक नहीं है कि जो मूमि उर्बर है वह उत्पादक भी होगी वयोकि मूमि में पीमों की बृद्धि के लिए प्रावश्यक तत्व उपिश्यत हैं जिकन मूमि में धर्मक रात्त, भूमि का ताप, जल की कमी, मुदा-विकार धादि बाधा पहुँचा कर उत्पादक में कमी उर्देत हैं। चराः जो मूसि उत्पादक होगी वह निविचत ही उर्वेद होगी। उत्पादकता को उपक्र भति हैं हैं। इरा जो मूसि उत्पादक होगी वह निविचत ही उर्वेद होगी। उत्पादकता को उपक्र भति हैं कर या कृत्रस से प्राप्त राशि ते शोका

व्याता है ।

श्रम्यासाय प्रश्न

- मृदा के भौतिक गुर्सों को जानने के लिए मृदा की किन स्थितियों का भ्रष्ययन करना पडता है, क्यों ?
- मृदाकागों का श्राकार तथा मृदा-विन्यास से श्राप क्या समकते हैं ? कू-परिकारण तथा वर्षा का इन पर क्या प्रमात पडता है ?
- भूमि रन्ध्राकाश के महत्व का वर्णन करो।
- बलुसार मिट्टी, चिकनी मिट्टी की घपेसा प्रधिक संरुध (Porus) होती है, इसलिए यह जल धपने मे प्रहए। नहीं कर पाती है, इस कथन की विवेचना करिये।
- कृषि में मुदा उत्मा का क्या महत्व है, इसे प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन करो।
- मूमि तथा पौघों में होने वाली कियाको पर मृदा-ताप का क्या प्रमाव पड़ता है?
- मू मि में जल किन-किन रूपों में मिलता है, केशिकीय जल की मात्रा को प्रमादित करने वाल कारकों को बताइए।
- मृदा की जल घारिता से वया ताल्यमें है, वलुई मिट्टी में यह किस प्रकार बढ़ाई जा सकती हैं।
- 9. पौथे मूमि से खाद्य पदार्थों को किस प्रकार घोल के रूप में ग्रहण करते है।
- 10. जैय पदार्थ का मूमि पर क्या प्रमाव पड़ता है, मूमि की कौन सी दशायें जीवांच सड़ने में बाधक है ?
- मृदा उर्वरता को बनाये रखने के लिए किन-किन उपायों को प्रथनाया जाता है?
- मृदा उर्वरता एवं फललोत्पादन में मृदा विन्यास के महत्व की ब्याख्या की जिये !
- 13. निम्न पर डिप्पशी लिखिये—
 - (i) रम्झाकाश
 - (ii) मृदा वायु
 - (iii) मृदा जल का स्नात
 - (iv) मुदा ताप के स्रोत

12. भूमि विकार

(Soil Defects)

कृषि के लिये मृदा उपरता एक वरदान है। मूमि में किसी प्रकार का विकार (Soil Defects) प्राचा हानिकारक है भूमि की ग्रम्तीयता प्रयचा धारीयता नया-नक भूमि विकार है जो भूमि को धाणिक या पूर्ण रूप से कृषि के लिये श्रनुपर्याणी कर देते हैं।

मृदा की श्रम्लीयता एवं शारीयता का सम्बन्ध मृदा घोल का प्रतिश्रिया (Soil reaction) से जिसे मृदा-सम् (मृदा पी. एच.) से प्रदक्षित करते हूं।

pH का अर्थ किसी घोल में उपस्थित हाइड्रोजन भ्रायन्स की मात्रा के विलोग के लॉगरिथ्म से होता है; अर्थात्

pH=Log H+

किसी धोल की अभिक्रिया में उनमें उपस्थित 'H' तथा 'OH' प्रायम्म की सारद्वता पर निर्मर करती है। अम्लीय अभिक्रिया हाइड्रोजन (H') प्रायम तथा शारीय अभिक्रिया (OH') आयन्त की आपेक्षिक सारद्वता अधिक होती हैं। उदासीन अभिविधा में हाइड्रोजन तथा हाईड्रोजिनल प्रायस्य बराबर रहते हैं।

साधारए तौर पर कृषि योग्य भूमि का pH 6:5 से 75 तक होना चाहिए किन्तु प्रमामान्य स्थिति भे यह pH 6 से कम या 8 से प्रधिक हो जाता है।

मृनि का pH ज्ञात करने के लिये सर्वोत्तम बिचि; पोटेशियो मीटर, पो ए^ज-भीटर है। इसके प्रतिरिक्त रंग सारणी, तुलनाकारी दिस्स, सूचक प्रीर सिटम्स पत्र भी प्रयोग किये जाते हैं। शारीय मिट्टी में लाल लिटमस मीला तथा प्रमृतीय पिट्टी में बैगमी लिटमस लाल हो जाता है।

- . · ·

पी. एच. मीटर में O-से 14 निवान होते हैं। मध्य का उदासीन स्थित को प्रकट करता है। 7 से कम संख्या घम्लीयता तथा 7 घषिक झारीयता को प्रकट करती है।



भिम का पी. एव. (pH) के प्राधार पर वर्गीकरश

भूमियां	ग्रम्लीय मूमिका पी. एच.	उदासीन	क्षारीय भूमि का पी. एच.
J. हल्की	6-7	7	7-8
2. साधारएा	5-6	-	8-9
3. प्रयस	4-5	- ,	9-10
4. ग्रति प्रवस	4 से कम	-	10 से मधिक

म्रान्तीय भूमि (Acidic Soil)

पार्ट सेनो में इग प्रकार की भूमि गई जाती है। धम्लीय भूमि में हाइड्रो-जन की बाणुविक प्रमाहता (Ionic Concetration) प्रधिक भीर हाईड्रोजन प्रायम (OH Ions) धर्पशाहत कम होता है। इस मिद्टी के घोल का पी. एव. (PH) तर्वत 7 से कम रहता है।

मन्तियता के प्रकार—भग्तिय भूमि के हाइड्रोजन प्रायन्त दो प्रकार के तामुदाया में विश्वमान रहते है। प्रथम व जो भूमि के काणी पर अवशोधित रहते है तथा दूसरे मुदा घोल में रहने है जिन के साबार पर सम्लीयता दो प्रकार नी होती है—

(1) सिकव घन्नीयता (Active acidity)—मृदां घोल में उपस्थित हाद-होजन घायन्स मे उपस्थित अन्तीयता को सिक्य घन्तीयता कहते हैं। इसमें मूमि में हाइड्रोजन घायन्स की प्रगादता हाइड्रोनिसल घायन्स से घांचक होती हैं। (2) संचित प्रस्तीयता (Reserved or Potential acidiy)—इस प्रकार की अम्लीय भूमि कर्यों पर अधियोपित हाइड्रोजन आयस्त के कारण होती है। ये प्रायम्त मुदा घोल के ग्रायन्त की मौति स्वतन्त्रतापूर्वक अमरा नहीं कर पाते हैं।

मृता घोल की सम्लीमता कम होने पर मृता कर्णों के प्रधिशोषित हाइड्रोजन आयत्म स्वतन्त्रता होकर मृता घोल में मा जाते हैं और सिक्र्य मन्तीयता वड़ जाती है। जिस भूमि मे मृता-कलिल (Colloids) की मात्रा जितनी मधिक होगी उसमें उत्तनी ही संचित यम्लीयता अधिक होगी। इसी कारण विकनी मिट्टी में संचित सम्लीयता अधिक होगी। इसी कारण विकनी मिट्टी में संचित सम्लीय प्रकारता अधिक होती है।

ग्रम्लीय मूमि धनने के कारए-प्रम्लीय भूमियां निम्नलिखित में से एक

धा धपिक कारको के योग से बनती है--

 मूज चट्टान की प्रकृति— घम्लीय चट्टानों से बनने वाली मूमि प्रम्तीय होती है। ग्रेनाइट चट्टानें नित्तमें सिलिका तथा क्वार्ट्ज की मात्रा प्राप्त होती है वे प्रम्तीय भूमि के बताने में सहयोग येते हैं। चट्टानों का सिलिका जल के संयोजन से सिलसिक प्रम्त बनाती है।

2 नीविक पदार्थ का अवघटन — जैविक पदार्थों के अपघटन के कारण फनेक कार्यनिक व ग्रनावंनिक घम्ल बनते हैं। कार्यनिक ग्रम्स CO₂ तथा जल की किया से बनते हैं।

HaO+CO, -HaCO,

कार्यनिक प्रश्न कारीय पराची से प्रक्रिया करके इनको मुसनमीन बना देती है जिससे निकासन (Leaching) द्वारा मूमि से सलग हो आता है मौर मूमि मान्वीय हो जाती है साथ ही कार्यनिक मान्त में उपस्थित हाइडोजन मायम हुस सल्तों पर मिपनीपित पनायमों को हटाकर स्वयं स्थान से सेते हैं जिससे भूमि बी मन्दीयता बड़ जाती है।

3. रासायिक खावों के प्रयोग--विशेष प्रकार के उपरेक्त जैसे प्रमीनियम सम्पेट के समाधित प्रयोग ने भूमि की प्रसीयता बढ़ जाती है। यह सूमि से कित्त्वयम धायरम को काफी मामा में हटाता है जिससे केत्वियम की कामी प्रीर प्रस्तीयता यह जाती है। रास्य गाउड़ीका कार्यन उपरक्ती निषटन के नाइड्रिक प्रमान

तथा गुन्धकारत बनते हैं तो भी धम्बीयता बत्ती है।

4. कार का शील होना—प्रतिरक्ष जल के साप Ca,k भीर Mg के तत्य वह जाते हैं भीर नियती तहीं में चने जाते हैं। कुछ फमर्से तस्याक, बरशीम, रिजर्श मूंगहतो सादि Ca तथा पन्य सार तत्यों (Base Elements) की स्रविक मात्रा की उपयोग करते हैं जिससे इनकी कमी या जाती है घीर फमस्वरूप मूर्ति की ''धिकार बड़ कारी है। नूमि पर सम्बीमता का प्रभाव—साधारण प्रम्तीय मूमि से (मृदा थी एस. 6.5 से 7 तक) पोषों की धाविक हानि नहीं होती है परन्तु प्रधिक होने पर निम्न नानव हातते हैं—

 ए-प्रिनियम, लोहा तथा मैंगतीज के प्रथिक पुत्रवर्गाल होने में इनका प्रमाव गीवों के निर्द्र हानिकारक होता है। एस्यूनिनियम तथा लोहे के पुत्रवजील योगिक गोवों के लिये दिव (Toxic) का कार्य करने हैं तथा मैंगनीज योगिक की मात्रा चढ्ने से पोगों की (Matabolism) किया कर जाती है।

2. एल्यूमिनियम, लोहा तथा मैंगनीज के नाव फास्कोरंग अनुपनध्य स्थिति

 एल्यूमिनयम, लाहा तथी भगनाज के गांव फास्कारन अनुप्रनब्ध ।स्थ में हो जाता है ।

3. केन्सियम तथा मैंगनीशियम की उपलब्धता कम हो जाती है।

कुछ फारों की मात्रीकेलम के प्रमाद में उरव कम हो जाती है।
 ग्रम्थीय मृदा में जीवाणुगों की कियाणीनता मन्द हो जाती है जिससे

उ. अस्ताम मृद्रा म आवाजुमा का क्रियायाच्या नव हा नाता हु नाता हु लगा नाइहोकिकेशन तवा नाइहोजन संस्थापन मादि लागदाया क्रिया प्रम होती है। प्राप्तीय मृति में सुवार—पाय्तीय भूमि में मूमि की जिस्स, जातवाष्ट्र, इदा

मु के भ्रतुवार निम्नलियन में से एक या स्विक विभिन्नों का उपयोग करके मृत्यिं

को गुबार मासकता है—

 भूने वाले पदार्थों को पिलाकर—िवसी भी सार प्रधान जुझा डा उन्थोग किया जाता है जिनमें भूरा प्रधिक मात्रा में सर्थना में जिन्दे के क्षात्रण प्रयोग होता है। जना हुया भूना (Cao), दोतीमाइट (MgCo³), यूचा हुआ भूना[Ca(COII)a], वासु में सुक्ता भूना(CaCo) मार्च (दिस्की निर्देश कित), सिव्या (CoCo₃) तथा साहम स्टोग सादि मुस्य है।

भूता मिलते पर हाडड्रोजन धायाम मृति करती दर रहा दिने सार है थीर Ca तथा Mg पुतः प्रथिशीपित हो जाते हैं ।

 $CoO + H_2O \rightarrow Ca (OH)_2 =$ $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_2H_2O$

5. फास्कोरम प्रधिक मात्रा में उपलब्ध हारा है।

क्षेविक प्रभाव-1. जहां में ग्रन्थियां वर्षः नवा ग्रविक संस्था में बनती हैं

2. जीवाणमो की त्रियामीलता बढ जाती है।

3. जीवांस पदार्थ का विषटन तेजी में होता है।

4. जीवक कियामें नाइट्रोजन संस्थापन ग्राधिक होता है।

5. पत्नीदार वोवों भी एडि पच्छो होती है।

खूने की मात्रा-भूमि में भूने की मात्रा मृदा थी एव, पूने की किस

फमल चक तथा जीवांग पदार्थ पर निर्मार करती है। मृदा परीक्षण के माधार पर इनकी माधा का निर्मारण करके प्रयोग किया जाना बाहिये। सामान्य देशा में भूमि का भी. एफ. एक इकाई बढ़ाने के निर्मे

निम्न भाता में प्रयोग करें---

जुती हुई मूमि में विवेरकर जुता करके मतीमीत मिला देते हैं जिसमें यह मिद्टी कर्त्तों में प्रवेश कर जाती है मौर मूमि पर भीझ श्रव्हा प्रमाय बलती है। 2. सबुचित जल निकास श्रवण्य—प्रतिरिक्त जल को रोत से निकासते

चने की बांदिन मात्रा को भनीमौति पीस कर चूर्ण बना लेते हैं। इसे

2. सतुचित जल निकास प्रवश्य-प्रतिरिक्त जल का रात से निकासित रहते पर सार परार्थ भूमि के झन्दर निकासित नहीं होते हैं और अस्त भी जल के साथ बह जाते हैं। मुदा बायु संचार बढ़ता है और CO अल के साथ समाग न करके बायु मण्डल में चली जाती हैं।

 आरीय उर्वरको का प्रयोग—शम्त्रीय गूमि में क्षारीय उर्वरक सोडियम गाइट्रेट, कंल्मियम, नाइट्रेट, कॅल्सियम साइनामाइड धादि का प्रावयकतानुसार

े करना चाहिये जिससे उर्वरकों के धारीय ग्रन्थंप शन्तोयता को कम करने मे



[3. क्षारीय भिम

(ALKALINE SOIL)

देश के उत्तरप्रदेश, पंजाब, राजस्थान तथा मध्यप्रदेश धादि राज्यों की मिट्री

में महान विकार, क्षारीय मूमि है। राजस्थान में इस प्रकार की मूमि लगमग 7 लाख हेक्टर मूमि है। इस प्रकार की मूमि शुक्त प्रदेशों में मिलती है जिसका थी. एव. मान 7 से

ऊपर रहता है। शब्क प्रदेशों में जल निकास प्रवन्ध न होने से वाष्पन अधिक होता हैं तो धलनशील सबसा भूमि की ऊपरी सतह पर पर्त के रूप में इकट्टे हो जाते हैं। इन लवरों में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा पीटाण के मलोराइड्स, कार्यो-नेटस, याई कार्बोनेटम तथा कभी-कभी माइटेंटस पाये जाते हैं। इस प्रकार की मुमियों को जगर या रेह भी गहते है।

इन म्मियो को सुधार करके लाखों उन ग्रनाज पैदा विया जा सकता है जो

देश की तीव्रगति से बढती जनसंस्या की श्वापुति कर मकती है। क्षारीय भूमि की पहचान-गमिनी क्षारीयता ज्ञात करने के लिये निम्न-

लिखित विधियों प्रयोग में लाते हैं -1. मुदा का संतृष्त निचीड़ (Saturated Extract) का वी. एच. मान

नात करनाः

2. मुदा के सतृष्त निचोड़ की विद्युत भासकता (E.C.E.) शात करना;

3 पुलनशील रावणों की प्रतिगत मात्रा ज्ञात करना:

4. विनिमेय सोडियम प्रतिशत ज्ञात करना ।

क्षारीय भूमि का वर्गीकरण- प्रनेक वैज्ञानिकों ने ऊसर भूमियों का वर्गी-मरशा किया है जिनमें हितागाउँ, हिसामीण्ड, हसी वैज्ञानिकों तथा समुक्त राष्ट्र भगेरिका की क्षारीय प्रयोगणाला द्वारा किये गये वर्गी रूरण महस्वपूर्ण है। सर्वमान्य तथा प्रचलित बर्गीकरण सं. रा. भ्रमेरिका की क्षारीय प्रयोगशाला का है, जो निम्न प्रकार है--

(1) लवलीय गुदा (2) लवलीय शारीय गुदा (3) शारीय गुदा 1. सदारीय गुद्रा (Saline Soil)—सामारस्य माथा में इसे रह या रतासी भूमि कहते है। जित्र स्थानी का अस स्वर ऊचा होता है वहां बधाने बाद भूमिन

जग के माच Ca, Mg, Na, तथा K के घुसनशीस रावए। बतो राइड गौर सस्फेट

एकत्रित होकर भूभि को सफेद वर्गमें ठक लेपे हैं जिसमे इसे 'सफेद ऊनर' मी कहते हैं।

इस मृदा में वितिमेय सोडियम को भाता 15% से कम होती है व्योंकि उपलब्ध प्रियकांत्र लवण उदासीन तथा पुलनशील होते हैं। इनका पी. एव. मान 8.5 से कम (7 5 से 8 के मध्य) होता है। 25° से ये ताप मृदा के संतुरत निचोड़ की विज्ञुत चालकता H मिलीन्होज प्रति मेन्टीमीटर से प्रधिक होता है। प्रृप्ति में कैटिशयम की प्रधिकता, सोडियम की न्यूनता के कारण प्राय: कृषि योग्य 'रहती है।

2. सबक्षीय कारीय मृशा (Salme Alkali Soil)—इस प्रकार की भूमि को 'भूग ऊसर मी कहते हैं। इसमें विलेय सन्तर्णों के क्लीयाइड तथा सल्केट की प्राधिकता के माथ विनिमेय सोडियम की भाता 15% से घषिक हो जातो है। मूमि का भी. एय. मान 8'5 से नीचे रहता है। विद्युत चालकता 4 मिलीम्हीज प्रति से. मी से कम रहती है।

we are a real equity

इस प्रकार की मूमि में जल तथा वायु के संचार कम होने से फसर्लें नहीं ली जा सकती हैं। जल से मीगने पर मूमि चिविषपी हो जाती हैं।

जा सकती हैं। जल से मीगने पर मूर्मि चित्रचित्री हो जाती है। सारीय मृदा (Alkaline Soil)—'इस प्रकार की मूर्मि में उप स्पत जैव पदार्थ विषटित होकर, भूमि वी सतह का रंग काला बना देता है जिससे इसे,

'काला कमर' कहते हैं। साधारणतया कसर ही कहते है।

इसमें उदाशीन लवणों की मात्रा घति न्यूंत हो जाती है भीर Na, Ca, Mg, Na के शारीय लवण कार्वोन्दित तथा बाइकार्वोन्द्र प्रियक्ता में पाये जाते हैं। विनिभेद सोडियम की मात्रा 15% ते धरिक हो जाती है तथा भूमि का पी. एत. मात 8:5-19 तक हो जाता है। मृदा नियोड़ की विदुत चालकता 4 मिलीन्द्रोज प्रति सीमी. से श्रविष रहती है।

सोडियम धायन्स के घ्रत्यिक होने से भूमि की भौतिक देशा खराब हो जातो है धौर मुदा संरचना घ्रव्यवस्थित हो जाती है। यह भूमि गीली होने पर चिपकती है घौर मुखने पर देले बन जाते हैं। जल के निचसी तहों में न जाने से भूमि-सुपार में कठिनाई घाती हैं।

क्षारीय मूनियों के बनने के कारएं - साधारण भूमि के क्षारीय भूमि में

परिवर्तित होने के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं-

1. मूल इथ्य — चट्टार्ने विभिन्न प्रकार के खिन शें से बनी हैं। ऐसी चट्टार्ने जो सारयुक्त है, उनसे बनी भूमि सारीय होगी। इन चट्टार्नो के प्रपर्वण से बहुत से हानिकर पुलनपोत लक्ष्म बनते हैं जो जल के सार पुलकर निचली सहों में चटे जाते हैं भीर प्रीप्तकाल में वाणीकरण के कारण सबस्य पत के रूप में ऊपरी सतह पर एकिंवत हो जाते हैं।

2. गुस्क जसवायु—कम वर्षा वाले ग्रद्धं गुस्क तथा गुस्क दोनों की पूर्मि में उपस्थित सबस्य जल की कमी के नाश्या निचले तही में नहीं बहु पाते हैं भीर प्राप्ती भूमि (Sub-soil) में रह जाते हैं। ग्रीस्मकाल में गर्म गुस्क हवामों के चलने के कारएं ये जल के साथ पुलनवील पदार्थ घरातन की मीर उठते हैं। जस वाप्य बन कर उड़ जाती है भौर तबस्य परातल पर एकत्रित हो जाते हैं। सबस्यों की मिक मात्रा होने से पीय पत्रम नहीं पाते हैं।

3. जल निकास का समुचित प्रबन्ध न होना-

- (क) महीन करों वाली भूमि के नीचे कड़ी या कंकरीती तहें पाई जाती हैं जिससे जल में घुले लक्ष्ण निचनी तहों में प्रवेश नहीं कर पाते है और धरातन के निकट बने रहते हैं जिससे वाष्यन तथा पीधों द्वारा जल लेने पर लवए। सबह पर एकत्रित हो जाते हैं।
- (ख) भीजों भावरों के निकटवर्ती क्षेत्रों में जल वर्ष के अधिकांश संभय में भरा रहता है जिससे इन क्षेत्रों में मोम जल-स्तर (Water Table) काफी जंबा रहता है। लबसा युक्त जल भूमि की गहराई तक नहीं जा पाता है और इन लबसों के गर्मी में घरातल पर आने से भूमि ऊसर हो जानी है।
- (ग) नहर, रेल, ऊची सडकों के किनारे स्थित खेत निचने घराता पर हो जाते हैं जिससे डाल न मिलने से जल का निकास नहीं हो पाता है जिससे जल में घुले लवरा जल घटा के बन जाने पर यही इक्ट्रे होते रहते हैं।
- 4 सारीय जन से सिचाई प्रधिकांत्र नहरें विभिन्न प्रकार की भूमियों पर बहती हुई लवशों को घोलकर साथ लाती हैं। इन जल से निरत्नर सिचाई करने पर भूमि में लवशों की माता बढ़ जाती हैं। कुशों के धारीय जल से फससों की सिचाई करने पर भूमि के धारीय होने का अयु रहता है।
- 5 रासायिक उर्वरकों का प्रभोग—श्रधिक अस्पादन में उर्वरक परदान सिद्ध हुने हैं। इनसे से केवल 1-2 को छोड़ तर सम्ब सभी भूमि पर अन्तीय या सारीय प्रमाव उनते हैं। तोहियम नाइट्रेट के रामातार प्रयोग से भूमि के बारीय होने को संभायना रहती है नयोगित नाइट्रेट तो भीयों के क्यायेग में या जाता है और पीरे-बीरे मोध्यम की माता है होने से भूमि उत्तर हो जाती हैं।
- 6. निश्चित गहराई पर कृषि अंत्रों का उपयोग एक हो गहराई पर जुराई करने पर हल का तालू के रमड से एक पतली कड़ी तह बन जाती है जिमसे जल निवली तहों में गृरी जा पाता है और तबसा ऊपरी घरतज पर बने रहते हैं।
- 7 पहती मूनि बहुत सी मूमियों काशी समय से जनवायु की प्रतिकारी भीर सिचाई की बंधी से बिना सेगी किये पड़ी रहती हैं जिनसी, किस्रात, उसर कहुकर बेनार समझना है दुनमें बद्ध आ अन्य धार्वे ब्यासी हैं, 1 इन अधिकी की अधित जुनाई तथा कृषि किसपे करण कृषि योग्य बनाया जा गणुका है, 1 है । हो जुन कर

क्षागिय मूर्गि से हानियां—क्षाशिय लवल या विनिवेष सीडियम की उपस्थिति से नूमि तथा पौषों पर बुरा प्रनाव गडना है। मोटे रूप मे इन निट्टियों को लवल मूदा (रेह) तथा झारीय मूदा (उत्तर) के रूप में प्रव्ययन किया वाता है। मृतः इन दोनों के प्रमाव का प्रव्ययन करना मावस्थक है।

सबस्पीय (रेह) भूमि का प्रमाव - इन प्रकार की मूदा में युक्तशील सबस्पों के कारस्स मुद्रा-योज नावा बन जाता है जिसका मूमि की मौतिक देशा पर विशेष प्रमाव नहीं पड़ता है। कैहिससम की मिपिन्ता एवं सीडियम की भवेशाङ्क न्यूनता से ये कृषि योग्य रहती हैं। इन भूमियो पर बाक, पनाश मादि के पने जंगल पाये जाते है तथा पेड़ी के नीचे सम्बी पास तथा बेलें पाई जाती है।

सारीय (उत्तर) मूर्मि का प्रमाय—इनमे शारीय लवशो (काबोनेट्स, बाई काबोनेट्स) तथा विनमेय सोडियम की श्रियकता होती है जो मूर्मि तथा पीथों पर प्रमाय हालते हैं।

पौधों पर प्रमाव --

- क्षारीय मूमि में मूना-पोल के ग्रायक गाड़े होते से जड़े। के भन्दर का भपेक्षाइत कम घोल उट्टे मूबा विशयन में (यह परानरस्) धाने से पौरे मुरक्तावर ग्रुप जाते हैं।
- पौघों को पोपक तत्वों के घोल बहुए करने में पिवक शक्ति लगानी पड़ती है जिसमें इनकी वृद्धि कर जाती है घीर पीप छोटे तथा बीने रह जाते हैं।
 - 3. कमजोर पौघों पर कई शेग एवं कीटा का प्रकीप होता है ।
 - पौबों की पत्तियाँ मद्दे नीले रंग की होकर मोमयुक्त पदार्थ से ढंक जाती हैं जिससे शावश्यक कियाओं के न होने से उपज कम मिलती है।
- हा गम्स आवश्यक त्रव्याक्षा कर्नहान सं उपज क्षम । भगता हूं। 5. लवरण अधिकता से विभिन्न प्रकार को पमलों में भ्रानेकों रोग हो जाते हैं।
- मृदा विलयन के मधिक सान्द्रए। होने पर पौधों की छाल बनाने वाले ऊतक भी नष्ट हो जाते हैं जिससे पौधों की वृद्धि नहीं होती है। सदा पर प्रमाय—
 - मृदा में विनिमेव सोडियम की श्रीवकता के कारण करण बारीक हो जाते हैं जिससे मदा-विन्यास सराय हो जाता है।
 - रन्झाकाण के ग्रायतन कम होने से वायु संचार मंद हो जाता है।
 - जीवाणुमों की सत्या कम होकर त्रियाशीलता शिथित हो जाती है विसरी कार्वनिक पदार्थों का विघटन नही हो पाता है।
 - 4. पौघों के पोपक तत्व अनुपत्रस्य रूप में रहते हैं।
 - जल की मात्रा ग्रधिक रके रहने के कारएं लवेश घुलकर नीचे नही जा पाते हैं।
 - योड़ी सी गोली मिट्टी में जुताई करने पर की नड़ तथा सूलने पर देले बन जाते हैं।

				~ _
घरसीय त	पा स	राय म	ע וש	मेर

यरताय तथा दार्शय मुंबा में अब			
धम्लीय मृदा	क्षारीय मुदा		
1. ये भाद्र प्रदेश में पाई जाती हैं।	1. गुष्क प्रदेशों में मिलती हैं।		
2. गूदा-समु7 से कम रहता है।	2. मृदा-समु 7 से अधिक रहता है।		
 हाइड्रोजन मामन्स की मधिकता तथा हाइड्रोजिसल मायन्स कम रहते हैं। 			
 क्षारकीय पदामं निशालन द्वारा भूमि की निचली तहो में चले जाते हैं। 	4. क्षार पदार्थ मूमि की क्षपरी पते में इकट्ठे रहते हैं।		
 मूमि कोलाइड में 'H' ग्रायन्स की ग्रायकता होती है। 	5. मूर्पि कोलाइट पर विनिमेय सोडियम की मधिकता होती है।		
 नूमि की मौतिक दशा पर कोई विजेष प्रसार सहीं पड़ना है। 	6. विनिषेय सोहियम की प्रधिकता से भूमि की मौतिक दक्षा एवं संरचना गराव हो जाती है।		
 फास्कोरस, लोहे, एल्यूमीनियम तथा मैगनीज हाइडानगाइड के एप में स्थिर हो जाते हैं। 	7. फॉस्फोरस, कीह्सयम बाई या ट्राई फारफेट के रूप हिचर होने से पीपों को उपनव्य नही होते हैं।		
8. एल्यूमिनियम तथा मैगनीज थोचे के लिये हानिकारक रूप में होते हैं।	 सोडियन, पोटाश, मैग्नीशियम के लवाल पौषों के लिए हानिकारक विषक्त (Toxic) में होते हैं। 		
9. इतका कोई वर्गीकरण नहीं है।	 इनको लवसीय (रेह), सबसीय क्षारीय तथा क्षारीय मृदा, सीन वर्ग में बांटा यया है। 		
10. सुपार के लिए भूमि में चूना मिलाना पड़ना है।	10. मूमि सुधार के लिए वर्गीकरण के प्रमुसार निक्षालन, जिप्सम, गंपक प्रादि पदार्थ मिलाए जाते हैं 1		
क्षारीय मूमि सुधार क्षारीय मूमियों का मुगारने को बिधि निश्चित करने से पूर्व धर सिखित बातों का ज्ञात होना सावश्यक है -			

- 1. भूमि कितने समय से तथा किस कारण से बेकार पड़ी है;
- 2. सिवाई तया खाद की न्यूनता से तो बेकार नहीं छोड़ी गई है;
- 3. मूमि की निचनी तहों में कितनी गहराई पर कठोर पते तह या कंकड़ के पत कितनी मोटी है:
- 4. भूमि के स्याई जल-स्तर की गहराई कितनी है ?

सारीय लवर्णों की घरयिक मात्रा होने, स्याई जल-स्तर 3 मीटर के मीतर होने तथा मूमि में 1 से 1'5 मीटर की गहराई पर कठोर पर्त होने पर त्रूमि सुधार करना कठिन सा हो जाता है।

क्षारीय मूमियों को निर^{्मा}लिखत तीन विधियों से कृषि योग्य बनाया जा सकता है—

- (ग्र) लंबणों का सम्पूर्ण उन्मूलन
- (ब) हःनिकर लवणों का साधारण लवणों में स्पान्तरण
- (स) नियन्त्रक उपाय
- (प्र) उन्मूलन (Eradication)—यह लवसीय (रेहीली) मृदा में प्रधिक उपयक्त है। निम्नलिखित उपाय किए जाते ह—
- जल-निकास (Drainage)— केत के चारों घोर 0.5 मीटर ऊँची
 में अनाकर भूमि की सतह पर निकाम की खुली तथा बन्द नालियों बना देते हैं।
 इसमें जल भर देते हैं और कभी-कभी जुताई कर देते हैं जिससे मुद्रा सबसा
 मुल जाना है, फिर इससे जल को निकास नालियों डारा दूर स्थानों पर निकाल
 देते हैं।
- 2. निक्षालन (Leaching)—जनस्मीण (रेह) मूमि जि. में Co ज्ञचा Mg के पुलन्मील लनस्म अधिक तथा विनिमेय सोधियम की मात्रा त्यून हो तो मूमि में जानक सारों के रिसते से मूमि ठीक की जा सकती है। परन्तु जनस्मील तथा सारीय तथा सारीय पूमि में यह विधि सपनाने, पर पुलन्मील लनस्य रिसत्य रिस्स से तीचे चले जाते हैं भीर विनिमेय सोडियम की प्रतिग्रस मात्रा यद जाती है जिससे सारीयता मीर वड़ जाती है। मतः ऐसी मूमि में निहालन से पूर्व जिन्मम या गयक मिलाने से सोडियम कार्बोनेट तथा बाईकांखनिट को सोडियम सल्केट में बदनना साव्ययक है।

सेत की छोटे-छोटे टुकडों में बाटकर मेडवन्दी कर देते हैं जिससे जन का वितरण मनी-मति हो सके। यह क्रिया गीम्मकाल मे सेत खानी होने पर करनी पाहिए। गडरी गडाई या जतार करके हुएक से जब तक से हुने स्वास्त्र स्वती करके जुलाई में धान लगा देते हैं, बाद में बरसीम ग्रीर ढेंचा (हंरी खाद) बोते हैं। इस प्रकार दो-सीन साल तक फसल-चक्र ग्रपनाने पर मूमि ठीक हो जाती है।

निशालन के समय खेत में लगमग 20-30 टून पुत्राल या भर्य सड़ा पदार्थ मिलाना चाहिए। निशालन भौर जल-निकास दोनों विधिया एक शाय

मपनाने से प्रमाव मच्छा होता है।

3. लवाएों को घरातल से यहाना (Flushing)—वाष्पन होने पर लवए मूमि की सतह पर पतं के रूप में एकत्रित होता है तो इनको जल की तेज धार से मीझता दे वहा देते हैं। लवाए की पतं के पुलकर बहुने से तवएगें की प्रगाइता कम हो जाती है। जल की कमी वाले क्षेत्रों में मी यह विवि काम में सा सकते हैं।

4. लविष्टों को खुरबकर हटाना (Scrapping)—ऊसर के छोटे मू-मानों को ऊपरी लगमग 10 सेमी मोटी पत को खुरभी या फावड़े की सहायता है खुरब कर पत्ता कर देते हैं घोर इसके स्थान पर 3 माग घन्छी मिट्टी तथा एक माग सर्थ-गती खाद मिलाकर भर देते हैं। यह विधि बड़े पैमाने पर घाषिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

5. लाई लोदना (Trenching)— खेत में मावरयकतानुसार पौड़ी तथा गहरी नालियों सोदते हैं। किसी एक किनारे से पहिली खाई सोद कर उसकी मिट्टी डोसी पर डाल देते है तथा ठीक वगत में दूसरी नाली खोदकर दसकी मिट्टी पहिली खाई में मर देने हैं। इसी प्रकार खाइयाँ पूरे सेत में सोदते हैं। नोचे की मिट्टी

में पुलनशील लवणों की प्रगाइता कम होने से फसलें उगाई जा सकती हैं।

बड़े क्षेत्र में मिट्टी पलटने बाले हल का प्रयोग किया जा सकता है।

6. ग्रवरोच पर्ते बनाना (Mulching)—क्षारीय मूमि की सतह से वाणी-फरएा रोकने के लिए भवरोध-पर्त बनाने से नमी सुरक्षित हो जाती है जिससे पुलनशील सवया ऊपर नहीं माते हैं।

(ध) लक्ष्णों का रूपान्तरण (Conversion of Salts)

कार्वीतेट भोडियम सहस्र को कराते में गोगहात देता है 1

इस विधि में कुछ रासायनिक पदायों को भूमि में मिलाकर हानिकर सदायों को कम हानिकर सदयों में यदसा जाता है। जिनमें जिप्पान (कैलियन सल्फेट CaSO₄), गंबर-पूर्ण (S), पाइराइट्स तथा जुने का पत्यर (CaCO₈) प्रमुख है। इनसे मुदा के सोहियम सहय का स्थान जिप्सम का कैलियम प्रहण कर तिता है।

 जिस्तम-दा प्रयोग—यह मूमि के सोडियम कार्योनेट को कम हानिकर सीडियम सक्लेट में बदल देता हैं।

 $Na_3CO_3+CaSO_4\rightarrow Na_2SO_4$ $\frac{1}{4}+CaCO_3$ सोडियम सल्देट घूलनशील होने के कारण यह जाता है शीर कैस्तियम

 गंधक का प्रयोग—मूमि में गंधक का प्रयोग करने पर वह जीवाणुकों के द्वारा गंधकाम्य में बदल दिया जाता है जो मूमि के काणों पर स्थित सीवियम या सीवियम कार्बोनेटस से किया करते हैं।

$$2S + 3O_3 + 2H_2O \rightarrow 2H_2SO_4$$

 $Na_{\pi}CO_{\bullet} + H_{\pi}CO_{\bullet} = CO_{\pi} \uparrow + H_{\pi}O \downarrow + aN_{\pi}SO_{\bullet} \downarrow$

इस प्रकार हानिकर सोडियम कार्बोनेट पदार्थ समूत नष्ट होकर CO, तथा जल में बदल जाते हैं। जिससे जल मूमि में भीर CO2 वायुगण्डम में चली जाती है।

सुगर-पदायों की मात्रा मृदा-संरचना, उपस्थित विनिमेय सोडियम, मृदा पी. एव एवं मुदा-परीक्षण के प्राधार पर निर्धारित की जाती है।

जिप्सम की मात्रा टन (श्रीत हेक्टर)

मुदा क्षारीयता	मिट्टी की संरचना			
भूषा शारायता (मृदा पी. एच.)	बलुई दोसट	दोमट	थिकनी दोमट	
8·5 से 9·0	_	2.5	5.0	
90 से 9∙5	2.5	5.0	7.5	
9·5 से 10·0	5.0 -	7.5	10.0	
10∙0 से ग्रविक	7.5	10.0	12.0	

प्रयोग विधि जिप्तान, गूंबक, पूने के परमर को बारीक पीसकर प्रयोग करें। जुन के प्रथम सप्ताह में सिकाई के बाद खेत के जुनाई बोम्म हो जाने पर पूपारकों को पूरी मात्रा एकतार विगेरकर कैसाकर हस्की जुनाई कर दें जिससे सुपारक 10-12 तेमी. गहराई पर मूनि में मिल जाते। घन 15 सेमी. पानी 15-20 दिन तक भरा रस कर गिकायों से जल में पूने सबसा बहु जाते हैं। पान की रोपाई तक 2-3 बार पानी धौर मरकर निकासने से प्रियक्तांस सबसा बाहर निकल जाते हैं।

3. रातायनिक उपरकों हा प्रयोग—पान्वीय उपरक्ष प्रयोगियम सल्केट, प्रयोगियम बलोचडर, प्रयोगियम सल्केट, नाइट्रेट सादि के प्रयोग से ऊपर की मात्रा में कुछ कमी पा जाती है।

सुभारको के प्रयोगकाल में भूति का नम होना शत्यन्त भावश्यक है।

नियन्त्रण के भरागत गूमि-अवन्य की ऐसी विधियाँ भ्रमनाई जाती हैं जिससे सवर्णों की कुत माना सम्पूर्ण मूल-अदेस में समान कृप में वितरित रहे जिसका

सुप्रसिद्ध शस्य विज्ञानी हाँ, श्यामसिष्ठ वैन्स ने 25 से की करेंची उत्तरि-पर्व और दक्षिणी-पर्व दिला में मेहें बनाकर इनकी झाधी ऊँचाई तक सिचाई की तो उत्तरी-पश्चिमी दाल पर अपेशाकत पौधा ने अधिक बद्धि की। फसलों की बोमाई मेडों के किसर की ग्रपेक्षा ढाल पर करें क्योंकि शिखर पर बाब्योकत जल के साथ लवए। मधिक मात्रा में एकतित होते है । अतः सुर्व के प्रकाश की दिशा तया फसल की भवधि के अनुसार इस विधि में वांछित परिवर्तन करके भपनाया जा सकता है। 7. ma fafunt....

- (i) शीरा या शहकर का गैल का प्रयोग-डॉ. नीसरत्न घर के भनुसार कारीय मूमि में लगभग 25-40 टर्न (250 से 400 निवटल) प्रति हैक्टर की दर से फैलाकर हस्की सिंचाई करने के बाद मिट्टी पसटने वाले हम से जुताई करते हैं। मुम्मि में घीरे घीरे सुघार होता है। शीरे का कार्बोहाइड्रेट विघटित होकर CO3 बनती है जो पानी के साथ मिलकर कार्बनिक ग्रम्स बनाती है जो ग्रमि के सवएगें भी निष्क्रिय करती है।
- (ii) विद्युतीय कर्वण दिधि—डॉ॰ नेष्ठरू ने सारीय मृगि सुवार हेतु इटावा (उ० प्र०) में इस विधि का प्रयोग किया है। म-मागपर पानी भर के विद्युत-प्रवाह से जल में घुले सोडियम कार्बोनेट के धाइनाइजेशन से सोडियम तथा कार्बोनेट मलग-मलग हो जाते हैं जिससे सोडियम स्वतन्त्र जल में रिसकर निवली तहों में चसा जाता है। विद्युत्तवारों की उपलब्धता इस विधि के प्रयोग को सीमित करती है।
 - . (iii) डॉ. मक्षर्जी के ग्रनुसार—क्षारीय भगि सुधार के लिये—

(1) जिप्सम---/- ठटन प्रति हेक्टर तथा

(2) खादों का निश्रशा- मनीनियम सल्फेट, कम्पोस्ट तथा गीबर की. खादका करें।

(iv) सन् 1935 में भारतीय कृषि धनुसंपान परिषद् के तत्त्वाधान में 'काप्स एण्ड स्वाइस विग' स्थापित की गई । विभिन्न वैज्ञानिकों ने सगातार लोजों तथा प्रयोगों से ऊसर सुधार के लिये निम्न तकनीक प्रवनाने का सुभाव दिया-

(1) उत्तम सिचाई जस की पर्याप्त स्विधा,

(2) मूमि को समतम करके जल प्रयोग के साथ नवरहों को सुरवकर

बहाकर सबएों की मात्रा की जाती है।

(3) सुपारकों जैसे जिप्सम, पाइराइट्स की उपयुक्त मात्रा का प्रयोग तवा

(4) संस्तुत इवि विविधा-कसत बार, भवए प्रवरोधी प्रजातियों की

बगाना ।

ध्रम्यासार्थं प्रश्न

- धारीय मृमि के निर्माण तथा वितरण के कारण बताइये ।
- 2. धारीय मूर्मि कितने प्रकार की होती है, इस वर्गीकरण का भाषार क्या है ?
- 3 धम्सीय तथा क्षारीय मूमियों के मन्तर बताइये । 4 अपनेय जात में पीओं की नहिंद गये नहीं क्षेत्री ? भारतें की प्रवट करते
- क्षारीय पूमि में पीघों की वृद्धि बयो नहीं होती? द्यारों को सहन करने याले पीघे तथा फसलों को बताइये।
- 5. क्षारीय मूमि के उन्मूलन से किस यगे की मूमियों को सुपारा जा सकता है ? प्रयोग विधि के गुए। व दोष यताइये।
- क्षारीय भूमियों को सुपारने की विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन करिये।
- शारीय लवएों को रूपान्तरित करने के लिए कौन-कौन से पदाय प्रयुक्त किये जाते हैं, ये किस प्रकार कार्य करते है ?
- 8. लवलीय तया लवलयुक्त धारीय मृदा में मन्तर बताइए ।

14. भारत एवं राजस्थान की मिट्टियाँ

(Soils of India and Rajasthan)

भारत की मिद्दियाँ

विश्व के सबसे विचाल महाद्वीप एशिया के दक्षिणी भाग के मध्य में भारत देश स्थित है जिसके उत्तर में चीन, नेपाल तथा भूदान, दक्षिण में श्रीलंका व हिन्द, महातायर पूर्व में बंगला देश य बंगाल की लाड़ी और पश्चिम में पाकिस्तान व भरव सागर हैं।

यह विषवत रेखा के उत्तर 8°4' से 37°6' उत्तरी प्रशांग तथा 68°7' से 37°27' पूर्वी देशान्तर तक फैला है। कर्फ रेखा प्रयति 23½° उत्तरी ध्रक्षांग, देश के मध्य में गुजरती हैं जो भारत को दो मागों में बांटती हैं-1. उत्तरी मारत जो शीतोच्एा कटिबंध तक तथा 2. दक्षिएा मारत जो उच्छा कटिबंध तक फैला है।

मारत की उत्तर से दक्षिण तक की लम्बाई लगभग 3214 कि. मी. तथा पूर्व से परिषत तक की चोड़ाई लगभग 2933 कि. मी. है। देश का क्षेत्रफत 32,87,782 वर्ग कि. मी. है। इसकी स्थलीय सीमा 15,200 कि. मी. तथा तटीय सीमा 1610 किसी, सम्बी है।

मारत एक विशाल देश है जो घरातल की दिष्ट से एक समान नहीं है। इसे निम्नलिखित पाँच मार्गो में विमक्त किया जाता है—

- I. उत्तरी पर्वतीय प्रदेश ।
- 2. उत्तरी मारत का बड़ा मैदान
- 3. दक्षिए का पठार
- 4. समुद्र सटीय मैदान
- 5. धार का मदस्थल

1. इन्स्री एवंसीय प्रवेश— मित प्राचीनकाल में विद्वानों के मनुसार दक्षिण मारत के पठारी काम को ओड़कर मेप मान पर देपीस नामक सागर वा जो कार्ता तर्ज़ के पठारी काम होने घोर पृथ्वी की मांतरिक हलचल से ऊँचा उठ गया। ये नवीन मोड़बार पर्वेदीय सेग्ज़वा हैं। ये विश्व को नवीनतम प्रवेत श्रीण्या हैं।

यह उत्तरी सीमा पर लगमग 2400 किमी. लम्बाई घीर घोसत 240-320 किमी. पोड़ाई में सलवार की मांति फैला है। इस पर्वत माला को तीन मागों गें बोटा गया है—

(i) महा हिनालय — इसे बृहत या मुख्य हिमालय कहते है जिसमें विश्व की सर्वोचन ऊंची घोटी माउण्ट एवरेस्ट या होरी शंकर (8848 शीटर) स्थित है। प्रत्य ऊंची घोटियां पवलगिरि, नंशादेवी, नंगा पर्वत कचन जंगा, बद्रीनाथ छादि हैं। ये सदैव ही ऊंगई के फारण वर्ष से बकी रहती हैं।

ं आसाम की नागा, कारो, खासी, जर्मतिया झादि पहाड़ी इसी आप थे है। स्थिक वर्षा के कारण सदैव वर्नों से झान्छादित रहती हैं।

- (ii) समु हिमासय—यह महा हिमासय भीर बाल् हिमासय के महस्त्र 1828-3000 मीटर की अंचाई पर स्थित है किसकी बौड़ाई 80-100 किसी. है। इस श्रुदासा में कही कही मेदान एवं पार्टी है। कस्मीर की पार्टी, पीर पंजाब श्रेष्टी मी स्थित है। इस पर्यंतीय माग के नीचे विमस्ता, नेनीतास, मसूरी, दाजि-सम पर्यंतीय स्थान है जहां स्वास्थ्य हैत काम प्रांते।
- (iii) उद हिमालय इत श्रृंखला को बास्य हिमालय या निवालिक श्रेषिणमा कहते हैं, जो बसु हिमालय तथा गंगा सतलज के मैदान के मध्य है। यह हिमालय का नवीन माग है। उत्तर पूर्व में 2400 किमी. सम्बाई के हैं, जिसकी गोड़ाई 10-50 किमी, है। इसकी श्रीष्मायी बालू, मिट्टी एवं जंकड़ से बनी है। चौरस पाटियां भी हैं जहाँ गपन सेती होबी है। इसी पाटी में देहराटून व हरिड़ार हुए हैं।

यह पाटी प्राकृतिक सम्पदा के घ्रपार मध्डार हैं। वर्ष भर वर्फ से ढके रहने रहने भौर मानसूनी पवनों को रोक कर दर्पा कराने में सक्षम के कारएा इस पर्वत से निकली सभी नदियाँ वर्ष भर बहती है भीर मैदानी माग को सिपती हैं।

इस क्षेत्र में विविध यानस्पतिक सास, चीड, देवदार, चन्दन प्रादि के वन, विभिन्न शीरोध्या फलों के घलावा चाय, जूट, गन्ना, धान आदि उगाया जाता है।

2. उत्तरी मारत का मैदान—यह समतल उपजाळ, पना बसा मैदानी माग उत्तर के पर्वत माग से दिश्ली पठार के मध्य स्थित हूं जो हिमालय पर्वत से निकसी गंगा, निष्तु ब्रह्मुत थादि नदियो से साई मिट्टी से निमित पंजाब, उ० प्र०, विहार, बंगाल, धासाम तक फैला मैदान हैं। यह मैदान 2400 किमी. सम्या मोर 240-320 किमी. थोड़ा है, इस मैदान का डाल कमिक है।

मैदान के ऊचे माग को 'बागड़' घोर तीचे को 'खादर' कहते हैं। मैदानी भाग की सबसे ऊंची भूमि विस्ती के समीप हैं जो जल विमाजक का काम करती है। इस विमाजक के पूर्व की भूमि का ढाल दक्षिए पूर्व को है। इघर गंगा व इसकी सहायक निषयों बहती है। पिष्वम में सतलज नदी का मैदान है। इस मैदान में पंजाब, हरियासा, पूर्व राजस्थान, दिल्ली, उ० प्र॰, बिहार, बंगाल, ब्रासाम राज्य स्थित हैं।

इस मैदान की मिट्टी गहरी उपजाऊ है। वर्ष मर पानी देने वाली निदयों के कारए। सपन कृषि की जाती है। मैदान के पूर्व में चाय, जूट, चावल, गन्ना, पश्चिम में गेहूँ, कपास मुख्य फसरों हैं। यह मैदान व्यापारिक एवं मोद्योगिक रूप से पूर्ण विकसित हैं।

3. इक्षिए का पठार — यह सबसे प्राचीनतम श्रेलों से निर्मित प्रदेग हैं, जो मूल मारत हैं। यह माग ज्वालामुखी से निकसी लावा मिट्टी से बना है जिससे लिनिल सम्पदा अधिकता से पाई जाती है, दक्षिएी पठार कठोर रवेदार चट्टानों से बना है।

इसकी ब्राकृति त्रिमुजाकार है जिसका क्षाधार उत्तर में विश्वाचन परंत तथा मुजार्ये पूर्वी तथा पश्चिमी घाट है ब्रीर शीर्य पर नीलगिरी पर्वत है। इसका दाल पूर्व की ब्रीर है।

इसके उत्तर-पश्चिमी भाग काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसमें छोटा नागपुर, मेसूर का पठार, राजपूत उच्च भूमि ब्राटि । घनेक नदियां कृष्णा, कावेरी, महामधी, गोदाबरी, नमेदा, ताप्ती एवं इतकी सहायक नदियां बहती है ।

पश्चिमी घाट के द्विष्टि आसा प्रदेश में आने से बर्गकम होती है, जिससे तालायों से तिचाई की जाती है। इस प्रदेश कपास, ज्वार आदि अधिकता से पैदा होती है। यहमूल्य मानसूनी वन हैं।

- समुद्र तटीय मैबान—यह मदानी पट्टी (i) पिहचभी समुद्रतट तथा
 तटीय मागों में बटा है जिसका निर्माण निदयों से लाई मिट्टी के जमने तथा
 तटवर्ती मागों के समद्रतल से ऊपर उठने के कारण हमा है।
- 1. पश्चिमी समुद्रतटीय में शान— यह खम्भात की लाड़ी से कन्या कुमारी तक 50-60 किमी. चौड़ा मैदान है जिसके उत्तरी भाग को कोन ए। तट कहते है जो सूरत से गोगा तक है दिख्ली भाग को मालाबार तट कहते है जो गोमा से कन्या-कुमारी तक है। मालाबार तट पर अपेक्षाकृत धर्मिक वर्षा होती है।

इस क्षेत्र की भूमि खनिज युक्त रोटिराइट मी है जिसमें चावल, रबड़, गर्म

मसासे सचा गना उगाया जाता है।

 पूर्वो समुद्र सटीय मैदान—मह पूर्वी घाट व बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है जो उड़ीसा तट से कन्याकुमारी तक 160-480 किमी. चौड़ाई में फैंता है। इसके उत्तरी भागको उत्तरी सरकार तट या गोलकुण्डा तथा दक्षिणी मागको को रोमण्डल या कर्नाटक कहते हैं।

इस मैदानी माग में महानदी, गोदायरी, कृप्का, काबेरी के डेल्टा तथा बाल के ढ़ेर है। डेल्टा माग काफी उपजाऊ है। इसकी प्रमुख फसलें धान, गम्मा, मुंगफ़ली, तमबाकु मादि हैं। तटीय माग नारियल बहतायत से होता है।

5. धार का मरस्यत—राजस्थान के धरावली पर्वत के पश्चिम और उत्तर परिचम में विश्वास मरस्यत है जो 644 किमी. लम्बा तथा 160 किमी. चौड़ा है। कमी यह सर सक्ज मैदान या जो धीरे-धीरे विश्व के विश्वास रेत के मैदान में बदल पाता। इसमें रेत के स्थानात्वरित टीले मी हैं जिनकी ध्रथोभूमि जसस्तर काफी नीचे है। इसे रो नागों में विमाजित करते हैं—

विशाल महस्यल तथा लघु महस्थल ।

विशाल मरुस्थल कच्छ के रत के पास से उत्तर की श्रोर लूनी नदी तक फैला है। देश की पूरी सीमा रेखा इसी मरुस्थल के साथ है। लघु मरस्थल जैसलमेर तथा जोबपुर के मध्य लूनी नदी से उत्तर तक फैला है जिसके मध्य का पठारी भाग है जिसमें चुने के मण्डार पाए जाते हैं।

जलवायु गर्म एवं गुष्क है जिसमे कंटीली भाड़िया उगती हैं दैनिक तापास्तर अपिक तथा वर्षा 25 सेमी. से भी कम होती हैं। वर्षा होने पर बाजरा श्रादि फसलें से लेते हैं।

ं राजस्थान की मिट्टियाँ

राजस्थान का विस्तृत वर्णन जलवायुके द्यध्याय में किया जा चुका है जहाँ विविध भूमि तथा जलवायुके स्राधार कसलो का वर्णन किया गया है। राज्य में निम्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है---

मदश्यक्षीय निष्टी—यह पश्चिमी राजस्यान के विशाल क्षेत्र में पाई जाती है। जिसमें नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है परन्तु लवर्णो. की मात्रा मधिक होती है।

साल-पीली मिट्टी--यह उदयपुर, भीलवाड़ा घौर पश्चिमी धजमेर में मिनती हैं।

खुदारी मिट्टी—यह मिट्टी प्राचीन शैलो के विभटन से बनी है जो द्वांगरपुर, दक्षिणी उदयपुर जिले में पाई जाती है।

काली लाल मिट्टी - यह गहरे जमाव वाली काली मिट्टी कोटा, बूंदी मीर् फालाबाड़ जिले में मिलती हैं। काँप मिट्टी--इस मिट्टी में फास्फेट घीर केल्सियम की की होती है जो राज्य के पूर्वी माग में पाई जाती है।

लाल काली मिट्टी---मह में नाइट घौर नीस के विषठित पदायों तथा काली मिट्टी के मिलने से बनी है जो चित्ताड़, बांसवाड़ा, मीलवाड़ा, बाड़मेर जिले के पूर्वी भाग में पाई जाती हैं।

मूरी काली मिट्टी—यह घरावली की लाल पीली और रेतीली मिट्टी के भीच के क्षेत्रों में मिलती है। इसमें सारीय तत्व प्रधिकता से पाए जाते हैं।

झ∓यासार्थ प्रश्न 1. भारत की विनिन्न मिटिटयों का वर्गीकरण फरिये ? तथा इनकी विभेषतार्थे

निखिये ।

2. राजस्थान में पाई जाने वाली विभिन्न मिट्टियों तथा इनमें होने वाली फसखी

को लिखिये?

3. (ग्र) उत्तरी भारत का मैदान
(ब) पार का मरुस्यल

15. मू-परिष्करण के यन्त्र

(TILLAGE IMPLEMENTS)

सू-परिष्करण (Tillage)

भूमि में सफलतापूर्वक फसल लेगे के लिए कृषि कियार मावश्यक हैं। वास्तव में मिट्टी तो फसलों के उत्पादन में एक माध्यम का कार्य करती है भीर उसमें पाये जाने वाले सदय कालों की बृद्धि करते हैं। इन तास्त्रों को पीमे जमने प्राप्त कर सकते हैं, जबकि सरल रूप में उपलब्ध हों। इनका सरल रूप में उपलब्ध होना मूमि की मीतिक दशा पर निर्मर करता है भीर मीतिक दशा में सुपार प्रभूपरिकार किया जाता है। मृतः कृषि कोत्र में भू-गिरकरण मरयन्त मावश्यक किया है।

परिभाषा---"मूमि की जुतार, गुड़ाई मादि कियाओं को मू-परिष्करण कहते हैं।"

भू-परिष्करण, फक्षत उगाने के लिए मुदा को तैयार करने की यह पढिति है जिसके द्वारा भूमि में पौघों की वृद्धि के लिए सभी धनुकूत परिश्यितियों का निर्माण होता है।

मृषि की मौतिक दशा सुघारने के लिए जो कर्पण प्रक्रियार्थे की जाती हैं, उन्हें मू-परिष्करण कहते हैं।

भू-परिष्कः ए। के उद्देश्य -

- मिट्टी की मौतिक बता सुषारती है—जुताई करने के बाद पाटा लगाने से मिट्टी मुलायम एवं भुरमुरी हो जाती है जिससे बीजों का मंकुरए। भीघ्र मौर मण्या होता है। मूमि में जहों के प्रच्छे विकास से पीषे स्वस्य रहते हैं।
- 2. मिट्टी में जल पारण करने की क्षमता बढ़ती है—भीव्म ऋतु की जुताई से मिट्टी सवे की तरह गर्म हो जाती है भीर ज़ैंसे ही प्रथम वर्षा का पानी गिरता है तो यह सबका सच उसी में घोषित हो जाता है। मिट्टी के मुरसुरी होने से पानी सतह से वह नही पाता है तथा काफी समय तक बना रहता है।
- मिट्टी में केशीय जल सुगमता से उपलब्ध होता है—जुलाई के बाद पाटा चलाने से कहाँ। ना घापस में सम्पर्क प्रधिक हो जाता है जिससे केशीय नलियों में

मजब्ती था जाती है जिससे बीजों के अंकुरण के जिए धयोमदा से जल मिल जाता है ।

4. जीवांश की मात्रा में वृद्धि होती है-समन पर जुताई, पाटा, निकाई-मादि तियामीं के करने से मूमि की सतह पर पड़ी मूखी पत्तियाँ पौधों के ठुठ, जड़ें भादि मिटटी में मिलकर सह जाती है भीर जीवांश की मात्रा बढ़ाती है।

5. भूमि में उपस्थित कीड़े झाबि नव्ट हो जाते हे-जुताई करी से मूमि में उपस्थित कीड़े-मकोड़े, उनके भण्डे भादि उत्तर मा जाते हैं जो ट्र जाते हैं, गर जाते हैं तथा विहिया श्रादि चनकर का जाती है।

6. बाय-संचार बढ जाता है-जताई मादि से मिन के उलट-पुत्तर हो जाने से काफी खुल जाती है भीर उसमें वायु का भावागमन अधिक हो जाता है। इससे पौघों की जड़ों को धाधिक वायू मिलती है और माम में उपस्थित उपयोगी शाकाणुत्रों की संस्या तथा किया शीलता में वृद्धि होती है।

 सर-पतवार नष्ट हो जाते हैं—मृमि की सतह पर उगे खरमतंवार जुताई, निराई-पुड़ाई से नष्ट हो जाते है भीर मिटटी में सडकर पोपक तत्वों को बदल जाते हैं ।

8 मुदा में जबांश लावें भच्छी तरह मित्र जाती है-मूमि की ऊपरी सतह पर दी गई खादें जुताई करने पर मिट्टी में मिल जाती है। पोपक तत्व शकाणुओं की कियाओं से पौंघों की धाशानी से उपलब्ध रूप में धा जाते हैं।

9. मुदाजल की सुरक्षित रखाजासकताहै—सिचाई के बाद मोट माने पर गुड़ाई करने से मिट्टी की सतह की पपड़ी मुरमुरी हो जाती है जिससे केशीय निस्यों के ऊपरी माग का सम्पर्क निचले भाग से टट जाता है और जल बाल्प बनकर नहीं उडता है।

भू-परिष्करण के प्रकार भू-परिष्करण को दो मागो में विमाजित किया जाता है~

- 1. प्रारंभिक भू-परिष्करण. (Primary Tillase)
- 2. सम्बन्धित म्-परिष्करण (Scondary Tillage)
- 1. प्रारंभिक भू परिस्करण सेत में बीज वीग्राई तक, खेते तैयारी के लिए

जितने भी कृषि कार्य किए जाते हैं, 'ब्रारंभिक-मू-परिष्करण' कहते हैं। इसमें जुताई करना हैरो तथा कल्टीवेटर चलाना वेलन या पाटा चलाना घादि सम्मलित किए जाते हैं।

ण्हेरय − 1. जुताई के द्वारा मिट्टी की मुर-मुरा वनाकर पीजों के ग्रंकुरण के लिए उपयक्त परिस्थितियाँ प्रदान की जाती है।

- 2. धेत में उमे हुए सरपनवारों को नव्ट करके उर्वेशराक्ति में दृद्धि होती है।
- 3. भूमि को समतल बनाने के साथ नमी का संरक्षण हो जाता है जिससे सिचाई तथा जल निकास की व्यवस्था करना भासान हो जाती है।
 - 4. मुदा में जल घारण की क्षमता बढ़ जाती है।
- 5. मिट्टी के वारीक होने पर वायु का संचार मली मांति होता है जिससे बीजों का मंकुरण मीघ्र होता है तथा वृद्धि मी मच्छी होती है।
- भूमि में प्रमुक्त जीवांश कादों तथा उर्वरक भ्रच्छी तरह मिल कर पौधों के उनलब्ध रूप में हो जाते हैं।
 - 7. भूमि की भीतिक दशा में सुपार होता है। कगों की संरचना ठीक होने से वायु भीर नमी अधिक मात्रा में रहती है जिससे उपयोगी शाकाणुमों की कियाशीलता यह जाती है। उगे पौपों का जमाद मजबूती से हो जाता है।
 - भूमि में छित्रे हानिकर कीड़े-मकोड़े, उनके झण्डे, लार्वा, प्यूपा झादि के सतह पर झाने पर नष्ट हो जाते हैं।
- उपर्युक्त उद्देश्यों भी पूर्ति के तिए निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं—

 (i) मिट्टो पलटने चासे हल से खुताई—इस जुताई से मीसमी पास भूमि

 में दव जाती हैं तथा स्थाई पार्से—इस, मोया, ग्रादि को सेत से चुनकर बाहर निकाल

 देते हैं। हानिकर भीट ग्रादि भूमि की सतह पर श्राने पर मूर्य की तेज थूप व पक्षिग्रों

 हारा नष्ट हो जाते हैं।
- (ii) दिस्क देशी हल या कल्टोवेटर से जुताई—इस जुताई से मिट्टी मुद्रमुरी एवं वारीक हो जाती है जिससे भूमि जन सीखने, घारण दामता, बाबु संचार बद जाता है। णातागुर्यों की क्रियाशीलता बद जाती है तथा ग्रंकुरण के लिए ग्रमुक्क परिस्थितियां बन जाती है।
- (iii) पाटा धा रोतर का उपयोग—भूषि के ढेलों को तोड़कर बारीक तथा भुरमुरा करने मृदा जल का संरक्षण तथा बहन को सम्तल बनाते हैं।
- (iv) ग्रसमतल भूमि को एक सार करने के लिए करहा, स्क्रेपर्स का प्रयोग करते हैं।
- (v) मूमि मे दबी घास-फूस निकालने के लिए जुती मूमि में निह पटेला, हैरो, हो या दैक चलाते हैं।
- (vi) जैविक लाई, गोवर या कम्पोस्ट लाद को गिलाने का कार्य हल एवं कल्टीबेटर करते हैं।

(vii) फसलों के बीजों की बोम्राई का कार्य देशी हल या कल्टीबेटर में पोरा लगाकर सीड्डिल, डिवलर मादि से करते है।

भयकत होते वाले यात्र -देशी हल. मिटटी पलटने वाले हल. पाटा या बोलन विविध कब्टीबेटर, हैरो, हो, सीडडिल, डिवलर ग्राहि।

2. संबंधित मू-परिष्करए - बीओं की बोधाई के बाद फसलों की कटाई एक, अर्थात खडी फनल में यन्त्रों से किए जाने वाले सभी कार्य, दितीयक या संबंधित मु-परिष्करण (Inter cuture) कहते हैं। इसमें या सिचाई के बाद पपड़ी तोड़ना, निराई-गुड़ाई मिट्टी चढाना, ग्रवरोध पतं बनाना ग्रादि कार्य सम्मलित हैं।

जहेरय-फसलों की बोग्राई के तुरन्त बाद वर्षा हो जाने पर पपड़ी को तीड़कर बीजों के धंकरण में सहायता मिनती है।

> 2. खेत में उमे खरपतवारों को नष्ट किया जाता है जिससे फसलों काजन पोपक तत्व सुरक्षित रहकर इनकी वृद्धि में सहायक होता है।

> 3. सिचाई के बाद गुड़ाई करके शबरोध पर्त के बन जाने से जल को बाष्प वनकर उड़ने से रोकता है।

> ५ करद, प्रकरद वाली फसलों के करद, रूपान्तरित मूल तथा तनी पर मिट्टी चढ़ाने से जनके प्राकार में वृद्धि होती है तथा सूर्य के प्रकाश से बचे

रहते हैं।

5. शाखाबार हित ग्रधिक ऊंबी बढ़ने वाली फुसलों, गन्ने ग्रादि, को गिरने से बचाव के लिए मिट्टी चढ़ा देते हैं।

प्रयक्त होने बाले पन्त्र -- कल्टीबेटर, हैरो, हो, रैक का प्रयोग, कुदाली, खरपी, फावड़े करहा ग्रादि ।

भ-परिष्ठरण का मौतिक तथा राक्षायनिक प्रभाव

 मौतिक प्रमाव - 1. मृदा संरचना में सुधार होने से मिट्टी मुरसुरी हो जाती है।

2. मुरमुरी मिट्टी में जल सोखने तथा घारए करने की क्षमता बढ़

जाती है।

3. भ मि में रन्ध्राकाश की संख्या वह जाते से वायू का संचार बहुता है। जिससे लामदायक जीवाण प्रधिक सकिय रहते है।

4. बीजों के घंकरण के लिए घनुकृत परिस्थितियां सुलम होती हैं।

5, मूमि में उमें लरपतयार, हानिकार कीट पादि नव्ट हो जाते हैं जिसमे

ता की मच्छी बृद्धि होती है।

रासायिनक प्रमाय — 1. जुताई-गुहाई से भूमि में बागु संचार घण्छा होता है जिससे भावसीकरण में वृद्धि होती है। मिट्टी के खनिज सवण घुननकील सवण में बदन जाते हैं।

- 2. धावसीजन मूमि में हानिकर सवरा-फेरस सल्काइड धादि के बनने से रोकता है।
 - 3. मृदा-वायु में कार्बनडाई-भावसाइड धर्षिक एकत्रित नहीं हो पाती ।
 - 4. मृदा-ताप के भ्रपिक होने पर भावसीजन से नाइट्रीफिकेशन सुचार रूप से होता है।
 - रासायनिक फियाओं से नार्वेनिक पदार्थ घुलनशील रूप में भा जाने से ये पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं।

भू-परिष्करए से हानि —जहाँ उचित रूप से किए गए मू-परिष्करए। कार्यों से जितने लाम हैं वहीं इनकी घषिकता से कुछ हानियों भी प्रोती हैं । घरयिक मू-परिष्करए से मूमि की मौतिक दशा तथा मूमि में होने वाली रासायनिक तथा जैविक कियामों पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है ।

- महाका स्रोधक वय जाता—टैक्टर प्रादि मारी मणीनों तथा यन्त्रों से स्राधक मात्रा में जुताई करने पर मृदा दवकर काफी सपत हो जाती है तो शूर्म में वायु संवार कक जाता है जिससे सूक्ष्म जीवों-नीवाणुमों की संस्या में कमी था जाती है भीर पीमों की दृद्धि प्रमायित होती है।
- 2. जैवपदायों का भावसीकरएा—बार-बार जुताई करने से भूमि मे दिया जैव-सदाय भूमि तह पर भा जाता है जो भावसीकरएा से नष्ट हो जाता है।
- 3. मूरा-प्रयद्य-जुताई तथा कर्यण क्रियाओं के प्रियकता से करने पर.
 मूम की संस्थान तथा विन्यास नष्ट हो जाता है। मिट्टी बारीक हो जाती है जो
 तेव बाय तथा जल से नष्ट हो जाती है भीर मिम भनवर होने लगती है।

भू नरिस्करण की ब्राधुनिक विवारपारा-भू-परिकरण के वारे में शातिबंदों से सोगों में यही पारणा बन गई है कि ऐव की जिननी मिषक जुताइयों करके तैयारी की जाने तो उतनी ही प्रधिक उंपन निनेगी। म्राधुनिक विवारपारा के धनुतार स्पृत-तम भू-परिकरण (optimum Tillage) को प्रपनाया जाने। परोक्षण से सिद्ध हो चुका है कि मिषकांग फनसों के तिए एक मिट्टी पतटने वाले हल से गहरी जुताई तथा हो बार देशी हल मा हैरी पताना उपयुक्त रहता है।

जुताई (Ploughing) -- हन से निट्टी खोना या पलटना, 'जुताई' कहनाता है जिससे निट्टा बारीक भीर मुरमुरी हो जाता है। भूमि में जल भीर वामूका संवार यद जाता है।

जुताई के उद्देश्य

- (i) मिट्टी की कपरी पर्त को तोड़कर मुरमुरा एवं पोली बनाना।
 - (ii) भूमि में वायु का संचार बढ़ाना।
 - (iii) मृदा-जल की शोगरण तथा धाररण-क्षमता बढ़ाना।
- (iv) भास-फुलों को नष्ट करना ।

(४) बीज अंकुरए के लिए अनुकूल वाताबरए प्रदान करना । जुताई की सामयिकता (Timeliness of Tillage)—जुताई का कार्य मृदा की एक विशेष स्थिति में किया जाता है जिसे 'बा' या 'बीट' ब्राना कहते हैं।

- भोट का पहिचान निम्न तरीकों से करते हैं—

 1. वेलकर -- भूमि के ऊपरी घरातल पर हल्की सफैदी ग्रा जाना।
 - 2. चलकर खेत में नंगे पावों चलने पर मिट्टी पैरों से दवे परन्तु चिपके
- नहीं ।

3. बीड्री मिट्टी देखकर — खेत की मिट्टी बनाकर उसे मूमि पर गिराने पर

विखर जाना, मूमि को जुताई को स्थिति प्रकट करती है । महियार, विकनी तथा मन्य मारी मिहिटयों में गीली भवस्या में जुताई करने पर मिम की मीतिक दशा खराब हो जाती है। मिहटी सखने पर कठोर ढेगी

में बदल जाती है। इसी प्रकार भूमि के सूखने पर जुताई में परेगानी होती है तथा पशुप्रों प्र प्रथिक खिचाय पड़ता है।

जुताई का समय-विभिन्न कमलों की बोमाई के प्रनुसार जुताई का समय निर्यारित किया जाता है; जो निम्न है— (1) ग्रीटम ऋत् जुताई (Hot Weather Ploughing),—मार्च-मग्रेट

में रवी की फसतों की कटाई जुताई मई-जून के माह मे की जाती है। इस समय मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करना प्रच्छा रहता है। उद्देश्य—1 केत में जमे स्वाई सरपतवार, ठूंठे प्रावि नष्ट हो जाते हैं।

मिट्टो के ऊपर नीचे जाने से मूमि खुल जाती है जिससे प्रधिक नमी
नष्ट हो बाती है तथा भूमि तवे की मांति तप जाती है।
 भूमि में उपस्पित हानिकारक कीट, उनके धण्डे, बच्चे धादि तेज घ्रप में

होकर मर जाते हैं। 4. सूमि के गरम हो जाने तथा खुल जाने से वर्षों का प्रथम पानी शोषित

 मूमि के गरम हो जाने तथा खुल जाने से वर्था का प्रथम पानी शायित होकर उचेरामिक बढ़ाता है।
 भूमि की जस-पारण की शक्ति बढ़ जाती है।

 इस जुताई में भूमि पर बड़े ढेंले मा जाते हैं जो हवा से कूड़ा, उंड़ती पत्ती मादि की खेत रोकते हैं जिससे जीवांस में बिद्ध होती हैं। (2) वर्षा की जुताई (Rainy Season Ploughing)—वर्षा प्रारम्भ होते ही सरीफ की बोमाई में लिए सेत की लैयारी प्रारम्भ कर दी जाती हैं। प्रीम्म कालीन जुताई के बाद देशी हल या कस्टीवेटर से भेत की सैयारी की जाती है।

सरीफ से फलत न बोने या सेत को परती (सावना) रखने पर समया-पृतार तितन्यर तक जुताइयां करके भूमि की कमी को सुरसित रखते हैं। जहेरय---

- 1. वर्षा का जल भूमि में गोषित होने से इधर-उधर नहीं बदता है।
- 2. खेत में उमे लर्पतवार भूमि में दवकर जीवांग पदार्थ में वृद्धि करते हैं।
- 3. मदा-उवरता बढ जाती है जिससे फसल को धर्यिक पोयक तत्व मिलते हैं।
- 4. मूमि में जल शोवित हो जाने से भूमि-सरण कम होता है।
 5. रबी की तैयारी में समय तथा स्थम कम सगता है।

इस समय रोत में प्रयम जुताई मिट्टी पणटने वाले हल से फरने के बाद देशी हस या कल्टीबेटर का प्रयोग करते हैं। पाटा सगाने के बाद बनखर भी प्रयोग किया जाता है।

 लाड़े की जुलाई (Winter Season Ploughing) — क्योक की फलतों की कटाई के बाद रवी की फालों को योबाई के लिए खेत की तैयारी की जाती है। यह जुलाई सितम्बर प्रस्त से नवस्वर के प्रारम्भ सक की जाती है।

उद्देश्य---

- 1. होत में घषिक मात्रा में सुरक्षित करना।
- 2. मूमि में उमे घास-फूझ को जीत कर नष्ट करना।
- 3. मिट्टी को काफी बारीक तथा मुरमुरी बनाना ।
- 4. मूमि की फसल बीमाई के लिए तैयार करना।

इस समय मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई नहीं की जाती है । जुताइयां देगी हस, कस्टीवेटर या बनलर से करते हैं। दिन में जुताई करके खेत को रात में खुला छोड़ देते हैं। प्रातःकाल पाटा सना देते हैं जिससे ग्रोस थ नमी घरातल से वाष्पीकृत नहीं होती है ग्रीर ढेले टूटकर बारीक हो जाते हैं।

जुताई की विधियां--तीन विधियां हैं--

(1) बाहर से मीतर की जुताई (Side to Centre Ploughing) - इसमें -जुवाई का प्रारम्म खेत की में हे से करके मीतर करते हैं जिस खेत के चारों- भीर एक में ह सी बन जाती हैं जिसे पीछा कूंड कहते हैं। जुताई समास्ति पर एक बीच में मीतम कूंड (Dead Furrow) बन जाता है। इस विधि में खेत का किनारे का माग ऊँचा समा मध्य का माग नीचा (तस्तरी की मांति) हो जाता है। देशी हल से जुताई करने में मूमि तल में कीई संतर नहीं होता है।


- (2) भीतर से बाहर की जुताई (Centre to side)—इस विधि में खेत के मध्य कूंड बनाकर इसके चारों घोर जुताई करते हैं। घंतिम कूंड बाहर की घोर समाप्त होता है। मिट्टी पतटने वाले हल से जुताई करने पर खेत के मध्य माग ऊँचा तथा किनारे ऊंचे हो जाते हैं। मतः इस विधि के बाद बाहर से भीतर की घोर जताई करनी चाहिए जिससे मिन का तल समान बना रहें।
- (3) किनारे से किनारे की जुताई—यह विधि टनेरेस्ट हत से जुताई करने पर प्रयुक्त की जाती है। इसमें जुताई किनारे से प्रारम्म करके दूसरा कूंड पहले कूंड के साथ बनाते हुए दूसरे किनारे की घोर से जाते हैं। इसमें पिट्टी एक ही दिशा में पलटी जाती है।

ज्वार के लिए (15 × 45 या 20 × 50) सेंगी.।



Î] -] -	Ĵ ,	बोज लगाने के स्थान	
भरहर के लिए 20×60 सेमी. भ्रयवा 25×75 सेमी.				
:×	××	xx-	20 प्रपर्वी 25 सेमी-	
			} 60 वा ⁶⁰ सेमी × बीज संगते	
	<u> </u>		के स्थान	





🗴 ज्याप के श्रीत रूगाने के रूपान 🛒 🗷 अरहर के बीज लगाने के स्थान (तीन रूनार की पंक्षियों के बाद रूक अरहर की कतार)

(4) इस विधि में खेत की कई बराबर इताइयों में बाट लेते हैं तथा पहती इसाई से जोतते हुए इसके दोनों मोर जोतते रहते हैं जब तक इताई पूरी न जुत जाये। फिर इसी तरह इसरी इताई के मास-पास जुताई करते रहते हैं। सम्बाई में बची जमीन को मन्त में जोतकर जुताई पूरी की जाती है।

इस विधि को समातार भवनाने पर खेत में नासियों व मेड़ें बन जाती. हैं। भ्रत: हसाहयों की सम्बाई-चौड़ाई प्रटाते-बढ़ाते रहने से ठीक बना रहता है।

भूमि के अपरी घरातल से मृदा जल को वालीकृत होकर कर होने से बचाने के लिए सतह पर कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से तैयार की गई परत की, 'भवरोष पर्ते' कहते हैं।

भवरोध पर्त के प्रकारू

- (1) प्राकृतिक सबरोप पर्त-पृति की ऊपरी पर्त की मिट्टी खुरपी, कस्सी, हैरो या हो की सहायता से मुरमुरी बना देते हैं जिससे कैबीय नालियों का सम्बन्ध ऊपरी परातल से हट जाता है घोट वाणीकरण से जल-हास नहीं होता है।
- (2) कृतिम प्रवरोप पर्त-पृष्ठि के घरात स पर पंक्तियों में बोई फससों के बीच के स्थान पर पास-पृष्ठ, गन्ने, पान की परितां या पोसीचीन की चौड़ी पट्टियों के निवान से मूर्य की किर्सी घरातम पर सीधी नहीं पढ़ती हूँ घोर मुद्रा जस वाम्पीहत होकर वायुमण्डस में नहीं मिल पाता है।

प्रवरोध पर्त के लाभ

- 1. सिंचाई की कमी की पूरा करती है।
- 2. सरपतवार नष्ट हो जाते हैं।

- 3. मरुच जियामें पौधों की जड़ी की वृद्धि के लिए स्थान प्रदान करती है।
- मूमि ताप नियन्तित रहता है जिस्से फसत भी प्रच्छी बृद्धि होती है।
 मूमि में केतीय-लामदायक जस गुराबत रहता है।
- २. मूम म कशाय-लामदायक जल सुरावत रहता 6. जीवाणुमी की त्रिमार्ये सुचाररूप से होती हैं।

कुंड़ (Farrow) के संबंध में कुछ बातें

कूं (Furrow) — यह साई जो मूमि में मिट्टी के काटने मा पसटने के बाद बनती हैं।

कुंड का टुकड़ा (Furrow slice)—यह यह मिट्टी है जो फास द्वारा कटे सीर पंछ (Mould Board) द्वारा उठा कर पसटी जाती है।

ताज (Crown)-मूंड के दुव है का ऊपर वाला नाग, ताज कहलाता है।

कृष्ट की बीवास (Furrow wall) — सूड का वह निचला भाग जिस पर हस का पैदा फिसनसा हुमा चलता है।

कूँड का पँदा (Furrow Bottom) — कूँड का वह निचला माग जिस पर हल का पँदा किसलता हुमा चसता है।

मृत कूंड (Dead Furrow)—यह वह कूंड जो है जो छेत की जुताई के बाद छुट जाता है। यह कुंड की सपेक्षा प्रियक चौड़ा होता है।

कुंड पुरुठ या हल रेला (Back Furtow)--यह वह मेड़ है जो जुताई के प्रारम्भ करने पर ही पहली कुंड से बनती है।

कूंद्र की दीवाल का झम्रमाय (Face of Furrowwall)—यह वह मेड़ है जो ऊँबाई में हल के दावरोघो (Land Side) से बनता है।

श्रम्यासार्थे प्रश्न

- मू-परिष्करता की परिमाया धीजिए? यह मूमि तैयारी के साथ फसलों की उपज में वृद्धि करता है, वर्णन करिए?
- जुताई क्या है ? यह क्यों झावश्यक है तथा सेतों में जुताई के तरीकों का वरान करिए ?
- 1. (ध) प्रवरोध पर्त मुदा नमी को किस प्रकार संरक्षित करती है ?
 - (ब) मू-परिष्करण की सामधिकता क्या है, किस प्रकार मालूम की जाती है?

6. भू-परिष्करण सम्बन्धी यन्त्र

(Tillage Implements)

भू-परिष्करता सम्बन्धी यन्त्रों को कार्य के धनुसार निम्निलिसिस वर्गों में बांटा जा सकता है---

1. जुताई सम्बन्धी मन्त्र-देशी हल, मिट्टी पलटते याले हल ।

 निराई-पुटाई सम्बन्धी बन्ध-कस्टीवेचर, हैरो, हो, चीडर, रेक, खुरपी, फावड़ा, कुदाती, कस्ती ।

3. बुवाई सम्बन्धी मन्त्र—देशी हल, कल्टीवेटर, सीडड्रिल, डिबलर, प्लान्टर ।

- 4. मूमि को समसल करने सम्बन्धी यात्र—पाटा या पटेला, करहा रौलर स्था वकस्कीपर।
- मेड व नालो बनाने सम्बन्धो पन्य—रिजमेकर, बन्ध फामेर धादि ।
 फसल कटाई एवं मड़ाई सम्बन्धो बन्य—दर्शती या हंसिया, प्रेशर, बिनोग्नर ।
 - 7. सन्य यन्त्र-फुट्टी काटने की मणीन, कोल्ड, स्प्रेयर, इस्टर ।

1. जुताई सम्बन्धी यन्त्र

हत-धेत तैयार करने के लिए हल सबसे प्रधिक महत्त्वपूर्ण यन्त्र है।


हल के कार्य-भूमि को तोड़कर मिट्टी को मुरमुरी कर देने के भितिरिक्त एक मच्छा हल निम्नलियित कार्य भी सम्मादित करता है-

- 1. गहरी ग्रच्छी पोत (मृदा वयन) की बीज शैया तैयार करना।
- 2. चास-पात और विना मड़े जैब-पदार्थ मुक्त खाद को मिट्टी मे ढक देना।
- 3. खरपनवारों को नष्ट कर उनकी वृद्धि पर रोक लगाना।
- भूमि को भुरमुरी कर देना ताकि उसके भीतर वायु भौर प्रकाश पहुँच सके।
 - 5. भूमि की जल-धारण क्षमता बढाना।
 - 6. कीटों थे निवास स्थान तथा प्रव्हों सहित नष्ट कर देना ।
 - 7. मृदा-क्षरए। को रोकना।

हसों के प्रकार (Types of Ploughs)

विभिन्न हत बैतो तथा शक्ति से चलाय जाते है। इतमे बेला हाण लीचे जाने चाने हलों को प्रश्नांतित दो भागों में बांटा जाता हे—

- ऐसे हल जिन्हें जोतते समय हल वाले को पैदल चलना होता है, वार्किंग स्ताउज (Walking Ploughs) बहलाते हैं।
- 2. ऐसे इल जिन्हें जोतते समय इल पासा सीट पर बैठकर चनाता है, इन्हें राइडिंग या सल्की प्लाउज (Riding of Sulky Ploughs) कहते हैं।



वेशी हल

राजस्थान नं. 1
 राजस्थान नं. 2
 राजस्थान नं. 3

सच्चे अर्थ में देशी हल हल नहीं हैं, क्योंकि यह मिट्टी नहीं पसरता है। परन्तु भादि काल से यह यन्त्र हल के नाम से पुकारा जाता रहा है। सहकों वर्षों से देश का प्रथान कुछ भन्त्र रहा है भीर भाज भी भारतीय कुवक जीवन में इस इस का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

देशी हल भारतीय किसान का बहु-उद्देशीय यन्त्र है। मुमि की जुताई के ग्रतिरिक्त हमारे देश में इस हल को खाद मिलाने, बीज बोने, खडी फसल में धास-पात नष्ट करने और मिटटी की गढाई करने इत्यादि भ-परिष्करण सम्बन्धी कार्यों में प्रयोग करते है।

बैलों के भाकार भीर मृति की किस्स के भनुसार देश के विभिन्न मागों में देशी हल की बनायट भीर भाकार मिन्न प्रकार का पाया जाता है।

देशो हल के माग-इस हल के विम्नलिखित माग होते है-

1. हत्या या परैया

2. मुठिया

3. हरीश


4. परोठा या चीम

5. फाल 6. पच्चर या फाना हरया या परैपा—यह हल का मुख्य माग होता है । कुंड बनाने का

कार्य परैया ही करता है। इसके निचले सिरे से हरीश, चीम जुड़ा होता है। इसके कपरी भाग पर मुठिया लगी होती है। 2. महिया - यह हत्या के अपरी सिरे पर खुंटी की तरह लगी होती है।

जिसे पकड़कर हलवाला हल पर काव रखता है।

3. हरीस-इसके ऊपरी सिरेपर दीया दीसे अधिक खुँटिया, लांचे अथवा खिद्र बने होते हैं जिनकी सहायता से हल को जए से जोड़ा जाता है।



4. परोठा पा क्षोभ—यह तिकोने प्राकार का होता है। परोठा ही हल तेलें ाम देता है। इसमें लोहे का कार लगा होता है। इस कार को सोहे के कड़ें परोधा से कसकर बांध देते हैं।

5. फाल या फार—यह लोहे का चना होता है। फाल घोकोर सोहे की ने पोट कर चनाते हैं, जिसका प्रगला खिरा चपटा, नुकीला होता है। यह बीम प पिटटो घीरता है।

० पन्चर या फानार—इनका एक सिरा पतला तथा दूसरा सिरा कमण होता है। लकड़ी की पच्चर भयवा फानों की मदद से हुत के उपर्युक्त भाग सरे से मंधे रहते हैं।

कार्यक्षमता—इन हल से एक दिन (8 पण्टे) में मोसतन 0·3-0·5 हेक्टर बोती जा सकती है।

गहरी श्रयवा उथली जुताई करना

देशी हल में जुताई की गहराई नीचे लिखे ढंग से घटाई-बढ़ाई जा सकती है-

 हरीस को लम्बाई बड़ा-घटा कर- हरीस में 2-3 लूटिया लगी रहती हरी जुताई करने के लिए रस्सी को छागे वाली खूटी में बांघा जाता है जिसके हरीस की लम्बाई वड जाती है ब्रीर फान गहरी लगने लगती है।

2. खुंए की रस्ती की दीता कड़ा करके— जुंए की वह रस्ती जिससे हरीत हती है, होला कर देने पर इरील की लम्बाई वह जाती है और फाल गहरा गता है। रस्ती को कड़ा कर देने पर उल्टा असर होता है।

3. हरीस के ऊपर-नीचे की पच्चर को मोटा पतला करके— मी क्रॉड की

मिट्टी पलटने वाले हल '(Soil Turning Plough)

श्रष्ट्यो सेती करने के लिए केवल देशो हल का प्रयोग पर्याप्त नहीं हैं। प्रापु-प्रिय पन्त्रों में मिट्टी पलटने चाले हलों का विशेष स्थान है। मिट्टी पलटना हो की विशेषता है।

एक परेथा वाले मिट्टी पलटने वाले हल

इस प्रकार के हलों में निम्नलिखित मुख्य हैं—

1. मेस्टन हल—कृषि विभाग द्वारा प्राविष्कृत हता में भरटन सबसे हत्यां ोटा हल है। यह हल प्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुमा है। इसका सामारण बैस से सीच सकते हैं। इसका उपयोग वर्गा-ऋतु की प्रथम जुताई, हरी साद प्राद्धिक तिए किया जाता है।

बनाबट-मेस्टन हल के निम्नतिखित प्रमुख भाग ह --

(1) मुडिया-लकड़ी या लोह का बना होता है।

- हरवा या परैया—यह लोहे या लकड़ी का बना होता है। इनका निपक्ता सिरा हरीस के साथ नट-बोस्ट से कसा होता है।
- 3. हरीस---मेस्टन इल की हरीस लकड़ी की बनी होती है। देशी हल के समान इसमें भी घागे के मार्ग में यूँटियां या छिद्र होते हैं।
- पंखा—यह इसवा लोहे या मध्यम मुलायम इस्पात का बना होता है।
 इसका मध्य कार्य फाल द्वारा काटी गयी निट्टी को पलटना होता है।
- 5. फाल मेस्टन हल का फाल मिल्न-मिल्न प्रकार का होता है। फाल मिट्टी काटने का कार्य करता है। यह प्राय: दलवा लोहे का बना होता है। कुंद्र, की चोड़ाई फाल (फार) पर निर्भर करती है।
 - 6. साबरोधी (भैण्ड साइड) यह भी ढलवां लोहे की बनी होती है। इसका मुख्य कार्य कृंड की मिट्टी का वगल का दबाब, जो पंखा पर पड़ता है उसे रोकना है। क्षावरोधी के कारण हल मिट्टो के दबाब से एक तरफ फुकता नहीं है।
 - 7. क्लेम्प—यह लोहे की छड़ का बना होता है। यह हरीस को हल के ढाचे से जोड़ता है।

कुँड का धाकार— मेस्टन हल से बने कुंड की चीड़ाई मीर गहराई 12.5 से 15.0 सेमी. होतो है।

हल का सिचाव— मेस्टन हल का खिचाव 40-50 कि. ग्राम होता है।


कार्यक्षमता—0.3 हेक्टर प्रतिदिन । _



मेरदन हुए

- गुर्जेर हल यह हल मेस्टम हल से बिल्कुत मिनता-जुलता है। जो यातें मेस्टम हल के लिए कही गई है। वे इम हल फे लिए भी ठीक उत्तरती है।
- 3. प्रवाहल—यह मेस्टन हल की धपेक्षा धाकार में कुछ बड़ा होता है इसकी कूँ ठ, प्रपेसाक्त प्रियत गहरी तथा चौड़ी बनती है। इस पंता ध्रीयक मरोड़ बाता होता है। धतः इसके द्वारा मिट्टी पतटने का कार्य ध्रीयक मन्ध्रा होता है। इस हल को हरी खाद की फसलों को दबाने के लिए भी प्रयोग किया चा सकता है।

4. सामास हल—
यह हल मेस्टन हस की
नौति लोहे का बना
होता है। परन्तु इसमें
ढलको सोहा (Cast
iron) के स्थान पर
इस्पात का प्रयोग किया
जाता है। इसका फास
(फार) पबके इस्पात का
बना होता है। यह इल
मटियार दोमट मिं




शाबाश हल

में अच्छा काम करता है। यिस जोने पर इसके फार को मट्टी में गर्म करके और पीट कर तेज किया जाता है। इसके क्रूँड की गहराई पटाने-बढ़ाने के लिए हरीस का बोल्ट खोलकर स्टैंण्ड के ऊपर अथवा गीचे वाले सूराख में लगा दिया जाता है। दूसरा तरीका देशी हल की मौति ही है।

कुंड का ष्राकार—गहराई 10-12 सेमी. तथा चौड़ाई 15 सेमी. होती है। कार्यकेमता—0'3 हेक्टर प्रति दिन।

हल का खिचाव---40--50 किलोग्राम ।

-5. वाहवाह हल—इस हल के मुख्य भाग इस्पात के बने होते हैं भीर फार



वाहबाह हल

तम रूटर पाणा. इसी जड़ बाले खरपतवार मुगभता से उखड़ जाते हैं। फरोग्नर सगाकर इस हव नालियों भीर मेड़ मी बनाई जा सकती हैं।

कुंड का बाकार-कुंड की गहराई 10-12 सेमी. तथा कुंड की चौड़ाई 15 सेमी.

कार्पशमता--0.3 हेस्टर प्रतिदिन । विद्याय-40-50 किलोबाम ।

6. केयर हल (Care Plough)-केयर शब्द कॉपरेटिव फार ममेरिकन रिलीफ एवरी ब्हेपर (Cooperative for American Relief Everywhere) का संक्षिप्त रूप है। यह इस उपयुक्त संस्था द्वारा वितरित किया गया है। यह इस हरीम को छोड़कर पूरा सोहे का बना होता है।

इस हल में कुंड की गहराई घटाने बढ़ाने के लिए तीन ढंग धपनाये जा सकते हैं---

1. हरीस के सुराखों द्वारा देशी हल की मौति।

2. हरीस के पिछली मागों में लगे बोल्ट को खोलकर में किट के कपर या मीचे वाले सराख में लगाकर।

3. इस हल के स्टैड के नीचे बाले माग में लगे बड़े बोस्ट को ब्रैकिट के कपर या नीचे वाले सराख में लगाकर।

कुड का स्नाकार--कुंड की गहराई 10-12 सेमी. तथा कुंड की चौड़ाई 15 सेमी. ।

कार्यसमता-0.3 हेक्टर प्रतिदिन । खिबाय-40-50 किलोगाम ।

राजस्थान हल नं. 1-यह दोमट एवं मध्यम मिट्टी में जुताई करने के काम भाता है। यह मिटटी की बायों भीर पलटता है।

कुँड का बाकार-इस हल से '7'5-15 सेमी, गहरा तथा 5 सेमी. चौड़ा मिट्टी की कटाव हो सकता है।



राजस्थान हल नं. 1

राजस्यान हल नं. 2

कार्यक्षमता—0·3 हेवटर प्रतिदिन। जिचाय—60-80 किलोग्राम।

राजस्थान हम नं. 2 - इस इल की निजार या तीता इस भी कहते है। यह हुल्की से भारी मिट्टो में प्रथम जुताई के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह मिट्टी को दोनों तरफ पलटता है। इसका प्रयोग गन्ना मादि बोने तथा सिचाई के लिए नालियां बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है।

प्रतिदित ।

कुंड का बाकार-दिस हल में कुंड 16-17 सेमी गहरा तथा 10 सेमी.

चौड़ा बनाया जा सकता है।

कार्यक्षमता-0.2 हेक्टर प्रतिदित्त ।

रालस्थान हल नं. 3-- यह हल हल्की मिटटी के लिए उपयक्त हल है। यह बायीं ग्रोर मिटरी पलटता है।

कंडका भाकार-यहहल 7.5-15.0 सेमी. गहरा तथा 15 सेमी. चौड़ा कुंड़ बनाता है।

कार्यक्षमता -- 0.2-0 3 हेक्टर

राजस्थान हल नं. 3

खिचाव-इस हल का खिचाव 50-75 कि. ग्राम है। मिटरी पलटने बाले भारी हल

च्चयसा


दो परेया वाले मिटटो पलटने वाले हल

1. पंजाब हल—

बनावट-इस हल का ढाँचा, पंखा व फार लोहे का होता है। ढाँचा व पंखा दलवा लोहा व फार सख्त दला होता है। इसकी हरीस लकड़ी की बनी होती है। इस हल के माग निम्न प्रकार है:

- 1. द्वीचा 2. एंखा
- 3. दाबरोधी (लैण्ड साइट)

- 4. फार 7. क्लैविस
- हैण्डिल या परैया
 हरीस धुमने वाला पहिया
 सांकल




वञ्जाब हम

कूंड़ का झाकार—यह हल 17 से 20 सेमी. गहरा तमा इतना ही थीड़ा कुटकाटता है।

> कार्यक्षमंता—0:40 हेक्टर प्रतिदिन । सिचाय —150 किलोग्राम (3 हण्डरवेट) ग्राक्ति लगती है ।

2. विवही हल (Victory Plough)

इस इल का प्रयोग मिट्टी पलटने के लिए किया जाता है। इस हल के मुख्य माग तथा उनके कार्य निम्नलिखित हैं—



विकटरी हल

 डीचा—इम माग पर फार, दाब मवरोची पंखा जुड़ा होता है जिसका कार्य इन तीनो मागो को भ्राचार देना है। मह श्रीवकतर उत्तवी लोहा या स्टील के बने होते हैं।

2. फार-फार हल का मुख्य माग कहा जाता है जिसका कार्य मिट्टी की

काटना होता है। यह स्टील, दलवां लोहे का बना होता है।

 पंखा—कार के कार वाला मान पंखा (मोल्ड-बोर्ड) कहताता है।
 मह मिट्टों को पलटने में सहायता करता है। यह दलवां लोहा या स्टील का बना होता है।

 बाब प्रयरोधो (लेण्ड साइड)—हल का यह माग जो कूंड की दौवाल से सटकर घलता है। इसका कार्य उस दबाव को रोकता होता है जो मिट्टी काटने से पहता है। यह प्रधिकतर दलवाँ सोहा या स्टील की वनी होती है।

5. हरीस-हरीस की सहायता से हल की बैसों से ओड़ा जाता है। विक्ट्री

हल में हरीस स्टील की बनी होती है।

6. विलेखित—हल को बैकों से ओड़ने के लिए हरीस में जो प्रबन्य होता है यह विलेख कहलाता है। इसके द्वारा कुँब की बौड़ाई व गहराई प्रधिक या कम की जाती है। 7. हरया — विनद्री हल मे दो परेंचा या हरया सभे रहते हैं जो झापस में जुड़े रहते हैं। इनकी मुठिया को पशड़ कर हल को सन्तुलित रहा, जाता है। यह माग भी स्टील का बना होता है।

8. पहिंचा—इसकी स्थिति पतिविस के पास हरीस के मागे वाले सिरे पर होती हैं। इसकी सहायता से इल को एक जगह से दूसरी जगह लाने व ले जाने में सुगमता होती है। इसका कार्य हल को संतुलित रतना एवं कुँड की गहराई कम या प्रियक करना होता है।


कूंड़ का द्याकार— कूँड की गहराई 15 सेमी. तथा चौड़ाई 20 से मी तक हो सकती है।

कार्यक्षमता—0.40 हेक्टर प्रतिदिन

लिचाय - 90-100 कि. ग्राम

3. यू. पी. नं. 1 हल-

यह भिट्टी पलटने वाला मध्यम धाकार का हल है। यह पूर्ण हल सोहे का बना होता है। इसकी हरीस पर एक विशेष प्रकार का दौचा (क्रांग) लगा होता है जिस पर कुंड बनाने बाला माग (करोमर) किट करके सिंबाई की नासी या मिट्टी पढ़ाने का कार्य सिया जा सकता है। दाबा पर एक दूसरे प्रकार का यन्त्र (क्षीप घटेचमेंट) तमाकर धवरोध परत या 5-5 सेमी. गहराई तक मिट्टी मुरमुरी कर सकते है।



पूर्वित हस नंतर के असम-असम भाउर

फार्यक्षमता — 0·4 हेवटर प्रतिदिन

कुंड़ का ब्राकार--- बूंड़ की गहराई 10-15 सेमी. तथा चौड़ाई 15 सेमी. हो सकती है।

खिचाव—100-120 किलोग्राम

4, यू. पी. नं. 2 हल---

यह मिरटी पलटने वाला मारी किरम का हत है। इस हल में स्टर समा कर बहु खबाड़ी जा सकती है। पंसा (मोल्ड-बोर्ड) लगाकर इस हम से जुताई हरी कार्यक्रमता-0.40 हेक्टर प्रतिदिन ।

कूंड का धाकार-- इस हल से दोमट भूमि में 20 सेमी. पौड़ा एवं 15 सेमी. गहरा कुट हो सकता है।

सिवाय--120-160 किसोग्राम ।

मिडिल बैकर

(Middle Breaker or Double Mould Board Plaugh)

यह एक विशेष प्रकार का हल है जिसमें दो मोल्ड-बोर्ड एक ही बांचा पर खगे रहते हैं। एक दावों भोर तथा दूसरा बावों तरफ मिट्टी पलटता है। इस हल में दावरोपी (भेज्ड साइड) नहीं होती। लेकिन इसके स्थान पर एक दूसरा माग होता है जिसे रहर (Rudder) कहते हैं। रहर के पिछले माग में एक वैनी चार वाला ज्वैड लगा रहता है जो बेत की जुताई करते समय निट्टी में बला जाता है भीर हल की हायें वार्य नहीं मागने देता। इस प्रकार रटर दावरोधी का ही काम करता है। हल के कार्य-

- (1) दो लाइनों के बीच की मूमि की जुताई।
- (2) नालियौँ बनाने का कार्य।
- (3) गन्नाकी बुग्राई।

दर्भरेस्ट हल (Turnwrest Plough)

इस हुल की बनाबट ऐसी है कि कूँड के घन्त में मोल्ड-बोर्ड तत्काल इसरी घोर को बदक्षा जा सकता है। ऐसा करने पर कूँड की मिट्टो सौटते समय भी पहिले कूँड पर ही गिरती है। इस हुल में दाबरोधी की घोर एक सम्बा प्रोकड़ा (हुक) लगा होता है। यह हुक हरीस से जुड़ा रहता है। हुक एवं कुन्दे की सहायता संपंता मादि को हुल के दायों तरफ से बायों तरफ तथा बायो तरफ में दायों तरफ कर सकते हैं।



6.

9.

देशो हल तथा मिटटी दलटने वाले हल में अन्तर

2.

8.

9.

10.

सकते ।

देशी हल		मिट्टी पलटने वाले हरा	
1.	इस हल के सभी माग प्राय: लकड़ी के बने होते हैं केवल	1.	श्रायः सम्पूर्णं हल लोहे होता है, कभी-कभी केवर

- फार लोहे का बना होता है। 2. यह इस बनावट में सरस होता है तथा इसको गाँव का बढ़ई (खाती) ही तैयार कर सकता है।
- 3. कम कीमत पर मिलता है।
- 4. इसमें खिचाव कम पड़ता है।
- 5. इसके द्वारा मूमि केवल काटी जाती है।
 - काटता है इसलिए क् हों के बीच कुछ बिना जुती जमीन रह जाती है ।

यह 'V' भ्राकार का कुँड़

- 7. इसके प्रयोग से रारपतवार पर्रातः नष्ट नहीं होते ।
- इस इल के द्वारा हरी खाद 8. बाली फसलें नहीं पलटी जा सकती। देशी हल के पीछे युवाई की
- जा सकती है। यह गुड़ाई, का काम कर

सकता है।

٠.

का बना

- हाता है, कभी-कभी केवल हरीस लकड़ी की बनी होती है। देशी हल की धपेशा इंसकी बनावर जटिल होती है। इसको गौव में
- तैयार नहीं किया जा सकता। इसकी कीमत प्रवेशाकृत प्रविक 3. होती है ।
- इसमें लिबाव ग्रपेक्षाकृत ग्रविक 4. होता है। यह भूमि को काटकर मिट्टी को 5.
 - पलंदती है। 6. यह 'L' भाकार का कूँड़ काटता है डिससे कूड़ों के बीच बिना जुती जमीन नहीं रह पाती।
 - इसकी जुताई से सभी खरपतवार काट कर मिट्टी के श्रन्दर दवा दिये जाते हैं।
 - इसकी सहायता से हरी साद वाली फसले भूमि में दबाई जा सकती हैं। ये हल युवाई करने में उपयोग
 - नहीं किये जाते । थे गुड़ाई का काम नहीं कर

2. निराई-गुड़ाई के यन्त्र

(भ) कल्टीवेटर (Cultivators) — ये भी एक प्रकार के हम होते हैं जो देशी हल की तरह बहु-उपयोगी यन्त्र हैं जिससे जुताई, बोमाई मादि के कार्य किये जाते हैं।

कल्टीवेटर के कार्य

(i) मिट्टी को बारीक व मुरमुरा बनाना। (ii) देनों को तोड़कर उनको नीचे से ऊपर लाना।

(iii) जताई के बाद सेत में दवी खरपतवार की बाहर निकालना ।

(iv) खेत में खाद व खिटकवा बीज को मिलाना ।

(v) पंक्तियों में बोई फसल जैसे-गेहें, कपास, गन्ना मादि में गुहाई करना।

(vi) कम समय में अधिक क्षेत्र की जुताई करना-पह देशी हल की तुलना में 3-4 गुना भविक कार्य करता है।

(vii) कल्टीवेटर में बोने के नामले लगाकर बोबाई कार्य करना ।

कल्टीवेटर के प्रकार-ये निम्न प्रकार के होते हैं। कानपुर कल्टीवेटर, मेकामिक कल्टीवेटर, शाबास कल्टीवेटर, बाह-बाह कल्टीवेटर, धार, एन, कस्टीवेटर पादि ।

कानपुर कस्टीवेटर-यह पाँच फालों का सीदा कल्टीवेटर है। इसमें फलों की दरी कम-ज्यादा करने के लिए पैच

का उपयोग करते हैं तथा गहराई कम ज्यादा करने के लिए पहिये को ऊपर नीचे करते हैं। इसे चलाने के लिए एक बैल जोड़ी तया एक धादमी की मावश्यकता होती है।



क द का बाकार-7.5-12.5 सेमी. ! विचाच -- '5 क्विण्टल ।

कार्यक्षमता-जताई-हेक्टर, गुडाई 1'25-1'5 हेक्टर ।

मेक्सचिक अल्टोवेटर---यह पूरा लोहे का यना होता है जिसमें फलों की संस्था 5--9 तक होती है। फलों की दरी कम ज्यादा करने के लिए सीवर लगा होता है। कुड़ों की गहराई, क्षियाय तथा कार्यक्षमेता कानपुर कल्टीवेटर की मौति है।



मेध्यरियक कल्डीबेटर

बाह-बाह कत्टोबेटर—
यह स्टील का जना होता है
शिक्षं हरीस सकड़ी की होती
है। फलों की संख्या के
मनुसार 3 फाल वाला कृनियर
तथा 5 फाल वाला कृनियर
वाहबाह कत्टीबेटर कहलाता है।
इसे जुनाई, बोमाई, निराई-गुड़ाई
के काम में लाया जाता है।



वाह-वाह कल्टीवेटर

(ब) हैरो (Harrow)---

यह सम्बन्धित भू-परिकारण का उपयोगी यन्त्र है जिसको खड़ी फसल में यन्तरा कृषि कियाओं में प्रयोग किया जाता है। इनको साघारण बैलों तथा एक भावमी द्वारा चलाया जाता है।

हैरो के कार्य---

- (i) देशी हल तथा कल्टीवेटर के कार्य करना, मिट्टी को बारीक, मुरमुरा करना ।
 - (ii) जताई के बाद खरपतवारों को निकालना ।
 - (iii) बोम्राई के बाद वर्षा होने पर पपड़ी तोड़ना ।
 - (iv) साद धौर बीजों को मिलाना ।
 - (v) मधरोध परत बनाना ।

हैरों के प्रकार—बनावट के घाषार पर निम्न प्रकार के होते हैं— घूँटीदार हैरो तिकोना हैरो कमानीवार हैरो स्पाइक टूप सीवर हैरो राजस्थान हैरो तबेदार हैरो भैन हैरो

चूटीबार हैरो — सकड़ी के फ्रोम में इस्पात की गोल या चीकोट, नुकीनी टिर्मानितिचत बूरी पर लगी होती हैं। बैसों को ओड़ने के लिये गुल्दा लगा है।




Spike Tooth Harro

क ह की गहराई-5-7.5 सेमी.~ कार्यक्षमता-1.5--2.5 हेक्टर

खिसाय-1·5-1·75 विवण्टल


तिकीता हैरो-लकड़ी के तिकीने फ्रीम में लीहे की नुकीली खूटियाँ समान दूरी पर लगी होती हैं। इससे उचली गुड़ाई तथा घास-फूस सकता है।



तिकोना हैरो


तिचान — 6— 75 विवेण्टस कार्यक्षमता-1.25-1.5 हेक्टर

कमानीवार हैरी (Spring Tine Harrow)-इसमें सभी मान सोहे के वने होते हैं जिससे 5-7 स्त्रिगड़ार ग्रद्ध-चन्द्राकार सोहे की पटरियाँ चौलट में क्सी होती हैं जो एक सीवर द्वारा संचासित होती है। यह कंकरीली, पगरीली भूमि ह



मार-55 कि. ग्रा. कूंड की गहराई-7.5 सेमी. खिचाव-1-1.5 विवण्टत । कार्यक्षमता-1.25-1.5 हेक्टर ।

स्पाइक ट्रम लीवर हैरो—
सोहे की मज़्तून चीवट तथा
पटियों में लोहे की मोकदार कई
खूँ दियों सगी होती हैं। चीवट
के बीच में लगी पटियों लीवर
द्वारा संचालित होती हैं। इसे
दूसरे स्थान पर ले जाते वक्त
खूँ दियों तिरही तथा जुताई के
समय समकोण या न्यून कोण
पर रही जाती हैं।




स्पाइकट्रथ हरो

यह मिट्टी को मुरमुरा करने, पपड़ी तीड़ने, धास-फूस इकट्टी करने के काम धाता है। गहराई, खिचाव कमानीदार हैरो की मौति ही है।

कार्यक्षमता-1.25-1.5 हेक्टर।

राजस्थान हैरो--यह मिट्टी के देशों को तीक़ने, भूषि समतश करने तथा पात-कूस इकट्टा करने के कप्याचाता है। इसमें एक क्षेम में मुकीसी लुटियाँ 1-8 मीटर सम्बी पद्टी में सभी होती हैं।



राजस्थान हैरी

जिसाय -- 60---80 किली कार्यक्षमता---2-2.5 हेक्टर।

तवेदार हैरो (Disc Harrow) इसमें इस्पात के तवे धूरे के साथ दो विपरीत दशाओं में लगे रहते हैं जो एक लीवर द्वारा संपालित होते हैं। यह कठोर भूमि तोड़ने के काम माता है।




डिस्क हैरो

क् ंड का गहराई---7·5-10·0 सेमी. लिखाद--1·0-1·5 निवण्टल । कार्यक्षमता--1·25- 1.50 हेवटर ।

चैन हैरो--इसमें लोहे की जंजीरों का जाल होता है जिसमें जगह-जगह नोकदार हुक लगे होते हैं। यह पहली सिचाई के बाद गेहूँ व जो की छोटी फसल में हस्की गुड़ाई करता है जिससे कस्ते प्रधिक निकलते हैं।

बश्बर---पह राज्य के घविकांग मांगों में काम में काया जाने वाला यन्त्र है। जिसे पाती या कुली के नामों से पुकारते हैं। इसका प्रधिकांग माग लकड़ी का बना होता है। केवल 0-65 सेमी. लम्बी लोहे की स्मेड (पांस) होती हैं जो लोड (बॉड़ी) में बंदुये से लगी होती हैं।



यह खरीफ तया रवी की फसल की तैयारी में काम माता है जो क्षेतों में नमी संरक्षण के मलावा घास-फूस को काटता हुमा मूमि को समतल करता है।

कार्यक्तमता-- • 5-- • 75 हेक्टर ।

कल्टोवेटर तथा हैरो की बनावट सवा कार्य में ग्रन्तर-

कस्टीवेटर	, हे रो	
 कस्टीवेटर में गेज व्हील लगा होता है (शाह-बाह तथा शाबास कस्टी- येटर को छोड़कर) जिससे एक स्थान से दूसरे पर से जाने में सुविका रहती है। 		
2. इनको जुताई के काम में सा	2. जुसाई नहीं की जासकती है।	
सकते हैं।		
3. दो फालों की दूरी कम ज्यादा	3. इस प्रकार की व्यवस्था नहीं	
करने के सिए सीवर सगा होता है।	होती है।	
4. बाहु-बाहु, शाबास तथा घार. एन. कस्टीवेटर में बाँस या पोरा लगाकर बोमाई कर सकते हैं।	4. हैरो से बोधाई का कार्य नहीं किया जा सकता है,!	
5. इसे पंक्ति में बोई फसलों की	5. हैरो ख्रिटकर्नी सवा पंत्रित में बोई	
निराई-गुड़ाई के काम लाया जाता है।	गई दोनों ही फसलों में प्रगुक्त होता है।	
6. इनको एक मीटर ऊची फसलों	6. हैरो को 25 से. मी. से मधिक	
में चलाया जा सकता है।	ऊँची फसलों में नहीं चलाया जा सकता है।	
7. कस्टीवेटर चलाने के लिये दो	7. हैरों को चनाने के लिए एक	
भादमियों की भावस्यकता होती है।	बादमी की बानश्यकता होती है।	

(स) हो (Hoes)-फल्टीवेटर मौर हैरो की मपेला हुस्का यन्त्र होता है।

हो के कार्य--

(i) खेत की तैयारी के समय पास फूस को एकत्र कर और निकाल कर मिट्टी को गुरामुरा करता है।

(ii) खड़ी फसल में निराई-गुड़ाई हो से की जाती है।

(iii) भवरीय परत बनाकर जल बाव्यीकरण को रोकता है।

(iv) पहियेदार हो से मिट्रीटो चढ़ाने का कार्य भी किया जा सकता है।

प्रकार ---

प्रकार करें।
प्राम्त हैण्ड हो
प्रमात हैण्ड हो
प्रित्र हैण्ड हो
प्रकोला हो
पेड़ो बीडर
रेक
भावहा
कुदाली या कस्सी
कुरानी या कस्सी

तिह हैण्ड हो—उत्तरप्रदेश के कृषि संपालक डॉ. संतदहादुर सिंह द्वारा बनाया गया। इसमें एक लब्बे बांस के मगते सिरे पर त्रिभूत की तरह किन्तु भीचे की घोर मुड़ी हुई सोहे की छड़ से बनी रचना सगी होती है।

मह हैण्ड हो

नाह हैण्ड हो कार्यक्षमता—यह कम मास बातो नम भूमि से पास भूस निकासने तथा .गुड़ाई करने के काम मासा है। एक दिन में 0.2 हेस्टर मूमि की गुड़ाई करता है। कार्यक्रिय हो—इस्तें बात के तिरे पर बतस के पर के समान लोहें के बादर की बनी माइति जुड़ी होती है।



कार्यक्षमता--इससे 3-4 सेमी. गहरी गुड़ाई की जाती है। एक दिन में एक मादमी 0:1 हेक्टर क्षेत्र की फसल की गुड़ाई कर सकता है।

पहिनेशार हैण्ड हो — हो लोहे का बता होता है। इसमें दो हत्ये तवा एक या दो पहिये जुड़े होते हैं। पहिये के पीछे 3-4 कांट्रे या सुरचा जुड़ा होता है।



पहिषेदार हैन्द्र हो

कार्यक्षमता—शागवानी के लिये उपयोगी है। एक घाटमी एक दिन में 0.2 हेनटर मुनि की निराई-गुडाई कर सकता है।

प्रकाला ही—इसमे हरीय तथा हरवा तकडी का बना होता है। पिछले माग पर एंगिल शायरन के ढोंचे से तीन खुरिपयों जुड़ी होती है। गहराई कम-ज्यादा करने के तियं जुरिपयों को अवर नीचे किया जा सकता है।



ग्रकोता-हो

पंक्ति में बोई सूगफली, गन्ना, कपास धादि फसलों की गुड़ाई के काम धाता है। यह बैलों द्वारा चलाया जाता है।

खिचोब — 75 कि ग्रा.। कार्यक्षमता — एक दिन में 0.8 — 10 हेक्टर क्षेत्र की गुड़ाई की जा सकती है।

पेडी बोडर—धान की गुड़ाई झन्य फसतो से निम्न होती है बयोकि सेत में पानी भरा रहता है। एक विशेष प्रकार का यन्त्र होता है जिसमें धूमने वाले कार्ट बनो होते है जो तकड़ी के इहरे हरवे से इस प्रकार जुड़ होने हैं कि चलते गमय आणे नीखे चुम तकें

कार्यक्षमता — यह सेत में उगे गरनतवारों को उराड़ कर मिट्टी में मिला देता है जो हरी खाद का काम करते हैं। एक प्रादमी एक दिन में 0'4--0'5 हेस्टर भूमि की गुड़ाई कर सकती है। रैक—यह हो के समान होता है जिसमें सकड़ी या बांस के सिरेपर लकड़ी या सोह की चौख़ट के साम लोहे की एंटियाँ तगी होती हैं।



कार्य-परपतवार एंकप करने तथा अवरोध परत बनाने के काम आता है।

काबड़ा—यह मू-परिकरण का घोटा तथा प्रति उपयोगी यन्त्र है। छोटे क्षेत्र की मूचि तैयार करने, समतक करने मेहें व नातियाँ बनाने, सिखाई करने में नातियाँ योतने तथा बिना जुते भाग की खुदाई के नाम माता है।



फावड़ा

कुवाली ,मा कस्सी — यह फावड़े की मांति निराई-गुड़ाई, भिट्टी चढ़ाने तथा खुदाई के काम माती है। इसका फाल (ब्लेड) फावड़े से कम चौड़ा होता है।

लुरपी—मह छोटा भीर सामारए उपकरए हैं जो पीप क्षेत्र से लेकर विभिन्न फसलों की निराई-पुड़ाई तथा हुन्की 'लुटाई धादि के कार्य करता है।



3. बोधाई सम्बन्धी सम्ब—फसल उत्पादन के लिए तैयार भूमि में फमलों के बीजों को बोना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य है। बीज बोने के लिए फमल की किरम, भूमि की तैयारी तथा बोने की विधि के अनुसार कई यन्त्र काम में धाते हैं। जैसे---

- (1) मोई याचोगा
- (3) बीज बोने की मशीन (सीड-डि्न)
- (2) डिबलर
 - (4) ध्लाण्टर

नाई या चोंगा---यह लकड़ी या लोड़े का बंना होता है जिनमें एक योतली ,नली में कीप जैसी माकृति लगी होती है। इसको हल या कल्टोबेटर के पीछे समा दिया जाता है।

्रकार्य क्षमता—इसमें दो ब्रादिमयों की ब्रावस्थकता होती है, एक हव को धलाता है तथा दूसरा बीज बालता जाता है। एक दिन में 3 हेक्टर मूर्विकी बीमार्ट करता है।

डिबसर--यह सकड़ी या लोहे का बना होता है। एक चौसटे में निष्वित दूरी पर सुंदियों सगी होती हैं भीर ऊपर एक हत्या सना होता है।

कार्यक्षमता—हृत्ये को पकड़ कर हिबनर से एक मनुष्य खेत में धेर बनाता जाता है भीर इन बने धेरों में लड़के बीज शासते जाते हैं। छोटे क्षेत्रकल पर गेहूँ, की बोमाई का उपयोगी यन्त्र है। मिथक परिश्वम एवं समय सगने से ब्रियक प्रचित्त नहीं हो सका। एक हेक्टर की बोबाई एक दिन में छ: ब्राटमी तथा 12 सहके कर सकते हैं।

सोद ग्रीस—कतलों को पंक्ति में बोने के लिए वर्तमान में बैल तथा ट्रेंबटर चालित दिस काम में लाई आ रही। इनमें शोमाई काफी कम समय में निश्चत दूरी एवं शहराई पर की जा सकती है।



सीड डिल के प्रकार—

- 1. External Forced Feed Type
- 2. Internal Forced Feed Type
- 3. Sofoon Feed Type.

इसमे लाद एवं बीज के लिये एक या मलग लानेदार बॉक्स होता है जिसमें दितिदार गरारी खिद्र के ऊपर लगी होती है। नीचे सुराल से पीलीबीन की नाई से जुड़ी होती है।

विचाव—2·5 हण्डरवेट

कार्यक्षमता चैलों से चलने वाली डिल में बैलो को 1.5 निवच्टल का लिचाव पड़ता है तथा एक दिन में 1.5-3 हेक्टर मूमि की बोबाई की. जाती हैं जबकि ट्रेक्टर वाली डिल से प्रधिक सेत पर बोबाई की जा सकती हैं। प्लाण्टर—यह विशेष कतलें; जैसे—मक्का, कवास, मूंगफली, प्रालू, गमा भ्रादि को बोने के लिए काम में लाये जाते है जिसको व्लाउण्डर कहते हैं। ये बैलें तथा ट्रैंबटर से चलने वाले होते हैं।

प्रकार---(i) धालू का स्ताण्टर (ii) कार्न स्ताण्टर (iii) गन्ने का स्ताण्टर । कार्यकानता---इनको फतालों की बोमार्क की विधि के झनुसार ब्यवस्थित किया जाता है। एक दिन में 2.5--3.5 हेक्टर मुक्ति की बोमार्क करते हैं।

4. भूमि को रामतल करने वाले यन्त्र— भूमि की जुताई के समय इनको समतल करना श्रति झावश्यक होता है। भारी भूमि में 3 प्रतिशत तथा हल्की भूमि में 0.6 प्रतिशत से श्रपिक डाल नहीं होना चाहिए। श्रपिक ढांल या भ्रसमतल होने

पर मूमि को समतल करना पटता है। सीर खेत को समतल करना भी कम महत्व नहीं रखता। इस किया के लिए कई यन्त्र काम में लाये जाते हैं। ये हैं— स्मेंक या पाटा या पटेला। रोलर या बेलन, लेलुकर, रेक झादि। हम इन समी यन्त्रों पर पूथव-पूथक प्रकाश कालेंगे।




वाटा (Plank)—इसे पटेला, मुहागा नामों से भी पुकारते हैं। यह लकड़ी का एक तबता होता है जिसकी लम्बाई, बौड़ाई और मोटाई मिट्टी की किस्म तथा सैशों की शक्ति पर निर्मर करती है। दो बैनों वाला पाटा हत्का परन्तु चार बैनों वाला भारी होता है।

कार्य - यह जुते हुए थेत के ढेंनो को तोड़कर, बारीक कर मिट्टी को ममतल तम्रा मुरसुरा करता है। सबरोम पर्त बना कर मृदा नमी की सुरक्षित रहता है। बोम्राई के बाद बीज को ढेंक देता है।

तिह पटेला—यह लकड़ी का बना होता है जिमके एक किनारे पर लोहे की खड़ की मुड़ी दुई नुकीली झाकृति लगी होती है।

कार्य—यह मूमि को समसल तथा मुरमुरा करने के माथ-साथ इसके प्रन्दर पास-कृत को निकाला जाता है।

रोलर-यह लोहा, लक्डी या पत्यर का बना होता है जिसे बैल तथा मनुष्य सीचता है।



रोलर

कार्य- - ऐत के यहे यहे देखों को तोइने तथा गड़को पर मिट्टी बादि डालकर समतल करने एवं लान की दबाने के काम धाता है। एक दिन में 2 हेवटर भूमि समतल करता है।

सोहेका करहा-यह लोहे की घष्टर का 3 फुट लम्बा तथा 2.5 फुट चौड़ा होता है जिसमें पीछे की धोर हत्यातया प्रागेदो कृष्देलगेहोते हैं। इसका मार लगमग 25 कि. याम होता है। यह लकड़ी का भी बना होता है।



चेत्रे ला हरहा

कार्य - प्रश्निक ऊँची-नीची मूमि को एक जो़ी बैल तथा ग्रादमी की सहा-यता से चलाकर समतल करते हैं।

वक स्केवर -मूप के समान रचना वाला यह उपकरण लोहे का बना होता है जिसके मागे एक कुण्डा तथा पीछे दो हत्ये लगे होने हैं।


कार्य-विधि-- कून्दे में वैलों को जोड़ा जाता है तथा खेत से ऊँची मिट्टी मरकर हत्यों को हाथ से उठाकर निवले स्यान पर डाल देते है। इस प्रकार खेत समतल किया जाता है।



वकस्क्रीपर


5. मेंड एवं नाली बनाने वाले यन्त्र—सेत की बीमाई से पूर्व सिचाई के जल के सही वितरण के लिये छोटी-छोटी उचित आकार की क्यारियों मे बौटना होता है तया सिंघाई के जल को पहुँ चाने के लिये नालियाँ (बरहे) बनाना होता है। विशेष प्रकार की फसलो की बोबाई मेड़ों नर की जाती है। छोटे क्षेत्र पर फावडे से ं कार्य किया जाता है।

रिज मेकर—पह लकड़ी के वश्म के रूप में, जिममें तीनों फ्रोर तस्ते होते हैं, बना होता है। उन्हर्स के तस्ते पर चालक खडा होता है। बनव के दोनों तस्तों के बाहरी घोर लोहें की पत्ती लगी होती है जो मिट्टी काटने का जाम करती है।



कार्यक्षमता - एक दिन में एक भादभी तथा एक बैल जोड़ी दिन मर में कई हेक्टर मूर्मि में क्यारियाँ एवं वरहे बना सकते हैं।

संघ फामंर — इस, यंत्र का हरीस तथा हत्या लकड़ी वा बना होता है। इसमें मिट्टी पणटने वाले दो पंदे होते हैं। मेंड की चौड़ाई को नियम्प्रत करने के लिये पंछ के पिछले मार्ग में 3 जोड़ी छेद रहते हैं। इसे बैलीं द्वारा चलाया जाता है। इसे बैलीं द्वारा चलाया जाता है।



वंघ फामर


कार्यक्षमता—एक दिन में 2-2 है हेक्टर क्षेत्र में सीधी मेहें बनाई जाती हैं।

6. कटाई मीर महाई के सम्ब — बरासी—इसे हंसिया या दांतली भी कहते हैं जिसमें पार सीधी तेज तथा झारी भी तरह दांते होते हैं।



चित्र 22-हैंदिया देशवी

रोलर --यह लोहा, लकड़ी या पत्यर का बना होता है जिसे बैल तथा मनुष्य खीचता है।



रोलर

कार्य-खेत के बड़े बड़े ढेलों को तोडने तथा महको पर मिट्टी मादि डालकर समतल करने एवं लान को दबाने के काम घाता है। एक दिन में 2 हैनटर भमि समतल करता है।

लोहेकाकरहा-यह लोहेकी चन्दर का 3 फट लम्बा तथा 2.5 फट चौड़ा होता है जिसमें पीछे की ग्रोर हत्यातया ग्रागेदो कृष्देलगेहोते हैं। इसका मार लगभग 25 कि. ग्राम होता है। यह लकड़ी का भी बना होता है।



न्दे ल रख

कार्य - ग्रधिक ऊँची-नीची मुमि को एक जोरी बैल तथा ग्रादमी की सहा-यता से चलाकर समतल करते हैं।

वक स्केवर -सूप के समान रचना वाला यह उपकरण लोहे का बना होता है जिसके बागे एक कण्डा तथा पीछे दो हरवे लगे होने हैं।

कार्य-विधि — कुन्दे में वैलों को जीड़ा जाता है तथा मेत से ऊँची मिट्टी मरकर हत्यों को हाथ से उठाकर निवले स्थान पर डाल देते हैं। इस प्रकार खेत समतल किया जाता है।



वरु स्केपर


5. मेंड एवं नासी बनाने वाले बन्त्र-सेत को बोमाई से पूर्व मिचाई के जल के सही दितरण के लिये छोटी-छोटी उचित बाकार की क्यारियों में बॉटना होता है तथा सिचाई के जल को पहुँचाने के लिये नालियाँ (बरहे) बनाना होता है। विशेष प्रकार की फसलो की बोधाई मेड़ों र की जाती है। छोटे क्षेत्र पर कावड़ से यह कार्य किया जाता है।

रिज मेरर — यह लकड़ी के जन्म के रूप में, जिममें तीनों श्रोर तस्ते होते हैं, बना होता है। कार के तस्ते पर पालक सड़ा होता है। बगल के दोनो तस्तों के बाहरी प्रोर सोहे की पत्ती लगी होती है जो मिटटी काटने का काम करती है।



'कार्यक्षमता - एक दिन में एक मादमी तथा एक बैत जोड़ी, दिन मर में कई हेक्टर भूमि में क्यारिया एवं वरहे बना सकते हैं।

बंध फार्मर — इस यंत्र का.
हरीस तथा हत्या तक्तरी वा बना
होता है। इनमें मिट्टी पण्डने वा
से पेंडे होते हैं। मेंड की चौड़ाई
को नियम्बित करने के विधे पेंडे के
पिछने साग में 3 बोड़ी छेद रहते
हैं। इसे वैलों द्वारा चलाया जाता
है।



वंध फार्मर

कार्यक्षमता-एक दिन में 2-21 हेनटर क्षेत्र में सीघी मेड़ें बनाई जाती है।

6. कटाई मीर मदाई के यन्त्र — दराती---इसे हंसिया या संतली भी कहते हैं जिसमें घार सीयी तेज तथा आरी की तरह दांते होते हैं।



पित 23-हैंसिया

कार्य-यह विभिन्न फसलों तथा हरी शाकों की कटाई के काम माती है।

रीयर—यह सोहे से बना विशेष प्रकार का यंत्र होता है जिसमें काटने के धुरे सगे होते हैं जो वैसों तथा ट्रेक्टर से चलावा जाता है। वैस से चताने पर बारी-बारी से जोडी बस्तनो पड़ती है।

कार्यक्षमता—एक दिन में 2-2 5 हेक्टर फसल की कटाई करते हैं। मझ के संत्र—फसलों को काटने के बाद उनको सितहान में डाल-कर 8-10 दिन तक सुखाने के बाद महाई की जाती है। पहले बंकों से मझ ई की जाती है जिसमें दो प्रादमी तथा दो जोड़ों बैल 3 दिन में 12-15 निक्टल लॉक तैयार करते हैं। इनमें समय प्रथिक लगता है, जिससे महाई के सन्त्र काम में साये जाते हैं।

भ्राल पेड प्रोशर—इतमें नोहे की वादर के 45 तेमी. ब्यास के दातेदार 20 तवे लगे होते हैं जिसका मार 1.2 भिवटल होता है। इनको चलाने में एक जोडी बैल तथा एक धादमी की आवश्यकता होती है।


कार्यक्षमता—30 एण्डे में 24 विवटल की लॉक सैयार की जाती है पावर क्रोगर क्रा जाने से यह क्रमुपयोगी हो गया है।



धाल पेड झेशर

नोरांग मेशर—इममें 52.5 रेग. व्यास के 19 तबे होते हैं जिससे 28 24 विषटल लॉक वैयार की जाती है। पैडी भ्रोशर—यह पूर्णतया सोहे का बना होता है जो दो भाद-मियों द्वारा चलाया जाता है। एक मगीन चलाता है तथा दूसरा आये से धान के पूले लगाता जाता है।

कार्यक्षमता—एक दिन में 20 विवटस धान निकासा जा सकता है !



पैडी चेशर

कम्बाइन हार्बेस्टर-यह ट्रेक्टर या विजली द्वारा पालित होता है। बहु-बहु फामी पर यह इन दिनों प्रत्यधिक उपयोगी यंत्र है जिससे कटाई, महाई तया ग्रोराई का कार्य एक साथ होता रहता है।

कार्यक्ष नता—इवकी कार्यक्षमता काटने के चाकू की लंबाई पर निर्मर करती है। 14 फीट लम्बे कटर 10 घण्टे के दिन में 18 हेक्टर गेहूँ की फमल की कटाई करके दाना निकाल देता है।


श्रोसाई केयंत्र (Winnowers) श्रोसाई का पंता-ये कई प्रकार के होते हैं जिनमें नीलोसेरी, इलाहाबार, नागपुर, पूना तथा सिंह पंते प्रयोग में लाये जाते हैं। महादें किये गेहें, थी, चना, ज्वार तथा धान की कमत की भोताई की जाती है।

कार्यकानता—पंगे को ग्रादमी गई। पर बैठकर पैरों से चलाता है। एक दिन में 10-15 विवटल ग्राना को साफ करके प्राप्त किया जा मकता है।



घोसाई पंखा

होरांगाबाब बिनोमय---बह िस्तानों के लिए उपयोगी यंत्र है कितनें चार ब्लेडों का पंखा बालिबयरिंग पड़ लगा होता है। पंखे के छुटे की गियर का सम्बन्ध हरें से होता है। दूसरे किनारे पर बलनी लगी होती है।



होशंगाबाद विनोधर

कार्यक्षमता—मधीन से कार्य करने के लिए तीन बादमियों की धावश्यकता होती है। एक हैण्डिल से मधीन पलाता है, दूसरा मड़ाई किये बाने-भूसे की उपित मात्रा बातता है तथा तीसरा भारमी भूसा एक तरफ हटाकर ब्राने को एकत्रित करता है।

7. प्राय यंत्र—

(ध) चारा काटने के यत्र --

गडासा— इसमें लोहे का 20-30 सेमी लम्बाफाल लकडी के सीचे में सगा होता है जिसमें हत्या भी बना होता है।

कार्यक्षमता—इसमें हाय से जुट्टी काटनी होती है जिसमें काफी धम सवा व्यय होता है। तीन भादमी एक घण्टे में हरी नरी 2 विवटल तथा कड़वी 1-1.2 विवटल की कुटटी काटते हैं।

चारा काटने की संगीन (Chaff Cutter)—इस मणीन में दो गडातें 'पहिंचे में लगे होते हैं। चारा परनाची में लगाने पर वीतदार बेलनों से प्राणे किएकता है भीर हत्ये के पुमाने पर पहिंचे में एकान्तर कम में लगे गंडाते चारे को बारीक काटते लाते हैं। कार्यक्षमता — मुठिया को पुनाने के लिए दो प्रादमी तथा चारा तगाने के लिए एक लड़के की प्रायस्थकता होती है। एक पटे में कड़की 1.75-2.0 विवटल सवा 2.5-3 विवटस हरे भारे की कुट्टी की जा सकती है।

यह हाम से चलने वाली मधीन के प्रसादा वैसों से तथा शक्ति(ट्रेक्टर विजती मोटर तथा इंजिन) से चलाई जाने वाली होती हैं जो ५-10 विवटल कुट्टी एक घण्टे में काटते हैं।



(ब) हरी खाद बवाने वाला यन्त्र—लकड़ी के फ्रेम में चार तवे लगे होते हैं जिसके मागे वैलों का जोड़ा जाता है।

कार्यक्षिप — हरी साद की फसल को पाटा चलाकर गिराने के बाद इस यन्त्र की लाने पर पौषे छोटे-छोटे टुककों में कट जाते हैं। फिर मिट्टी पलटने बाले हल से जुलाई करके दबाने में सुविधा रहती है।

(स) गन्ने पेरने के कोत्हू (Cane Crushers)—गप्ता उत्पादक गन्ने की उपज का कुछ माग मिल को दे देता है और शेष अपने यहाँ कीत्हू से एस निकाल कर गुरु या शहकर बनाता है।

प्रकार-(।) हाय से चलाया जाने वाला कोल्ह्

(ii) बैलों से चलाया जाने वाला को ल्हू



बैलो से चालित कोन्ह

(iii) शक्ति से बलाया जाने वाल कोन्ह्र

कार्यायिमि—इससे रोतरों के द्वारा गाने को कुथलने से रस बाहर निकासने के लिए मार्ग बन जाता है, कलस्यात् दबाने पर रस बाहर मा जाता है। इनते 60-70 प्रतिमत रस प्राप्त किया जा सकता है। र्वत पालित कोल्ट्र से एक पण्टे में 1.25-1.5 बिबटल गप्ता पेरा जाता है।
पूसन पण्टा (Duster)—ये दो प्रकार-हस्त चालित एवं इन्जिन पालित, के
होते हें। हस्तवालित गोलाकार, जिसे मीने में लगाकर तथा सम्बाकार जिसे घरी र
बाई मोर सागकर प्रयोग में लाते हैं।

हैण्ड रोटरी डस्टर

कार्यविध--हस्टर के हॉपर में धून रो 3/4 भाग तक मर कर दबकन बंद करें। इस्टर की येस्ट को गर्दन से निकानते हुए ब्लोमर पर सगी प्लेट को सीने की भीर लगाते हैं। बांएँ हाथ से रिप्लेक्टर के मुँह को पकड़कर नीचे करते हैं जिससे भूल पीयों पर बिसरें। बाये हाथ से हत्ये को पुमाने पर पंसा भूमने लगता है जिससे हॉपर से भूस भूषक पाइप से लेंस में होता हुमा रिपलेक्टर के बाहर विस्तरने लगती है। एक हेक्टर फसल के लिए 20-30 किया भूल मावश्यक है। एक दिन में 1.0 से 1.5 हेक्टर में दबा भूरक सकता है।

यह कम ऊँचाई वाली फसलों, शाको तथा भाड़ियों में मुरकाय के लिए भच्छा है।

इंजिन पालित टस्टर इंजिन या ट्रेनिटर से चलते हैं। एक दिन में 8-10 हेश्टर क्षेत्र पर मुरकाव करता है।

स्त्रीयर (Sprayer)—द्रव रूप में रसायनों का छिड़काय, स्त्रीयरों से करते हैं। ये चलाये जाने की स्थिति के सनुसार हस्त स्त्रीयर (Hand Sprayer) पाद स्त्रीयर (Foot Sprayer), पावर स्त्रीयर (Powar Sprayer) होते हैं। जिनको दो मुख्य वर्गी में वर्गीकृत करते हैं।

उच्च सायतन या हाईबोल्यूम स्प्रेयर(High Volume or Low Concerntration)—इस वर्ग में हस्त, पाद तथा कुछ पावर स्प्रेयर प्राते हैं। इनमें प्रपेशाकृत प्रापिक पोल भी घावरयकता होती है। घोल को टंकी में मर दाब बनाते हैं निससे पोल निकास नजी से वाहर छोटो-छोटो जूंदों की फुहारो में घाता है। इनको वायु दाब स्प्रेयर (Air Compression Sprayer) कहते हैं।

ये दाव के भाभार पर निम्न मध्यम तथा उच्च दाय उच्च भागतन वाले स्प्रेयर होते हैं जिनके लिए 300-500, 600-1000. तथा 750-1250 लिटर पोल एक हेक्टर फमल के लिए मावक्यकता होती है। 'एंक दिन में 1-1.5 हेक्टर क्षेत्र में दवा छिड़की जा सकती है।

ंत्रततम प्रायतन या तो बोल्यून स्प्रेयर(Low Volume, High Concentration) —ये शक्ति भालित होते हैं जिनमें कम मात्रा के घोन की प्राप्तिक होत्र पर खिड़का जाता है। इत्तिन द्वारा पंखा 4000-5000 चक्कर प्रति मिनट पर पूमने से पोल मत्यत्ता गूटम फुहार (100-400 माइकान) में बदल जाती है जो प्रधिक क्षेत्र पर फैस जाती है। एक हैक्टर की फसल में खिड़काब हेतु 50-150 लिटर पोम पर्याप्त होता है। इनके लिए पूसनगीत पूर्णों से बने पोस प्रयोग न करें। इनकी कार्यकामधा उच्च मायतन वाले स्प्रेयरों से 5-6 गुना मिलक होती है। यन्त्रों का रख-रखाय-यनों को क्षम करने, उनकी उपयोग में खाना उतना ही प्रावस्थक है जितना उनको प्रयोग के बाद गुरस्तित रखना है जिससे ये यथा समय काम में लाये जा सकें। इसके लिए निम्म बातों का च्यान रखना 'चाहिए-

(i) कृषि कार्यों में उपयोग लाने के बाद यन्त्रों को भच्छी तरह बोकर,

या उनकी मिट्टी घादि को साफ कर देनी चाहिए।

(ii) मण्डार में रसने से पूर्व यंत्रों के फ्रेम धौर उसके ऊपर संगे भागों पर पेण्ड के उतर जाने पर इन पर पेण्ड कर देना चाहिए, परन्तु पेण्ड सगाने से पूर्व यंत्रों को मली-मांति साफ कर लेना चाहिए।

(iii) भूमि में चलने वाले मानों पर प्रयोग किया तेल लगा देना चाहिए।

(iv) योत्रों के अन्य मैकार, टूटे मार्गों को बदल कर नये आग लगा देना चाहिए।

(v) यंत्रों को मण्डार में सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए जहाँ, वर्षा, घूप, से बचाव हो सके।

(vi) ग्रीस क्यों में से पुराती ग्रीस निकाल कर नई ग्रीस गर देना चाहिए!

(vii) यंत्रों से पसु भादि नही बांघने चाहिये।

घऱ्यासार्थं प्रकृत

- देशी हल तथा मिट्टी पलटने वाले हल में झन्तर बताते हुए किसी एक का नामांकित चित्र बनाकर कार्यक्षमता लिखा।
- 2. निराई-गुड़ाई मे प्रयुक्त होने वाले यन्त्रों के नाम लिखी। 😁
- कल्टीवेटर तथा हैरो में क्या प्रस्तर है? तिकोना हैरो का नामकित चित्र बनायों।
- 4. निम्न यंत्रों का किस काम में उपयोग होता हैं ? 🧦
 - (म) बनसर (द) गंडासा
 - (ब) सिंह हैप्प हो (य) फावड़ा
 - (स) बाल पंत प्रोशर (र) स्त्रीयर

17, खाद एवं उर्वरक

(Manures and Fertilizers)

साद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत माया के 'याय' से है जिसका प्रमं है मौजन जो साया जाये। संग्रेजी में खाद के लिये 'Manure शब्द है जो कि 'Manus' शब्द से निकला है जिसका शाब्दिक सर्घ है हाय से काम करना, खनना। पूर्व में यह इसी सर्घ में प्रयुक्त होता या जो येशानिक उपित के साम इसका सर्घ 'हाय से दाशी हुई' से लिया गया है। वर्तमान में यह उन पदार्थों के लिये प्रयुक्त होता है जो खेत की उपजाक शक्ति में युद्धि करते हैं जिनसे पीचे अपने भीषण के लिये प्रावश्यक तस्य प्रहास करते हैं।

पीपे सजीव हैं। प्रत्येक जीवपारी के जीवित रहते के लिये मोजन की पावस्पतता होती है। प्रारीर के विभिन्न मंगों का निर्माण वया इनकी कियानों का संपालन मोजन में उपस्पित तहनों से होता है, ये तस्व लाग पदाजों से मिलते हैं। इसी मांति पीपों के जीवन के लिते भी लाद के रूप में लाग्न प्रदर्श की मावस्पतता होती हैं।

'वे सब पदार्य जो मूमि में मिलाये जाने पर उसकी उर्वरा शक्ति की बढ़ाते हैं, खाद कहलाते हैं।'

'लाद का शिक्षाय है साद्य पदार्थ जिससे पीने प्रपने पालन-पोपए के लिये प्रावश्यक तत्व ',हएा करते हैं।'

'जल को छोड़कर किसी पदार्थ का जब मृदा में समावेश किया जाने भीर वह मृदा की उबँरता तथा पीघों में बढ़ोत्तरी करें, खाद कहनायेगा।' खाद तस्वों के हास के कारण-

 संगतार फेसलें बोतां—फर्सलें मूमि से मावस्यक तत्वों को पहेंग करती रहती हैं जिससे मूमि में इन खाद्य तत्वों की कमी हो जाती है।

2. मुद्दा-सररए से--पूनि की ऊंपरी सतह की उपजोक मिन्दों काफी मात्रा में प्रतिवर्ष वर्ष के पानी के साथ बंद जाती हैं तथा तेज बायु से उड़ जाती हैं जिससे तस्यों में काफी कमी था जाती है।

- निकालन या रिसकर (Leaching)— मूमि से पीयक तत्व वर्षा के जल तथा सिचाई के जल के साथ पुलकर मूमि की निचली तहों में पने जाते हैं। जो पोधों की पहुच के बाहर होते हैं।
- वोनाइट्रीकरएा द्वारा (Denitrifacation)-मूमि से केवल नाइट्रोजन गैस के रूप में हानि होती है। रासायनिक कियाओं से नाइट्रेट के स्वतन्त्र नाइट्रोजन में बदसने से यह गैस के रूप में बायू मण्डल में उक जाती है।

5. जटिल यौगिकों का निर्माल-भूमि में ऐसे लेवलों का निर्माल हो जाता है जिनसे पेड-पौषे उप नहीं पाते हैं। मूमि में सोडियम सल्केट, सोडियम कवॉनेट सवलों की प्रधिक मात्रा पौषों के लिये प्रमुपयोगी रहती है।

मतः मूर्मि में किसी एक या मधिक ढंगों द्वारा इस कमी की पूर्ति करके जबेरा प्रक्ति को बढाते हैं—

 मूमि में पौषों के विभिन्न तावों की माला में वृद्धि करके—माइद्रोजन, फास्कोरस, पोटास या मन्य किसी ऐसे पोषक तस्वी के मिसाने पर, जिनकी मूमि में कमी हो, नुमि की ठवरता में सुधार होता है।

 मूमि की मौतिक दशा में सुधार करके — मूमि की मौतिक दशा सुधारने तथा इसकी बुराइयों को दूर करने पर उपस्थित पोषक तत्व पौषों के लिये उपयोगी

हो जाते हैं।

3. भूमि की जल पारण क्षमता में वृद्धि करके—पर्याप्त नमी उपसब्ध होने

पर पौषे में उपस्थित पोपक तत्वों को सुचह रूप से उपयोग में लाते हैं।

4. भूमि में खाद एवं उवरकों का प्रधोग करके—पर्योग्त मात्रा में जीवांश खादें मिलाने पर भूमि में उपस्थित धणु जीवाणु सिक्य होकर भूमि की उवरता में

हृद्धि करते है तथा प्रावश्यकतानुसार उर्वरको का प्रयोग किया जाता है।

5. दसहुनी फसले बोन!—मूर्मि में दाल वाली फसलो के बोने से बायु
मण्डल को नाइटोजन को स्थिर तथा संस्थायित करके उर्वरता को बढ़ाते हैं।

पौधों की वृद्धि के लिये ब्रावश्यक भोज्य तत्व

पौघों की मोजन को धायस्यकता उस समय से प्रारम्म हो जाती है जब कि पौघा मंजुरुए। के बाद बीज के संब्रहित मोजन को समाप्त कर चुकता है। पौधे पोषक तत्वों को मूमि से जड़ों द्वारा ब्रहुए। करते हैं।

परीक्षणों से भात हुमा है कि पोधों में सबमन 60 तत्व पाने जाते हैं जिनमें से केवल 16 तत्व ऐसे हैं जो पोधों की प्रावश्यकतामों की पूर्ति करते हैं , जो निम्न हैं—

कार्तन, हाइड्रोजन, मानतीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाझ, केस्तियम, मैन्नीणियम, गण्यक, सोहा, मैंगनीज, बोरान, सांबा, जस्ता, मौनीब्वेनम, बसोरीन,

पौधों के ग्रावश्यक तत्व

पौषे प्रपनी शृदि के लिये प्रधिक मात्रा में चाहते हैं	पौधे मपनी वृद्धि के लिये कम मात्रा में चाहते हैं	
मुख्य तत्व	बृहद् मात्रिक तत्व	सूक्ष्म मात्रिक तत्व
वायु या जल से प्राप्त	भूमि से प्राप्त होते है	मूमि से मिलते हैं
1. कार्यन (C) 2. हाइड्रोजन (H) 3. ब्रॉक्सीजन (O)	1. नाइट्रोजन (N) 2. फास्फोरस (P) 3. पोटाश 'K) 4. कैल्सियम (Ca) 5. सँगनीशियम (Mg) 6. गन्यक (g)	1. लोहा (Fc) 2. मॅगनीज (Mn) 3. बोरान (Bo) 4. तौबा (Cu) 5. जस्ता (Zn) 6. मोली ब्हेनम (Mo) 7. ब्होगीज (Cl)

कार्यन, हाइड्रोजन, प्रॉवसीजन पीघों का 95 से 99 5% तक माम बनाते हैं। इनमें से कार्यन भीर प्रॉवसीजन की पीये बाबु से कार्यनटाई भावसाइड के रूप में लेता है तथा हाइड्रोजन मूमि जल से प्राप्त होता है। शेष 13 पीपक तत्वों की सूमि से गृहण करता है जिनमें N, P, K Ca, Mg तथा S की पीघों की सुद्धि के लिये प्रदेश कुरू प्रिक्त भावस्वरुता होती है।

जबकि शेष 7 तस्वो को पौषां भ्रपेक्षाकृत सूक्ष्म मात्रा में चाहता है परन्तु सूक्ष्म मात्रिक तस्य भी पौषों के निथे वृहद तस्वों की मांति महस्य के हैं।

इनके प्रतिरिक्त, पीयो के लिये कुछ धीर तत्व कोवाल्ट, सीडियम, सिलिकन, प्रायोडीन तथा बेनेडियम लामदायक होते हैं परत्तु इतका पीयो की वृद्धि पर विशेष प्रमाब नही पड़ता है तथा इनको पीये भूमिया शब्य पदार्थों के उपयोग ते प्राप्त कर लेता है।

इन तत्वों को उपलब्धता के श्राधार पर निन्न मार्गो मे वर्गीकृत किया जाता है—

1. प्रथम धर्ग-संरक्षना तस्व (Frame Work Flements)—इस वर्ग में प्रावसीजन, कार्यन, हाइड्रोजन माते हैं जो पीघों की शरीर संरचना करते हैं। पीघों को ये वाय् तथा जल से प्रचुर मात्रा में मिलते हैं।

 डिसीय वर्ग-मुख्य सस्य (Major Nutrients)—इम वर्ग में नाइट्रोजन, फास्फोरस सया पोटाण तस्य प्रांते हैं जिनकी श्राधिक मात्रा में प्रावश्यकता होती है। इनकी पूर्ति उर्वरको से की जाती है जिससे इन्हें उर्वरक तस्व (Fertilizen Element) भी कहते हैं।

- 3. तृतीय वर्ष-भूमि स्त्रीयक तस्य (Soil Amendments)—इस वर्ण में कैहिसयम, मैग्नीशियम तथा गन्यक नत्य घाते हैं। इनकी पूर्ति पूर्व कै पत्यर, डोलोमाइट तथा उर्वरकों से होती हैं। ये मूमि में प्रम्लीय एवं धारीय दशा प्रदिश्वत करते हैं। इन्हें बूता तस्य (Lime Elements) भी कहते हैं।
- 4. चतुर्थं वर्ग-सूश्म मात्रिक तस्य (Micro or Minor or Trace Elements)— इत वर्ग में लोहा, मैंगनीज, बोरान, तौबा, जस्ता, मालोब्हेनम तथा बत्तीरीन तस्य प्राते है जिनकी बहुत कम मात्रा पीधों के लिये ध्रावश्यकता होती है परन्त पीधों के लिये बहुत महत्वपूरा हैं।

पौधों पर खाद तत्वों का प्रभाव

प्रत्येक खाद पौषो पर ग्रपना प्रमाव डानती है। यह प्रभाव उनमें उपस्थित खादा तत्वो के प्रकार तथा स्वमाव के अनुसार होता है। ग्रत: खाद के अध्ययन के लिये इनमें उपस्थित खाद तत्वों के कार्य तथा इनके प्रमाय की जानकारी होना -ग्रांत ग्रावस्थक है।

1. कार्बन (Carbon)---

प्रमाय--(i) पीघों की कोशिकाओं के निर्माण में अत्यधिक मात्रा में ग्रावण्यक है।

(ii) कार्बनडाई प्रॉनसाइड (CO₂) तथा पर्णहरित (Cholorophyl) प्रकाश की उपस्थिति में पीधों की प्रकाश संग्रेनेपर्ण (Photosynthesis) किया से भोजन निर्माण करता है। खतः कार्बन भोजन निर्माण में प्राधययक तस्व है।

स्रोत — पीथे इते वायु मण्डल से प्रचुर मात्रा में ग्रहण कर लेते हैं जिससे इसकी कभी नहीं हो पाती हैं। विभिन्न रासायनिक कियामों के फलस्वरूप प्राप्त (CO₂) भी पीये ग्रहण कर लेते हैं।

2. हाईड्रोजन (Hydrogen)-

प्रभाव—(i) हाइट्रोजन ध्राँबसीजन के साथ किया करके जल निर्माण करते है जो पौधो का प्रत्यन्त मानव्यक तत्व ह ।

(ii) पौधो की बृद्धि तथा विकास के लिये प्रावरयक है।

(iii) कार्बन के साथ किया करके जल की सहायता से कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं।

स्रोत—वायुमण्डल तथा अल से प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाता है। भावतीजन (Oxygen)—

(1) पौषी की श्वसन किया के लिये मावस्यक है।

- (2) पौषों की प्रकाश संश्लेषसा किया से प्राप्त झाँग्सीजन पानी का मुख्य मंग् है।
- (3) जड़ो के विशास के लिये मूमि में उपस्थित विभिन्न जीवाणुओं की सक्रियता मावश्यक है। जीवाणुओं की सिक्षयता के लिए धारमीजन धावस्यक है।

स्रोत - यागमण्डल से प्रचर मात्रा में प्राप्त होता है।

ये तत्व पौषों को शारीरिक संरचना तथा इनको विभिन्न कियाओं के लिये भत्यन्त भावश्यक हैं।

4. नारदोजन (Nitrogen) ---

भ्रमुकूल प्रभाष 1. नाइटोजन सभी जीवित पदार्थों का भावश्यक श्रंग होता है। यह प्रोटीन तथा पगोहारत का ही भाग है।

2. पौघों को गहरा रंग प्रदान करता है।

- 3. पौघों की यानस्पतिक युद्धि (शाखा, पत्ती, तना) ध्रविक होती है।
- 4. भूमिगत जीवाणुमी की संख्या में वृद्धि करता है।
- 5. चारे तथा दानों में प्रोटीन की मात्रा बढ जाती है।
- रस तथा गूदे को उत्पन्न करके मूली, सलाद, बन्द गोभी म्रादि के गुर्णों में गृद्धि करता है।
- 7. मनोज की फसलों के दाने को मूदेदार बनाता है तथा प्रोटीन की मात्रा को बढाता है।
- 8. नाइट्रोजन से पोघों द्वारा फास्फोरिक श्रम्स तथा पोटास के स्वांगीकरए। में सहायता मिलती है।

धमाय का प्रमाय — 1. पोषों की उचित छुद्धि नही हो पाती है धौर वे धाकार में छोटे रह जाते हैं।

- पौषों के बत्ते पीले तथा पीतरक्तता था जाती है भौर ये बाद में सुख जाते हैं। पत्तों का सुखना निचले माग से प्रारम्म होकर ऊपर की थोर बढ़ता है।
 - 3. फूल की पंत्रुड़ी फड़ जाती है तथा कलिया भी नष्ट हो जाती हैं।
 - 4. दाने पतले तथा सिकुड़े हुये हो जाते है। 5. फसर्ले समय से पूर्व पक जाती है।

अस्यधिक मात्रा का प्रमाध — 1. पोधों की वानस्पतिक दृद्धि प्रधिक होती है जिससे फसल देर में पकती हैं।

- 2. पौधो के तने ब्रधिक लम्बे होने से कमजोर हो जाते हैं जिससे पौधों के गिरने का मय रहता है।
 - 3. कीटों तथा रोगों का प्रकीप मधिक होता है।
 - 4. बाना तथा भूसे का प्रतुपात घट जाता है जिससे उपज कम मिलती है।

- फसलों तथा सब्जियों के गुएगों में कभी भा जाती है भौर इनका भण्डारए। भिषक समय तक नहीं किया जा सकता है।
 - 6. गन्ने में चीनी का अनुपात कम हो जाता है।

पूर्ति के स्रोत--फार्यों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण प्रकट होने पर तुस्स ही किसी नाइट्रोजन प्रद उर्वरक का प्रयोग करें । यूरिया एक ग्रच्छा उर्वरक हूं । शीघ्र लाम हेतु 3 से 5% यूरिया का पर्ग्-छिड़काब ग्रावश्यकतानुसार 1 से 2 बार करें परन्तु कुछ विशेष सावधानी वरतें ।

5. फास्फोरस (Phosphorus)-

अनुकूल प्रभाव-1. पीषों की जड़ो का विकास तथा बृद्धि शीघ्र होती है जिससे छोटे पौषे भी सूमि में दृद सथा स्थिर होते हैं।

- 2. पौधों में शाखायें बढ़ जाती है जिससे बालियाँ प्रधिक लगती हैं।
- 3. साद्याची तथा अन्य फसलों के गुणों में सुधार होता है।
- पौधों की कोशिकाम्रो का पर्याप्त विकास तथा पुंट शोखाम्रो के होने से पौधों की रोग-प्रतिरोधकता वढ जाती है।
 - 5. दाने का अनुपात बढ़ जाता है।
- फलीदार फसली की जड़ों में ग्रंधिक संख्या में ग्रंदियों के होने से नाइ-दोजन स्थिरीकरम्म श्रधिक होता है।
- भ्रमाय का प्रमाय—1. पीघों की दृद्धि कम होती है जिससे ये ब्राकार में छोटे रह जाते हैं।
- 2. प्रारम्स मे पत्तियाँ घोड़ी पीली पड़ने लगती है और अधिक कमी से पत्तियों की जिकार्ये बैगनी या ताल रंग की हो जाती है।
 - 3. दानों का माकार छोटा रह जाता है जिससे उपन में कभी था जाती है।
- तम्बाकू और कपास के पत्ते पर धुंधले रंग के, सेव मं किसे के रंग तया म्रालू में धूसर रंग के घटने पड़ जाते हैं। अवस्था से पूर्व पीधे काफी नष्ट हो आहे हैं।
 - 5. दाने तथा चारे का गुरा घट जाता है।

पूर्ति के स्रोत-सही पसंस में फास्फोरस की कभी से बचाव के सियं कोई विधि धानी तक ज्ञात नहीं हो सकती है क्योंकि इस धवस्था में उर्वरक प्रयोग से कोई लाम नहीं है। ग्रता फसल बीने में पूर्व मृदा परीक्षण तथा फसल की मांग के मनुसार उर्वरकों का प्रयोग करें।

6. पोटाश (Potash)-

मनुकूल प्रमाय — 1. पीधो की की शिकाओं के निर्माश तथा विमाजन में सहायक होता है।

- पर्शेहरित ग्रधिक बनता है जिससे ग्रधिक कार्बोहाइड्रेट बनाकर पींदे दुड़ हो जाते हैं।
 - 3. पौधों में श्रोज (Tone) तथा पुष्टता (Vigour) आ जाती है।
 - 4. पौषों में रोग प्रतिरोधी समता बढ जाती है।
 - 5. दाना मोटा तथा गूदेदार हो जाता है।
 - 6 भूमिगत फसलों की वृद्धि में सहायक होता है।
 - 7. नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के प्रमावों को संस्कृतित करता है।
- 8. मूमि की मौतिक दशा में सुघार करके पिण्ड बनाने की प्रवृत्ति को रोकता है क्योंकि मूमि का कैल्सियम कार्वोनेट पोटेशियम वार्वोनेट में यदल जाता है जिसकी पिण्ड बनने की प्रवृत्ति नहीं होती है।
- मूमि तल से जल बाष्पन तथा कोशिका जल की हानि कम होती है।

. भ्रमाय का प्रमाय--1. पौषों नी दृद्धि ग्रीर विकास सच्छा नही होता है।

- 2. पर्णहरित कम बनने से CO , की स्टार्च में परिश्वति नहीं होती है।
- 3. पत्तियों के किनारे सूचे ग्रीर भुनसे दिखाई देते हैं तथा पत्तियों की सतह पीली हो जाती है।
 - 4. पौघों में फल कम तथा देशी से लगते हैं।
 - 5. पौधों में रोगो का आक्रमण अधिक होता है।
- टमाटर पर घट्टी, मक्ता के दाने कम पटना नया थान की पत्तियो पर नीवापन मा जाता है जिससे बाली मे दाने नहीं पडते हैं।

पूर्ति के स्रोत--कमल बोधाई से पूर्व मृदा-ररीक्षण कराकर बावश्यक उदरक दालें। सावारणात्रया उत्तरो नारत की निष्टियों में इस पोषक तत्व की कमी कम नितती है किर भी स्वान तथा कमल की आवश्यकतानुसार उवरक का प्रयोग करें।

मृदा-संशोधक

7. केल्सियम (Calcium)---

ग्रतुरूल प्रमाय —1. स्वस्य कोशिका मित्ति (Cell wall) के निर्माण में ग्रावरपक है।

- 2. पीघों के निर्माण में पीटेशियम तथा कैत्तियन का कार्य प्रतिपूरक है।
- 2. याचा क लगास में पाटाशयम स्वा कारसवन का काय प्रात्त है। 3. यह प्रोटीन गुगो तथा पोटेशियम कार्वनिक गुगों का ग्रामारक है।
- 4. पूल तथा पल बनने की किया को प्रोत्साहित करता है।
- में सविलेय पोटाण सबसो को प्राप्य रूप में संगोधित करके मूनि की भौतिक दशा को ठीक करना है तथा कार्बनिक सम्यों के विषेत प्रमाद की दूर

6. फलीदार पौथों के जीवाण, जो वायमण्डल से नाइटोजन को ज़ड़ों की ग्रंथि में बांधते हैं, की कियाशीवता बढ जाती है।

ग्रमाव का प्रमाव 1. पौथो का विकास अच्छा नहीं होता है।

2. पौधों के तने मीटे तथा काण्ठीय (Woody) नहीं हो पाते है । 3. मुल तंत्र का विकास न होकर ठूंठ-सा रह जाता है भीर प्रात: सड़

नाता है।

4. पतियों का ग्राकार छोटा ग्रीर विकृत हो जाता है। किनारे कटे-फटे जिन पर ऊत्तक क्षय के धक्ये हो जाते हैं।

5. उपयोगी जीवाणुओं की बृद्धि हक जाती है।

6. मुमि की भौतिक तथा यांत्रिक दशा खराव हो जाती है।

 मने क उपयोगी तत्वों की प्राप्यता कम हो जाती है जिससे फसतें कमजोर हो दाती हैं।

प्रति के स्रोत - इसकी नमी की पूर्ति हेतु बम्बीय मूमि, जिनका मृदा समु कम होता है, में चूना (कैल्सियम कार्बोनेट) तथा क्षारीय मूमि, जिनका पी. एच. मान धिक होता है, जिप्सम (कैल्सियम सल्फेट) प्रयोग करें। धन्य उर्वरकों से भी फसलीं को प्राप्त हो जाता है। चुने का प्रयोग प्रति वर्ष न करके 3~5 वर्ष के ग्रन्तर पर करा। धच्छा रहता है।

8. मेग्नीशियम (Magnesium)-

1

ग्रनुकुल प्रभाव-1. पर्णंहरिनमा में 2'7% मैग्नीशियम होता है निससे पर्णहरित निर्माण में सहायक है।

2 स्टार्च की गति में सहायक होता है।

3. फास्फीरस के ग्रहण तथा स्वागीकरेंगा में सहायक है।

4. तेल तया वसा निर्माण में सहायक है।

मदा उर्वरता बनाये रखने के लिये मिम में उपस्थिति मावश्यक है।

म्रभाव का प्रभाय-1. कभी के लक्षण से पुरानी पत्तियों पर धारियां बन

जाती है ।

2. पत्तियों के किनारे व शिरायें लाल रंग की हो जाती हैं।

 पत्तियाँ पीली होकर अन्दर की और मुड़ जाती हैं। 4. पतियों के किनारों तथा शिराधो पर हरितमाहीन होकर वे गिर जाती हैं।

5. पौधो की वृद्धि स्व जाती है जिससे उपज में कमी मा जाती है।

 पालक, शलजम, तम्बाक् तथा मनका पर इसकी कमी का सर्वाधिक प्रमाय होता है।

पूर्ति के स्रोत — डोतोगाइट, जू : ९:यर में (मैग्नीशियम 20%) है, को मृदान गरीशाए के मनुगार भूमि मे प्रयोग व रें। इससे भूमि के निगर ठीक हो जाते हैं। बिमिन भैग्नीशियम उर्वरक मैग्नीसाइट, पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैनीशियम-प्रमोतियम फारफेट, भादि के घलावा पगु-पक्षियों की विष्ठा का प्रयोग किया जा सकता है।

9. गंबक (Sulphur)---

सनुकुल प्रभाव-1. पौषों की वानस्पतिक वृद्धि प्रधिक होती है ।

2. पर्णहरित के निर्माण में सहायक होता है। 3. फनीदार फसलों की प्राययों के निर्माण एवं विकास के लिए धावश्यक है। 4. जहां का प्रच्छा विकास होता है।

5. धनेक फार्स जैसे, तम्बाकू, चुकादर, मन्पाल्मा की उपज बढ़ जाती है। 6. धालू की फारस में ततागतन, मलकिका रोग नहीं होता है।

7. सरसों के तेल, प्याज तथा लहमन की गंध इसी के मौगिक के कारण

होती हैं।

ग्रमाय का प्रमाय-प्रायः पौधे में गंधकहीनता कम पाई जाती है। पर्याप्त गंधक हीनता के लक्षण नाइदोजन हीनता की मांति है ।

पृति के स्रोत-प्राय: पौधे मूमि से गंधक ग्रहण कर लेते हैं तथा पत्तियाँ कुछ मात्रा में वायु की SO , से कार्यनिक गंधक योगिक बना लेते हैं। गंधक धाले के साथ प्रयोग करे। उदयपुर संभाग में इसकी कमी से फसली में 'पीलिया रोग' हो जाता है जिससे तीन वर्ष के घन्तर पर बोधाई ने एक माह पूर्व 250 किलो जिप्सम या गंधक या हरा क्यीस का त्रयोग करें।

सुक्त पोषक तस्व-पौधी की स्वस्थ वृद्धि के लिए इन तस्यों की श्रुप मात्रा की बायश्यकता है। ये पीधे के विकास को उद्दीष्त करते है और इन्हें रोगों से सुरक्षित रखते हैं। इसकी वडी घल्प मान्ना की धावश्यकता है। एक लाख वें भाग में 0.03 माग या इससे सान्द्रण पर्याप्त है। इनकी माना एक लाखवें भाग में 0.2 से ब्रधिक होने पर ये पौघों के लिये विषेत हो जाते हैं। ब्रत: मृदा में सूक्ष्म विश्लेषण पर हो इनको प्रयोग करें।

10. लोहा (Iron)—

श्रमुक ल प्रभाव-1. कोशिका विमाजन के लिये प्रावश्यक तस्व है।

- 2. पर्णहिर का शंश न होने पर भी इसके निर्माण में सहायक होता है।
- 3. धन्य पोषक तत्वों के पोपरा में सहायता करता है।

4. प्रोटीन निर्माण में सहायक है।

5. लीहे से पाँघों में होने वाली बाबसीकरण, रिडन्शन ब्रादि प्रतित्रियायें पौधों के विकास एवं प्रजनन के लिये झावश्यक हैं।

श्रमाव का प्रमाव -1. इसकी कमी से 'पगीना' (Chlorosis) रोग हो जाता है जो पर्एरहित के प्रमाब का सूचक है।

- नई पत्तियाँ पीसी पड़ जाती हैं परन्तु वसी का मिरा, किनारा मीर शिरायें मन्त सक हरी बनी रहती हैं।
 - 3. पत्तियाँ मुद्दकर सूख जाती है।
 - 4. धारीय भूमियो में इसकी कमी अधिक दिलाई देती है।
- विभिन्न फसलो तथा नाशपाती, सेब, जामुन, बेर, नारंगी, नीबू भादि
 फलो में इस सत्व के भनाव में पीतता रोग हो जाता है:

पूर्ति के स्रोत—सडी रामल में जल में मुलनभील लोहे के किसी भी लवण का प्रयोग करें। सामारणतया फेरम सल्केट का 0.4% वा मौल प्रयोग किया जाता है। डोस फेरस सल्केट 10 से 30 किया प्रति हेक्टर मृमि में मिला दें।

बड़े एसों में लोहे की कंटियाँ (कील) ठोकने से पीतता रोग का निवारण हो जाता है। लोहे के लबर्णी का इन्त्रेक्शन दृशीं में लगाना श्रीपक सामग्रद तथा व्यावहारिक सिद्ध हुना है।

11 मेंपनीज (Manganese)-

यनुकृत प्रभाव -- 1. पर्णहरित के निर्माण में सहायक है।

2. पीघों के तन्तुषों में प्रावसीकरण तथा भवकरण (Reduction) कियामों के लिये उरवेरक कार्य करता है।

- 3. कुछ फमलें जैसे धान, गेहूँ, मक्का तथा टमाटर की उपज बढ़ाते हैं।
 - 4. बाय-संचार की कमी से होने वाले प्रभाव को दूर करता है।
- 5. नाइट्रोजन, फास्कीरस, पीटाय, फीलगयन ग्रादि तस्त्रों के स्वांगीकरण को वढाता है।

प्रसाय का प्रभाव—1. पीघों में पूसर धश्वा (Grey Spot) रोग हो जाता है जिससे पत्तों पर हरे पक्षे हो जाते हैं जिनके किनारों पर सालिमा होती है। धीरे-धीरे घस्वा बढकर पूरे पत्ते को नस्ट कर देता है।

- 2. पूरा पौधा मूख जाता है।
- 3. इस सत्य रहित मिट्टी में उगे घास-पाती को पशुधो की खिलाने पर

हड़िडयों का विकास एक जाता है तथा धन्य रोग हो जाते हैं।

पूर्ति के स्रोत --भैगतीज मल्लेट जैसे युलनशील सर्वेग का पर्ण खिड़काव लामप्रद रहा है। इसे भूमि में भी प्रयोग कर सकते हैं। 12. बीरान (Botan)

चनुकृत प्रभाव—1. पीधो में कीणिशा-दिमाजन तथा प्रोटीन संस्तेपण में

महत्वपूर्ण भाग होता है और कोशिका निश्चि का धावश्यक भंग है।

2. कार्बोहाइट्रेट के ज्यावना धीर स्थानान्तरए में सहायक है तथा पेविटन का निर्माण करता है।

3. पीचों नी जहां द्वारा कैरिगाय के पोषण तथा श्रियाशीलता की बढ़ाता है।

- पोटेशियम तथा कैल्सियम के धनुपात पर नियन्त्रण रखता है ।
- 5. नाइट्रोजन के पोषण में सहायक है।
- दाल वाली फसलों के पौचों की जड़ों में 'वैस्कुलर सिस्टम' की सहायता करता है जिससे माकाण सहयोगी बने रहते हैं।

धमाव का प्रभाव-1. पौघों की वृद्धि एक जाती है।

- 2. पौषों के तन्तु बिसर जाते हैं जिससे पौषों में दरारें पड़ जाती हैं।
- 3. पत्तियों का हरापन कम हो जाता है।
- 4. तम्बाकू की कलियाँ हल्के रंग की होकर मर जाती हैं।

फूल गीमी में कुछ रंग बाना (पीना पड़ना), शलजम में मूरा रंग बाना

तया घल्फाल्फा का पीला पहना इसकी कमी का द्योतक है।

पूर्ति के लोत--पीपों पर बोरेसस या वेरिक प्रम्ल का 0'2% घोल का छिड़काव करें। मूर्गि में 10 से 20 किया प्रति हेक्टर सुहागा 2-3 बार में मिलायें। 13. तोबा (Copper)---

भ्रतुकूल प्रभाव—1. पौषों के विकास तथा प्रजनन के लिए मावश्यक तस्व है। प्रथिकांश पौषों में इसकी मात्रा एक लाख माग में 20 माग होती है।

- 2. सोहे तत्व के उपयोग में सहायक है।
- 3. धनेक हीनता सचक रोगों को नियन्त्रित करता है।
- 4. पर्एंहरित संश्लेपए में सहायक है।
- ग्रभाव का प्रभाव -1. पूरे पौधे हरिमाहीन हो जाते हैं।
- 2. पत्तियों के ब्रग्रमाग (मितिम किनारे) सूबकर नष्ट हो जाते हैं जिससे उपज में कमी गा जाती है।
- 3. नींबू, नारंगी के पौधों से 'मारी रोग' (Die Back), कृष्णुकरण (Reclamation) रोग हो जाते हैं।
 - 4. खुबानी, बेर, सत्ताल में पीतता रोग हो जाता है।

ग्रधिकताका प्रभाव ---

तांवे की मात्रा श्रधिक होने पर पौधों पर विषैता प्रभाव पड़ता है। धम्लीय ग्रदा में इसके प्रभाव को स्पष्ट देखा जा सकता है।

पूर्ति के स्रोत — लड़ी फसल में नीला थोया (कॉपर सल्फेट) के धोल का दिइकाव लामप्रद रहा है। इसके लिये 10 किया नीला थोया, 10 किया बुक्ता हुमा पूना, 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें 1 मुदा-परीक्षण के अनुसार 10 से 20 किया तृतिया का चूर्ण या उसे द्वर्यरक के साथ मिलाकर प्रयोग किया जा सकता है।

14. जस्ता (Zinc)--

धनुकल प्रभाव -- 1. पर्णेहरित के निर्माण ग्रीर पौघों की वृद्धि में सहायक है। विभिन्न हार्मोन्स निर्माण में सहायक है।

3. पौषों में एन्जाइम्स की किया को उत्प्रेरित करते हैं।

अभाव का प्रभाव 1. पौघों की लम्बाई कम हो जाती है और पत्तियाँ मुड़ जाती हैं।

- 2. नींब्र वर्ग के पौघों में 'चितकबरे पत्ते' का रोग हो जाता है जिससे पत्तीं के सिरो के बीच भाग पर पीले-पीले धब्बें पड़ने से चितकबरे दिखाई देते है।
 - 3. फलदार वृक्षों में फूल और फल नहीं बनते हैं।
 - 4. कपास, लोविया, बाजरे में हीनता रोग हो जाते है। 5. घान में 'सेरा रोग' हो जाता है।

पूर्ति के स्रोत-जिक सल्फेट का छिड़काव फसलों पर कमी के लक्षरा दिलते ही करें। छिडकाव के लिये 5 किया जिक सल्फेट, 2.5 किया बुक्ता चना का 1000 नीटर का घोल प्रति हेक्टर की दर से छिड़कें, ग्रावश्यकतानुसार 7 दिन बाद पुतः

खिडकें । मुदा-परीक्षण के अनुसार जिंक सल्फेट का 10 से 40 किया चर्ण प्रति उर्वरक की मांति प्रयोग करें। जस्ते का मूमि पर विषेते प्रमाव की आशंका के कारए। घोल का खिड़काव प्रच्छा रहता है।

धनकल प्रभाव - 1. यह पौधों की धानसीकरण कियाओं के संचालन को ठीक करता है।

2. नाइटोजन संस्थापन के लिये ग्रावश्यक है।

3. इसकी उपस्थिति से लोहे की उपलब्धता बढ जाती है।

4. उपज में वृद्धि करता है।

15 मालीव्डेनम (Molybdenum) --

अमाव का प्रमाव-1. इसकी कमी के लक्षण बहुत कुछ नाइट्रोजन धौर गंधक की कमी के लक्षणों की मौति है।

बालियों में दाना छोटे श्राकार का बनता है।

3. फसल देर से पकती है।

4. इसकी हीनता से नींबू में 'पीले दाग का रोग, फूल गोभी में 'हिल्पटेस' रोग हो जाते है।

पूर्ति के स्रोत-मृदा परीक्षण करायें। भ्रम्सीय भूमि में भूना (CaCOs) प्रयोग से इसकी कमी दूर हो जाती है। विशेष परिस्थित में 0.5 से 1.5 किया धमोनियम मालीक्टेट से भूमि उपचार करें। इसकी 400-500 प्राम मात्रा का 800-1000 लोटर का घोल फसलों पर छिड़की। सोडियम मालीव्डेट को बीज से मिलाने पर संदोधप्रद परिएाम मिले हैं।

16. वसोरीन (Chlorine)-सनुकृत प्रमाय-1. शीपों में फास्फोरस और गंपक से इसकी माता

भ्रमिक रहती है।

2. प्रोटीन निर्माण में सहायक है।

3. पीघों के उत्तकों के विनासकारी सूखने को रोकडी है।

4. फसलें भी झ सैयार होती हैं। 5. बाष्पीत्सर्जन की दर कम हो जाती है।

6. कपास, प्राल, तम्बाक, टमाटर, शकरा, चुकन्दर, गाजर, पात गोमी धादि की वृद्धि के लिये घावश्यक है।

द्यमाय का प्रभाय-1. जड़ों की वृद्धि दक जाती है।

2. पत्तियों का रंग लाल भूरा हो जाता है।

3. पत्तियाँ सहने सगती हैं भौर पौघा भी सुख जाता है।

4. फल गोभी में सुगंधी कम हो जाती है।

5. बरसीम की पत्तियाँ छोटी धौर मोटी हो जाती हैं तथा सिरों में कटाव हो जग्ता है।

पृति के स्रोत-क्लोराइड युक्त नाइट्रोजन या पोटेशियम उर्वरकों से इनकी पति की जा सकती है।

्बाजार में मुहम पोषक तत्व 'माइकान' के व्यापारिक नाम से चुर्ग तया द्रव रूप में प्राप्त होते हैं जिनको पौथ घर में मूमि तैयार करते समय, बीजों को उपचार करके तथा योल का खिड़काव तथा फल वृक्षों में सूची वेघ (Injection) के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

खाद एवं उवंरकों का वर्गीकरण

(Classification of Manures and Fertilizers) खाद एवं उर्वरक दो विभिन्न वस्त्यें होने पर भी इनका मुख्य उद्देश्य गुदा

की उबरता बढ़ाकर उपन में वृद्धि करना है। इनको दो मुख्य वर्गों में विमाजित करते हैं-

(1) कार्वनिक खाद

12) ग्रर्मार्वनिक खाद

(1) कार्यनिक लाद (Organic Manures)—इस वर्ग में जन्तुयों तथा बनस्पतियों से प्राप्त पदायाँ द्वारा तैयार की हुई सभी खादें शामिल हैं, जैसे-गोबर की खाद, कम्पोस्ट, इरी खाद, खिलयाँ मादि । इनको निम्न तीन वर्गों में विमाजित करते हैं।

 भारी कार्वनिक खाद — इनमें कार्वनिक पदार्थ ग्रामिक तथा पोषक तत्वों की मात्रा प्रपेक्षाकृत कम होती है। जैसे -गोबर की खाद, कम्पोस्ट, हरी, खाद ।

 (व) हस्की कार्बनिक साथ —इनके पोयक तत्वों की मात्रा प्रपेक्षाकृत धनिक भौर कार्वनिक पदार्थ कम होता है; जैसे-खलियाँ।

(स) प्राणी जात लार-ये लार प्राणियों के भवशिष्ट पदायों से बनाई जाती हैं, जैसे-मछ्ती की लाद, रक्त की लाद, सोन लाद बादि ।

- (2) शकार्वनिक लाब (Inorganic Manures) ये रासायनिक यौगिक एवं मिश्रण होते हैं जो भकार्वनिक पदार्थों से कारखानों में कृत्रिम विधि से तैयार किये जाते हैं जिनमें तत्वों की निध्यत मात्रा होती है। इनको 'उर्वरक' (Fertilizer) भी कहते हैं। इनको निम्म वर्गों में बाँटते हैं—
- (म) नाइट्रोजनप्रव उर्वरक-सोडियम नाइट्रेड, प्रमोनियम संस्पेट, कैश्यियम ग्रमोनियम नाइट्रेट, यूरिया श्रादि ।
 - (व) फास्फीरसप्रव उर्वरक-सुपर फास्फेट, हब्ही का चूरा मादि ।
 - (स) पोटाशप्रद उर्धरक--म्यूरेट ग्रॉफ पोटाश, पोटेशियम सल्फेट ग्रादि ।
 - (द) यौगिक उर्वरक-डाई ममोनिया फास्फेट मादि।
 - (य) मिश्रित उवंरक -ग्रीमीर, सुफला भादि।

ग्रम्यासायं प्रश्न

- 1. खाद किसे कहते है, इसका मूर्णि में प्रयोग करना वयों ग्रावश्यक है ?
- मूमि से खाद तत्थों की द्वानि किंत प्रकार होती है, इसका संरक्षण किंस प्रकार किया जा सकता है?
- पौषों के श्रावश्यक मोज्य तत्वों का वर्गीकरण कीजिये, ये पौषों की किस प्रकार प्राप्त होते हैं?
- नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाम तत्वों का पौघों पर प्रमान, कमी के सक्षया तथा इनकी प्राप्ति के साथन बताइयें।
- भूमि संशोधक सत्वों का पौषों की वृद्धि में नया महत्व है, इनकी किस प्रकार उपयोग में लाया जाता है ?
- मूदम-यांत्रिक तत्य प्रमुख तत्वों की मांति महत्वपूर्ण, इत पर विवेचना करते हुने बोरॉन, जस्ता तथा क्लोरीन के प्रमाव को बताइमें ।
- स्वाद एवं उवेरकों का वर्गीकरण उदाहरण सहित करिये ।

[8. कार्वनिक या जैविक खारें

(Organic Manures)

(1) गोबर को खाद (Farm Yard Manure)—गोबर या प्रक्षेत्र खाद, हमारे देश में प्राचीन काल से प्रयोग की जाती रही है। इस खाद में पीये के सभी पोषक सस्य पाये जाते हैं। इसकों के लिये यह प्रस्थन्त मुख्यवान खाद है जो धासानी से उपलब्ध हो जाती है।

परिमाया--गोवर की साद पगुमों, पक्षियों के ठीस तथा द्रव मल-मूत्र को, किसी गोपक पदार्थों का विद्यावन पेड़-पीमों की पत्तियाँ, रेत व सकड़ी का बुरादा मादि से मिलाकर तैयार की जाती हैं।

गोबर की साद के प्रमुख भ्रवयय—गोबर की खाद के मुख्य सीन भ्रवयन हैं—

(i) धमुधों का गोधर—पमुझो का ताजा गोधर बहुत से पदार्थों का जिल्ला मित्रसा है। इसमें विना परे व, प्रमुलनशीत पदार्थों के प्रताबा बता, स्टाई, काष्ट्रीय तन्तु, संस्थुनीज तथा प्रत्य पदार्थ होते हैं। इतके प्रमुलनकील स्थिति में होते से विच्छेदन होने पर ही गोधक तत्व उपलब्ध प्रवस्था में प्रांति हैं।

(ii) परामीं का मूल—मूत्र पत्रुमों के पचे हुए भोजन पदार्थ तथा शरीर के तन्तुमों के क्यार्थ पदार्थ होते हैं जिसमें जस 94%, पुलनवीस ठोस 4% तथा मूरिया 2% पावा जाता है। मूरिया था निर्माण रक्त में मीपित मेटीन से होता है। इसमें नाइटोजन मुक्त क्यार्थ पदार्थ तथा धम्य जनता पाये जाते हैं।

(iii) प्रमुघों की विद्यावन — प्रमुघों के मीचे नगी (मृत) आदि को शोषित करने के लिए विद्यावन का प्रयोग करते हैं जो मृत्र को गैस और मृत्र के साथ खाद का मुद्ध घंग शोषित करते हैं। विद्यावन से खाद के सहने में सहायता मिलती है निभोक दनते देर में वायु का संवार अच्छा होता है। विद्यावन में मृता, पास, लकड़ी का बुरादा, खिलके, पीट काई के धनावा पेड़-पौषों की सूबी पतियां काम में साई पाति हैं।

गोबर की खाद को प्रमावित करने वाले कारक

- (i) पशुर्धों का बाहार--पशुभों को जितना पीष्टिक चारा-दाता बिलाया जायेगा उनका गोबर-मूत्र मो उतना पीष्टिक होगा । यदि पशु के ब्राहार से नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पीटाश की मात्रा प्रधिक रहती है तो गोबर में निसंदेह इनकी मात्रा भी प्रधिक रहेगी।
- (ii) पशुपों का विद्वाबन पशुपों के मूत्र झादि को शोधित करने के लिए विभिन्न पदायों की फर्म पर विद्याली के रूप में प्रयोग करते हैं जिनकी रासा-यनिक रचना झलग-झलग होती है। मतः विद्यावन के साय खाद की रचना भी बदल जाती है।
- (iii) पशुर्घों की जाति भेड़-बकरी की मैंगनी की खाद प्रस्य पशुमां के मत-मूत्र से पिषक शक्तिवाली होती है। कुनकुटों की खाद पौथों के पोयक सत्त्वीं की दिन्द से सर्वोत्तम है।
- (iv) पशुमों की धायु—पशुमों की मायु बढ़ने के साथ उनकी पाचन शिक कमजोर हो जाती है जिससे मधिनतर तत्व मल-मूत्र के साथ बाहर मा जाठे हैं जबकि युवा पशुमों को शरीर निर्माण के लिए मधिक तत्वों की भावश्यकता होती है जिससे इनके मल-मल में पीयक तत्वों की कमी होती है।

भौसतन पणु भपने खाये भोजन से 75-80% नाइट्रोबन, 80% जास्कोरस, 85-90% पोटाश तथा 40-50% जीवांश पदार्थ भपने मत-मूत्र के रूप में त्याग देते हैं।

- (v) पशुमों का कार्य—विमिन्न पशुमों के मलग-मलग कार्य होने से उनकी पोषक तत्वों की मालयकां भी मलग-मलग होती है जिसका लाद की रचना पर प्रमात पहता है। दुषाव पशु भीर हल लीचने वाले पशुमों को बराबर माजा में सली देने पर दुषाव पशुमों के मल में सित्त से कार्य करने वाले पशुमों की मणेशा तीन प्रमा माइद्रोजन भीर कार्यकरत्व सत्वे वाले पशुमों की मणेशा तीन प्रमा माइद्रोजन भीर कार्यकरत्व तत्व वाल प्रमा है।
- (vi) लाद बनाने का दंग-वैज्ञानिक दंग से सुरक्षित रलकर बनी लाद में प्रवेजाकृत संविक शक्ति होगी जबकि पूर विधि से बनी लाद के धावश्यक पोपक सत्त्व पूप घोर वर्षों से नष्ट हो जाते हैं। सतः पक्के गंद्दें में संबह करके इन हानियों से बचा जा सकता है।

शोशर की लाद तैयार करने की विधि-

गोबर की खाब र्वयार करने की तीन प्रमुख विधियाँ हैं-

- 1. डेर में इज्ज्बा करना
- 2. यद्धीं में मरना
- 3. स्वतात बास्त में बरना

1. गोसर की लाद देर में इकट्ठा करना (Heap System)—इस विधि को 'घूर विधि' भी कहते हैं। पशुमों के दिन-प्रतिदिन के गोबर, राख, पत्ती धादि की पशुमाला के एक कीने या किसी स्थान पर देर में इकट्ठा करते रहते हैं। लाद के देर वर्षा धीर पूप में मुले रहने से काफी मात्रा उपियत तत्वों की दाति होती है। तेल घूप में घमीनिया धादि तत्व उड़ जाने हैं तथा वर्षा के पानी से पोटाम धादि तत्व युक्तर वह जाते हैं। इस प्रकार सगमग 30 से 40% पुलनशील पोपक तत्वों की वानि होती है।

ग्रतः यह विधि भवैज्ञानिक तथा कई दिन्ट से हानिकर है।

- गोबर की खाद गढ्ढे से मरकर तैयार करना (Pit System)— खाद के पोपक तत्वों की क्षति को रोकने के लिए गढ्डे बनाकर खाद तैयार की जाती है, इसके लिए निम्मलिखित बातों का प्यान रखते हैं—
- (i) गद्दों के लिए स्वान-लाद के गद्दे के लिए ऊंचा स्थान, जहां पर वर्षा स्नादि का पानी न भरता हो, चुनते हैं। ये गद्दे प्रावादी क्षेत्र से दूर हों जिससे मनुष्यों एवं पशुओं में बीमारी फैलने का मय न हो।
- (ii) गढ्ढों को झाकार—2.4 \times 1.8 \times 1.2 मीटर ध्रयवा 3.75 \times 1.2 मीटर झाकार के गढढे प्रिक उपर्युक्त हैं।
- (iii) गड्ढों का संस्था—साधारण किसान जिसके पास 4 पणु हों तो $2\cdot4\times1\cdot8\times1\cdot2$ मीटर झाकार के 3 गढ्ढे पर्याप्त है। इससे झिषक पणु रखने पर $3\cdot75\times2\cdot4\times1\cdot2$ मीटर झाकार के 3 गढढे पर्याप्त होते हैं।
- (iv) गढ्ढों की खुदाई धावस्यक माप के गढ्ढों को सोटकर इसकी मिट्टा से गढ्ढे के बारों घोर कम से कम 30-45 सेमी. ऊंचा तथा 60 सेंमी. चीड़ी मजबूत मेड़ बना देते हैं जिससे वर्षा का बाहु-र्ति पानी गढ्ढे में न घाये। जल का स्तर ऊँचा होने पर गडढे को पक्का करना प्रच्छा है।
- (v) गर्दों की मराई—इन गढ्तों में पगुत्रों के मल-मूप की मिट्टी, कूड़ा-करकट भ्रादि । दार्ष मरते रहते हैं। पगुपों की विद्याली प्रति सप्ताह डालते हैं। जब गढ़दा मुँह गक पूरा मर जावे तो इसे समतल करके 15 सेमी. मोटी मिट्टी की तह से दुक दें। यह मिट्टी की तह गढ़ढ़ों की भूप लचा वर्षों के प्रवेश से बचाती है और प्रमोनिया गैस जो गढ़ढ़ें से उडती है, इसे मिट्टी सोखकर खाद की गुगुता बड़ाती है। इस प्रकार अन्य गढ़तें थीं मरते रहते हैं। गाद लगभग गढ़्शों में 9 माह से सड़कर तैयार हो जाती हैं।

ग्रीच्म ऋतु में लाद के सड़ने के लिए पर्यापा नमी नी नावश्यकता होती है इसलिए नावश्यकतानुसार पानी छिड़कते हैं तथा छप्पर उस्तानर पूप से बचाव करते हैं।

वर्षा ऋतु में कच्चे गढ्ढे भ्रच्छे नहीं रहते हैं क्योंकि नमी की धरिकता से खाद ग्रन्छी तरह नहीं पड़ जाती है तथा पोषक तत्वों के रिसकर नटट होने का मय रहता है । पक्ते गढ़ढे या कच्चे गड़ढों का फर्स पक्का कर देना चाहिये ।

(3) स्वतन्त्र सारस विधि (Loose System)—इस विधि में '90 मीटर गहरा, 2.7 मीटर चौड़ा सथा धावश्यकतानुसार प्रति पशु 1.5 मीटर लम्बा पनका गढ़वा बनाते हैं जिसके एक किनारे सीढ़ियाँ होती हैं जो पशुग्नों के ग्राने-जाने के सिये होती है। गढ़ढ़े के ऊपर घूप तथा वर्षा से बचाव हेतु छप्पर होता है। गढ़दे के मीतर हटाये जाने वाली चारे की नांदें होती हैं जिनमें पशुर्धों को चारा सिसाते हैं।

् गढ्ढों में पशुक्रों के नीचे पत्ती, पुग्राल, बचा चारा श्रादि पदार्थी की सूखी तह बिछा देते हैं, पशु इन्हीं पर खड़े होकर चारा खाते हैं। इनका मल-मूत्र विछाली भर गिरता है जिसको प्रति दिन फैला देते हैं । समय-समय पर झावश्यकतानुसार नई बिछाली की तह बिछा दी जाती है। इस प्रकार गट्डा-लगमग 6 माह में मर जाता है। इस समय नीचे की सड़ी खाद निकाल लेते हैं और ऊपर की बिना सड़ी खाद बिछायन के काम आती है।

इस विधि को भासानी से भपना सकते है क्योंकि इसमें कम स्थान की आव-भयकता होती है। पशुग्रों के मल-मूत्र को उठाकर लाने का श्रम बचता है। साथ ही पश के मल-मुत्र का उत्तम उपयोग होता है।

परन्तु इस विधि में यह दोष है कि खाद के ग्रन्छी तरह से-समान रूप में सड़ने से दुर्गन्य तथा मनिखयां श्रादि फैलती हैं जो मनुष्य तथा पशुश्रो के स्वास्थ्य के लिये अहितकर है।

दक्षिण मारत के कई राज्यों में इसका प्रयोग कई दर्जों से सफलता से कि।य

जारहा है। गोबर की खाद में उपस्थित तत्व-नाइटोजन 0.5-1.5%

फास्फोरस 0.4--0.8%

पोटाश 0.5-1.9%

0.5-4.0% चुना

गोबर की लाब के प्रयोग की विधि - गोबर की खाद के ग्रच्छी तरह सह जाने पर इसका रंग गहरा कत्यई हो जाता है, इससे किसी भी प्रकार की गंध नहीं माती है तथा भसलने पर बारीक हो जाती है। कच्ची खाद बालने से दीमक का प्रभाव ग्रधिक समय तक होता है।

साद वे सड़ने पर खाद को प्रयोग करें। विधि को निश्चित करने के लिये मृदा की किस्म, फसल तथा लाद की मात्रा का ध्यान रखते हैं। देत मे खाद डालने की दो विधियाँ हैं-

- (1) छेत में साद की पहिले बड़ी ढेरियों लगाते हैं जो बाद मे फैला द जाती हैं।
 - (2) गाड़ी से सीधे धेत में लाद विशेरना।

खेत में साद फैलाकर जुनाई मा गहरी गुड़ाई करके मिट्टी ने घरनी स्तरह मिला थेना चाहिये। नाद डालने के ममय गत में पर्याप्त नमी होनी चाहिये जिससे यह घरधी तरह सङ्कर पौधों को पीयक तत्व उपलब्ध कर सके।

गोबर को लाद के प्रयोग का समय—गोबर को सड़ी हुई खाद को एक फसल के काटने के बाद भीर दूसरी कत्तस की बोमाई के बीच में डासते हैं। कसल बोमाई से लगगग 1-1ई माह पहले डालकर मिट्टी में मिला देते हैं। विससे खेत में प्रच्छ तरह फल-पिल जायें।

गोवर की साब को मात्रा—साद यी मात्रा मृदा की किसम, फसल तथा भूमि में उपलब्ध तक्षों पर निर्मेद करती है। साधारखत्या 200-250 विवटस प्रति हेनटर साद देते है। सक्बी में 500-1000 विवटस प्रति हेनटर तक इसकी मात्रा हातते हैं।

गोवर को लाव को उपयुक्तता—साधारणतया समी प्रकार को करावों के लिये उपमुक्त है। सभी धान्य, रेग्ने वाली, तिसहन वाली फलर्ले तथा मन्जियों के लिए प्रच्छी है।

गोयर की साब का प्रमाव — मूमि में खाद का प्रमाव कई वर्ष तक रहता है। साद का 50% नास्ट्रोबल, 25% फास्कोरस व पोटाण प्रयम वर्ष उपयोग में माता है। ग्रेप नास्ट्रोजन दूसरी मेरि तोवरी वर्ष तक समस्त हो जाता है परन्तु अन्य सब्द कई वर्षी तक काम एते हैं।

सभी प्रकार की भूमि तथा परिस्थितियों में लाद का प्रमाव घच्छा रहता है। भूमि के भीतिक, रातायनिक तथा जैविक गुलों पर प्रमाव पड़ता है।

मुदा पर भौतिक प्रभाय-1. मारी मृदा की संरचना ठीक करती है।

- 2. हरती मिट्टी के क्लॉ की प्रापस में बाय देती है जिससे कटाव कम होता है।
- 3. मृदा में वायु संचार बढ़ जाता है।
- 4. मुदा की जल धारए। श्रीर सोयने की क्षमता बढ़ जाती है।
- 5. मीम का रंग गहरा हो जाता है जिससे ताप का स्तर सुधरता है।
- 6, पौषों का विकास भ्रच्छा होता है।

रासायिकि प्रभाव—1. मृदा में कार्बेनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। 2. पौषों को पोपक तत्य पर्याप्त मात्रा में मिलते है।

- भाग के धनुषलक्ष तत्वों की उपलब्धता यह जाती है ।
- 4. मूमि को क्षार विनिमध समता बढ़ जाती है।
- भूमि के विवेस पदार्थ उदासीन श्रेजाते हैं।
 भूमिक मभाव 1. जीवाजुद्रों की संस्था तथा कियाशीसता बढ़ जाती है।
 - 2. माइट्रोजन का स्थिरीकरण धविक होता है।

 नाइट्रीकरण तथा आवसीजन की किया से जटिल नवजनीय सीतिक मरल रूप में (प्रमोनिया व नाइट्रैट्स) बदल जाते हैं जिनको पाँध ग्रहण करते हैं। 4. मदा में पोपक तत्वों को पौद्यों को प्रदान करते हैं।

इन ग्रच्छे प्रमाव के ग्रलावा गोवर की खाद के कुछ दोप भी है-

गोबर की साद के माथ सरपतवारों के बीज सेत में पहुँच जाते हैं।

2. पौघों को पापक तत्व घीरे-धीरे प्राप्त होते हैं।

3. साद की खेत तक ढलाई, बिसोरने ग्रादि में ग्राधिक समय एवं श्रम लगता है।

2. कम्पोस्ट (Compost)

सर्वप्रथम 1921 में हचिन्सन एवं रिचर्ड्स ने रोधमस्टेट (इंग्लेण्ड) फार्म पर किए प्रयोगों से ऐसी शक्तिशाली खाद बनाई जो गोबर की खाद की माति यो ।

सामान्य किसान कम संख्या में पशु होने से घास-फूल और पुगाल ग्रादि जैविक पदार्थों को सडा-गलाकर साद तैयार कर मकता है जो गोबर की खाद से सस्ती एवं उत्तम है।

कम्पोस्ट को कृत्रिम खाद कहते हूं बयोकि सभी वानस्पतिक और पशुप्रो से

प्राप्त पदार्थों से जीवासु और फर्जूदी की किया से तैयार होती है।

धास-फुम, पेड़-पौधों की पत्तियाँ ग्रीर घर से कुड़ा-करकट के वैबटीरिया ग्रीर फंजाई द्वारा मंडने से तैयार पदार्थ, 'कम्पोस्ट' है। इसके बनाने के दग को 'कम्पोस्टिग' कहते हैं ।

कम्पोस्ट बनाने की श्रावश्यक वस्तुएँ -

 पर्याप्त कार्बनिक पदार्थ—फार्म के बेकार पौध-पितार्या, घास-फूस, ज्वार, मक्का के डंडल, सडे-गले छप्पर, सगोले व सूखी परिाया, सदावहार (वेह्या) पौधा के डंडल, पशुपाला में बिछावन, घर, काम, खलिहान सादि का, कुड़ा-करकड़, रास, छिली, सुली जलकू भी, पणुत्रों की नोंद में बचा चारा ग्रादि।

2 प्राकृतिक पदार्थ (Starter) -- कम्पोस्ट मे जैविक पदार्थों के विच्छेदन की क्रिया को प्रारम्भ करने में प्रयुक्त किया जाता है। जिस प्रकार दूध जमाने में थोड़ा दही प्रयोग करते है उसी मौति इनको योड़ी मात्रा में डाली जाती है।

पणयो का गोवर-मूत्र, पशुशाला का विद्यावन, माव का मल-मूत्र य नाले के

गंदे पदार्थ, ऐडकी चूर्ण तया कुछ सकाबेनिक पदार्थ प्रमीनियम सल्फेट, सोडियम नाइटेट, करिशयम साइनामाइड ग्रादि ।

(3) नमी-जीवाणुमी की बृद्धि एवं किया की सुचार रूप से बढ़ाए रसने के लिए उचित नमी भाजाती है तथा कम नहीं होने पर गड़ने की किया मन्द हो जाती है।

 माम् संवार—वायवीय जीवाणुमों की कियाशीलता के शिए वायु धावश्यक है जिससे जीविद पदार्थ का सड़ना प्रारम्म हो सके। बाय की कमी से सड़मा घीरे-घीरे होता है जिसके लिए 10-15 दिन मे देर की पलटते रहते हैं।

5. तमजन उर्वरक सवा चूने का परयर—प्रायः कम्पोस्ट में नमजन की कमी होती दे तथा कुछ नमजन जीवाणु भी दृढि के सिए काम में लेते हैं जिससे प्रम्लीयता वढ जाती है घौर जीवाणुषी की क्रिया मन्द हो जाती है। अतः नमजन उर्वरक, चूने का परयर (कैरिसयम कार्वोनेट) मिला देते है।

कम्पोस्ट बनाने की विधियां —देश के विभिन्न इन्दोर, बैगलीर, पूना प्रादि केन्द्रों पर कम्पोस्ट बनाने पर प्रनुसंधान किया गया जिससे इनके निर्माण की कई सरल विधि विकसित की गई। इससे इसका प्रयोग दिनों-दिन बढ़ता गया। निम्न विभिन्नों प्रचलित है—

- 1. एडको विधि
- 2. उत्प्रेरित कम्पोस्ट विधि
- 3. इन्दौर विधि
- 4. बैगलौर विधि
- 5. वर्षा तथा ग्रीष्म ऋतु में कम्पोस्ट बनाना
- (1) एडको विधि (Adco Method) यह पुरानी विधि है जिसके धाविष्कारक हंचिन्सन भौर रिषड्ँस जिसमें एक विषेषु प्रकार का 'एडको चूर्य' प्रयोग करते हैं। जिसको पाउडर बनाने वाली कम्पनी (Agricultuari Development Company) के नाम के कारला पुकारा जाता है।

एडको चूर्ण कचरे का विषटन करता है। इस चूर्ण के संगठन के रहस्य की जानकारी किसी को नही है। फाउलर के अनुसार एडको चूर्ण में अमोनियम साथनामाइड और पूरिया के गयान पदार्थ है। कौलिसन के अनुसार इसमें अमोनियम सल्फेट, सुपरकास्केट, पुटेशियम क्तोराइड चूने का पत्यर होता है।

खाद तैयार करना — इसमें कूड़ा-करकट डेर के रूप में रखकर कम्पोस्ट (Heap System) बनाते हैं। 10 वर्ष गज क्षेत्र में पास-कूझ, पुप्राल या ग्रन्थ कूड़े-कररूट की 30 तेगी मोटी तह एक समान बिछा कर इसे पानी से तर कर देते है। भीने पदार्थ पर प्रति 100 किया सुखे पदार्थ में 7 किया की दर में एडकी चूर्ण मिला दिया जाता है।

इसी मौति भौर तह रखते जाते है जब तक इनकी ऊँचाई 2-10 मोटर (7 फीट) हो जाती है। तीन सरवाह तक प्रावश्यकतानुमार जल छिड़कते रहते हैं। छठ सप्ताह में तीज गति में सङ्गत न होने पर उसमें पर्याप्त पानी छिड़ककर पलटाई कर देते हैं।

मारत जैसे गर्म देवों में यह विधि उपमुक्त नहीं है गर्थोंक प्रधिक ताप के कारए। नभी में कभी प्राजाने से विच्छेदन दक जाता है तथा मिश्रए भी प्रासानी से नहीं मिलता है।

(2) उरप्रेरक कम्पीस्ट विषि (Activaled Compost Method)-चंगतीय में सन् 1922 में 'फाउलर एवं रेज' ने यह विषि विकसित की जिसमें कूड़ा-करकढ़, घास-फस मादि गडडे में एकत्रित करते हैं।

कुछ समय बाद गढ़ है से कुड़ा-करकट निकालकर भूमि के क्रवर 7'×7'× 2' के ढेर में लगाते हैं फिर 40-50 किया साजे गोवर के पोल से मिगो देते हैं। यथासमय ढेर को जब छिड़ककर नम करके पलटते रहते हैं जो विच्छेदन होने पर सुरसुरा गहरे रंग का हो जाता है।

इस विच्छेदित पदार्थ में उस्त्रेरक पदार्थ की उत्पत्ति होने से इससे प्रधिक मात्रा में कम्पोस्ट तैयार की जा सकती है। इसकी एक तिहाई मात्रा को दूसरे ढेर में मिलाकर गोवर के पतले धोल से मियोकर कम्पोस्ट बनाई जा सकती है।

(3) इन्बोर या हावर्ड विधि (Indore Compost Method)—कम्पोस्ट निर्माण की इस प्रसिद्ध विधि का सन् 1831 में, इस्ट्रीट्यूट प्राफ प्लाण्ट इंश्डस्ट्रीज, इन्दीर में हावर्ड और दींड ने प्रारम्म किया। इसमें गोकर की कल्प मात्रा को चालू पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। कम्पोस्ट बनाने में यह विधि अधिकता से काम लाई जा रही है।

गद्दों का ग्राकार—इस विधि में 30 फीट तम्बे, 14 फीट चीड़े तथा 2 फीट गहरे गड़्डे काम में लाते हैं। गड़्डों को एक ग्रोर डालू रखते हैं जिससे खाद निकालने में सुविया होती है। पधुनों की संस्था ग्रोर ग्रावस्थकतानुसार 2 से 6 या प्रधिक गड्डे बनाते हैं। 30 फीट की तम्बाई में 6 गड्डे बनाते हैं जिससे प्रयोक गड़्डा 5 फीट का हो जाता है।

गड्दों की भराई—गड्डे के घरातल में कार्यनिक बेकार पदार्थों की उ' (7.5 सेमी) तह बिखाते हैं। इसके ऊपर मूप से सनी मिट्टी घीर राख खिड़क देते हैं फिर उसे उपर 5 सेमी मोटी गोवर और बिखाली की तह रखकर प्रच्छी तरह पानी से 2-3 बार तर तक कर देते हैं। इस प्रकार यहढ़े को 80 से. मी. की उंचाई तक तहें खगाते हुए भरते रहते हैं। इसे तम रखने के लिए प्रति मन्त्राह पानी खिड़कते हैं।

प्रथम गड्डे के भरने पर दूसरे गड्डे को भरना प्रारंभ कर देते हैं। गड्डे की भरते समय प्रथम गड्डे को खाली रखा जाता है।

स्ताद को पलटाई—साद को अच्छी तरह सड़ाने के लिए समय-समय पर पलटाई करते हैं। [जिससे जीवाणुमों भीर कवनो द्वारा सड़ने को त्रिया के लिए पर्याच्य बायू तथा जस मिल सके। प्रथम पलटाई गड्डे मरने के दो सप्ताह बाद की जाती है जिसमें यह खाद पहिने पानी गड्डे में भर जाती है। इस प्रकार तीसरे की दूसरी में घीर छठवें गड्डे की साद पांचवें में भा जाती है घीर छठवां गड्डा साली हो जाता है।

प्रत्येक पलटाई में खाद को नम करते हैं। दूसरी पलटाई में पहिली के 2 स-ताह बाद इसके विपरीत चलते हैं। तीसरी पलटाई खाद के तीन माह पुरानी होने पर करते हैं। इस समय खाद गहरे रंग की होकर मुदमुरी हो जाती है। इस बार लाद को गइढे में बाहर निकासकर परती की सतह पर रख देते हैं। इसे देर में निचसी सतह उपीटर कंपाई में इक्ट्रा करके एक माह के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद साद को मेंतो में प्रयोग कर सनते हैं।

इस प्रकार सैयार कम्पोस्ट खाद में 1.0% नाइट्रोजन, 5% फास्फोरस मीर 3% पोटाश पाया जाता है।

यंगतीर विधि--इसे 'बाचार्य विधि' मी कहते हैं। वैगतीर के मारतीय विज्ञान संस्थान के प्राचार्य ने कम्मोस्ट बनाने की विधि विकसित की। इन विधि में पराटाई न होने से मधिकता ने प्रयुक्त की जाती है।

गुष्क ऋतु में — कूड़े करकट को 7 मीटर \times 1.2 मीटर \times 10 मीटर समया 10 मीटर \times 2 मीटर \times 1.2 मीटर के गड्ढे में मरते हैं। गड़तों के तल पर कूड़े करकट की 15 गेमी. मोटो तह विक्षाकर जल से तर कर देते हैं। उसके ऊपर 5 सेमी गोयर तथा पेशाय की मिट्टों की तह विद्याहर एक सेमी मिट्टी विद्या देते हैं। इसी ऋम में तह विद्यांत मोर तर करते हुए गड्डा को मूमि की सतह से 45-60 सेमी जैवाई तक सर देते हैं। यंत में डेर को मिट्टी की 2-5 से.मो. मोटी तह से ढह देते हैं। राद 8-9 माह में यच्छी तरह सड़ मल कर तैयार से जाती है।

वर्षा के दिनों में -3×3 मीटर के चबूतरे पर उक्त विधि से कूड़े-करकट को 1.2 मीटर की ऊँचाई तक एकत्रित करते हैं। बाद में टेर को 5 से.मी मोटी मिट्री की तह से ढंक देते हैं।

गर्मी श्रीर जाड़े में कम्पोस्ट बनाने की विधि

गड्डों का घाकार—कम्पोस्ट बनाने के लिए तीन 2.5 मीटर लम्बे, 2 भीटर चीड़े भीर एक सिरे पर 1 भीटर तथा दूसरे सिरे पर 1.2 मीटर गहरे गड्डे प्रयोग मे लाते हैं। गड्डों को सुविधानुसार छोटा-बड़ा कर सकते हैं परन्तु गहराई 1 मीटर से प्रविक नहीं रखते हैं।

गड्डों की मराई-गड्डे मे सबसे नीचे सूखी पत्तियां खरपतवार की 15

सेमी तह विद्यानर गोयर तथा पेनाय की 5 मेमी, मोटी तह फैला देते हैं। इसके कपर कवरे तथा घाम फूम की 8 सेमी तह फिर राग्न, मल मूत्र फीला कर उसे कुडे-करकट से ढ़क देते हैं।

इसी तरह गड्डे को सूमि की सतह से 30 सेमी की ऊँबाई तक मर देते हैं। गड्डे को मरते समय दसे तीन बराबर भागों में बौट कर कम गहराई वाले किनारे से मरना गुरू करते हैं। यह तिहाई भाग स्वसमा एक माह में मर जाता है और पूरा गड्डा तीन मास में मरेगा। पहिले माग में तीन माह, दूसरी में दी माह तथा तीसरे माम में एक माह पुरानी चाद होती है। खाद को मरने के 3 सप्ताह बाद पहली और छ. सप्ताह बाद दूसरी पलटाई करते हैं। काबड़े से चाद पलटें समय दसे ऊपर से बीचे एवं नीचे की ऊपर करें तथा दाव कर न परें। बादव्यकतानुमार मोड़ा जल भी खिड़ कें। कम्पोस्ट की पलटाई से प्रस्त वायु का प्रवेश अच्छी तरह होता है। जिससे खाद प्रच्छी तरह होता है। जिससे खाद प्रच्छी तरह लाती है। प्रयोग गड्डे में 25 विचटल खाद बनती है।

वर्षा ऋतु में कम्पोस्ट बनाने की विधि - इस ऋतु में कम्पोस्ट गड्डे में

बनाकर किसी ऊर्वे स्थान पर बनाते हैं जहां पानी न सरता हो।

चबूतरे का धाकार — यह चबूतरा यथा संमव पश्चवाला के पास हो। अंवे स्थान पर 2.5 भीटर लम्बा, 2 मीटर चौड़ा तथा।.5 सेनी ऊँची चबूतरा बनावें हैं।

लाद की मराई—चबूतरे को चार बरावर मागों में बांट कर दिन प्रतिदिन का कूडा-करकट बारी-बारी से प्रत्येक माग पर डालते रहते है जब तक प्रत्येक टुकड़ा 1 मीटर ऊँचा न हो जाये।

खाद की पलटाई —प्रथम वारिस के जोर मे होने पर ढेर को फावड़ से पलट

दें। जिससे सूखा ग्रीर गीला माग भली-माति मिल कर शीघ्र सड़ने लगता है।

पहली पलटाई के एक माह बाद दूसरी, दूसरी के एक माह बाद वीसरी करने से बायुका प्रावागमन प्रच्छा हो जाता है। वर्षाकम यान होने के दिन पलटाई करें जिससे खाद्य पदायें बहकर नप्टन होने।

एक वर्ण में एक पशु से अगमग 10-15 निवण्टल कम्मोस्ट प्राप्त होती है। साद में उपस्थित पीषक तस्य—साद में पोषक तस्वो की प्रतिशत मात्रा विभिन्न विशिष्यों तथा विभिन्न पदार्थी पर निर्मार करती है। मण्डी तरह बनाई गई कम्मोस्ट में 0.6% नाइट्रोजन, 1.5% फास्फोरस तथा 2.3% पोटाश होता है।

साद प्रयोग विधि एवं समय — यह साद गोवर की कृतिम साद होती हैं तथा प्रच्छी सड़ी गोवर की साद के समान हैं। जिन फतसों में गोवर वी साद प्रयोग की चाती है इसका प्रयोग कर सकते हैं। जाद देने की विधि एवं समय गोवर की साद के समान है।

खाव का प्रभाव --

भौतिक प्रभाव — 1. भूमि की संरचना सुधरती है। चिकनी मिट्टी मुरमुरी तथा बलुई मिट्टी सधन हो जाती है।

2. मृदा की जलशोपए तथा घारए क्षमता बढ़ जाती है।

3. बायुका संचार बढ जाता है।

4. मृदा की ऊप्मा भोषण क्षमता बढ़ जाती है।

- तवसीय तथा सारीय मूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है।
 रासायनिक प्रभाव 1. पौषों के सभी पोषक तत्व मृदा में बढ़ जाते हैं।
 - 2. पौघों को पोपक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है।
 - 3. मृदा की क्षारीयता को कम करता है।
- 4. लाद के विच्छेदन से कार्बन डाई भावसाइड बनती है जो पानी से मिलकर
- कार्बेनिक प्रम्ल बनाती है जो फास्फेट को घुलनशील बनाता है। श्रीवक प्रभाव—1. कम्पोस्ट में घनेक फफूंदी एवं जीवाणु पाये जाते हैं। जिससे इनकी सस्या में ख़दि होती है।
- जीवाणुषों की नाइट्रीकरण, प्रमीनियाकरण तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण कियाओं में बृद्धि होती है।
- 3 कम्पोस्ट में पादप हार्मीन प्रथिक होते हैं जिससे पौधों की बृद्धि अधिक

होती है। (3) हरी खाद (Green Manure)

देश में कार्बनिक पदार्थ जैसे गोवर का बहुत-मा नाग कंडों या उपलो को इंपन के रूप में जला दिया जाता है धीर शेष मात्रा, साद के रूप में प्रयोग की जाती है। खिलयों से पशुषों के मोजन की पूर्ण में नहीं हो पाती है जिससे खेती में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रतः भूमि में कार्बनिक तथा नाइट्रोजन रतर बढ़ाने के लिए हरी खार का प्रयोग प्रच्छा है।

परिभाषा—"प्रविच्छेदित प्रयति विना गले-सड़े हरे पौघों (दलहनो या ग्रदलहनी) या इसके भागों को जब मुदा की नत्रजन या जीवीश की मात्रा बढ़ाने के जिये क्षेत में दवा दिया जाता है तो प्राप्त खाद, हरी खाद कहलाती है।"

'हरी साद वह खाद है जो भूमि की उर्दरा ब्राफ्ति को बढ़ाने वाली फससों को हरी दशा या पकने के निकट पहुँचने की भवरपा में खेत मे जोतकर दबा देने से प्राप्त होती है।

हरी खाद के लिए फसर्कों का चुनाव—हरी खाद के लिए घन्छी फसत के चुनाव में निम्तलिखित गुलो का होना धावश्यक है—

(i) फसल शीघ बढ़ने वाली अधिक वानस्पतिक माग वाली हो ।

(ii) फसल के वानस्पतिक भाग मुलायम हो जो सड़ जायें।

- (iii) फसल गहरी जड़ वाली हो तथा जल की मावश्यकता कम हो।
- (1v) फसल के बीज ग्रासानी से सस्ती दर में उनलब्ब हो सके।
- (v) फसल को भासानी से हर प्रकार की म मियो तथा जलवायु में उनाया जासके।
- (vi) फसल की जड़ों में ग्रंथियां भविक हों जिससे वायुमण्डल की नाइट्रोजन ग्रधिक सात्रा स्थिर हो सके।
- (vii) फसल कीट एवं रोग ग्रवरोगी हों।
- (viii) फसल कई उद्देश्यों की पूर्ति करती हो तया फसल-चक्र में उपित स्थान रखती हो ।
- (ix) फपल मृनि पर मंतिम प्रमाव ग्रच्छा छोड़ती हो ।

(x) फसल की बीजोत्पादन धमता ग्रधिक हो।

हरी खाद के लिए फसलें -इमके लिये दलहुनी तथा ग्रदलहुनी फसलों का प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य फनलें निम्न प्रकार हैं—

(1) खरीक की फसलें—

(ग्र) वलहनी फससें सनई (Crotolaria juncea), ईंचा (Seasbania aculeata), मूंग, मोठ, उड़द, लोविया, खार, कुल्द झादि ।

(ब) श्रदलहनी फसलें - मक्का, ज्वार, मूरजम्बी, कीडोजीरा ।

(2) रबी की फसलें ~

(ब) दलहनी फसलें - सेंजी, मटर, वरसीम, मसूर, मेबी, खिसारी।

(ब) ग्रदलहुनी फसर्ने—राई, सरसो, शलजम, मूली।

विदेशों में ग्रमरीका तथा यूरोप की मृदाबों में ग्रीसत कार्बन 3%, नत्रजन 010-017-/. तक पामा जाता है जबिक हमारे देश में औसत कार्बन 0'07./ तथा नत्रजन 0'03 /. तक मिलता है। दलहनी एवं घदलहनी फसलें मृदा में जीवाण पदार्थ देती है। दलहनी की जड़ों में पाये जाने वाले राइजोवियम जीवाणु बायु की स्वतन्त्र नाइट्रोजन को एकत्रित करती है जबकि झदलहनी फमलें नहीं। इससे दलहनी फसलें यहां की स्थिति मे उनाना ग्रन्छा रहना है।

हरी साद की फसलों को उगाना—हरी खाद की फसलों से ग्रधिक लाम के तिए इसकी विभिन्नकर्पण कियाओं का ज्ञान ग्रावण्यक है । इसके लिए निम्नलिखित

सुभावों को घ्यान देना चाहिए—

भूमि - चिक्ती एवं लवणीय भूमि में ढेंचा, दरसीम तथा बलुई व कम

उर्वर भूमि में मूंग, ग्वार, उर्द ग्रादि फसर्ले बोमें । मूमि को तैयारी —हरी खाद के लि (बीड योने हे ि । यादो जुताइयां

पर्याप्त हैं।

कोने का समय — सरीक की निष्यलें वर्षारंम जीताई में वो दी जाती हैं। सिवाई की मुविषा होने पर रवी की फबलों की कटाई के बाद अर्थ त-मई-जून में पतेबा करके फसलों की बोबाई करते हैं।

रबी की फसलें मटर, वरसीम, मन्दूबर, मसूर, दिसम्बर, सैंजी उनवरी में बोई जाती है !

बीज बर-सनई 40-60 किया, डेवा-30 किया, सोदिवया 50 किया, सेवी-25 किया, बरसीम-20 किया प्रति हैस्टर की दर से बीया जाता है।

बोते को विधि—बीज को छिटककर बोकर पाटा लगा दिया जाता है। लाद—दलहनी फबनों को पृद्धि के लिए 25-50 किया फास्फोरल सपा प्रदलहनी फसनों में 40-60 किया प्रति हेवटर की दर से फास्फोरल देना

मच्या रहता है।

तिवाह — वर्षा समय पर न होने पर प्रावश्यकतानुसार सिपाई करें। फतस को मूमि में द्याना — प्रयोगों से यह निरुक्त निरुक्त है कि हमे खान कि स्वति के स्वति के प्रति है कि हमें खान की प्रति है। इस समय बानस्पतिक वृद्धि पूरी हो जाती है तथा ये भाग मुनायम, रसमुक्त होती हैं जिससे इसके दसाने पर विपटन घोष्रता से होता है तथा कार्यन : नाइट्रोभन प्रनुपात भी कम होता है। सनई की एनल में नगभग 50 दिन, बेंचा में 40 दिन बाद यह मबस्या प्राती है।

सड़ी फेस्स को पाटा या श्रीन मैन्योर ट्रेम्पलर की सहायता से गिरा देते हैं सवा गिरी घोर गिट्टी पलटने वाला हम चनाकर फसस को दबा देते है । र्

विभिन्न हरी साद की फसलों से प्राप्त पदार्थ योसत हरा निवजन की फमल का नत्रजन की क्रमांक जल की मात्रा पदार्थ मात्रा किय नाम मात्रा % **ब्या**/हेक्टर /हेक्टर 1. सनई 212 00 75.0 0.43 83.8 2.-तेंचाः 200:00 78 2 0.43 75.5 3. 80.00 मंग 75.0 0.5 v / 38.0 4. सहद 120.00 83 O 0.41 42.7 सोविया 150.00 86.0 0.49 6. .. 567 खार 200.00 750 0 40 55.7 7. मटर 201.00 830 0.36 67-1 8. मस्र । 56.00° 650 36.0 0.70 9. मैवी 116.00 82.0 -0.33 38.2 10. वरसीम 155.00 8700 0.43 60.9

श्रमली फसल की बोमाई के 5-6 सप्ताह पूर्व पलटाई करनी चाहिए क्योंकि हरी खाट की फपल मिट्टी में दबाने के 4-6 सप्ताह में पूर्ण सहाव हो पाता है। नमी की कमी या वर्षा न होने पर सिवाई करें तथा दो बार विपरीत दिशा में जुताई करें जिससे पौषा पूरी तरह सह-गल कर मिट्टी में मिल जावे।

हरी साद से साम--1. जैब-पदार्थ की प्राप्ति ।

2. नाइट्रोजन की प्राप्ति ।

3. मूमि में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है तथा उनका संरक्षण करती है।

मूमि की ऊपरी सतहों पर पौधों के मोबन तत्वो का संकेन्द्रण करती है।
 पौषों के मोजन तत्वों की उपलब्धता में बृद्धि होती है।

6. मूमि की मौतिक, रासायनिक तथा जैविक दशा में सुपार होता है जिससे अरचना, मुदान्ताप, वाय-संचार तथा जल धारण शक्ति में सुपार होता है।

7. खर पतवारों की रोक्याम करते हैं।

8. रासायनिक खादो के प्रयोग से उत्पन्न विकारों को दूर करता है।

9. मूर्मि-क्षरण से जल तया वायु से क्षरण को रोकती है।

 मूमि में उपयोगी जीवाणुमों की संख्या में बृद्धि तथा इनकी सिक्यियां बढ़ जाती है।

11. उपन में वृद्धि-होती है।

12. कृषकों को प्रासानी से सस्ते मृत्य पर खाद उपलब्ध हो जाती है।

हरी लार के प्रयोग में सावधानियां—1. सिचाई का प्रवत्य होने पर फहत को गर्भी में या बरसात की पहली वर्षा होते ही खाद के बीज वो देने चाहिये।

2. हरी खाद के तैयार होते ही उसे खेत में जोतक समा प्रकार मिना देगा चाहिए।

हरी खाद की पलटाई ब्रीर धमली फमल के बोने में घन्तर इतना हो कि
 हरी खाद का विघटन मलीमांति हो जाये ।

4. हरी साद के लिए मुनायम भंगों वाली फसर्से चुने विशेषकर शुप्क क्षेत्री

में, क्योंकि कड़े मागों की सड़न नभी के धमाव में नहीं हो पाती है।

 दलहन वाली हिरी खाद की फलल में फास्फोरस उरवंक डालने से जीवाणुमों की सिक्रियता प्राधिक होती है भीर नाइट्रोजन का संस्थापन प्राधिक होता है।

6. शुष्क सेत्रों में हरी साद की फसल को छोटी ग्रवस्या में, जब पौषे कामल

हों, दबाना भच्छा रहता है निससे सड़ने की किया भली-माति हो जाती है।

हरी सार के कम प्रयोग होते के कारण - यदाप हरी सार मूर्मि की दक्षा की सुचारकर वचन में वृद्धि करती है फिर भी कृषक इसका प्रयोग कम ही करते हैं। एक सुविभिन्नित कारण हैं--

- मृषकों की शिक्षा, ज्ञान का धमाद।
- 2. क्रपकों का प्राचीन कृषि पद्धति प्रपनापे रहने का स्वमाव ।
- 3. वर्षा की कमी तथा सिचाई साधनों का भगाव।
- 4. उन्नत कृषि यंत्रों की कमी।
- 5. पश्चों के चारे तथा मोजन की कमी।
- धनुसंधानों के परिखामों के प्रधार की कमी ।
- 7. प्रदर्शन फार्मों का समाव।

(4) सलियां (Oil Cakes)

तिलहन वाली फसलों को पेरकर (Crushing) तेल प्राप्त करने के बाद बचा पदार्थ, खनी कहलाता है। खिलयों में प्रोटीन, कार्बोहाइइ ट्रेस ग्रीर खनिज पदार्थ बचे रहते हैं।

मिषकतर खिलमा पशुमों के माहार के काम माती हैं जिससे इनका साद के रूप में प्रचलन कम है। सिर्फ वे ही खलियाँ, जैसे मीम, महमा मादि जिन्हें पश् नहीं खाते हैं. साद के रूप में प्रयोग की जाती हैं।

पोषक तरय-लियों में पौथों के ग्रावश्यक तरव प्रचुर मात्रा में होते हैं जो विभिन्न खिलयों में मिन्न-मिन्न होता है। इनसे प्राप्त नाइटोजन का 70-80% माग शीघ ही पौघों को प्राप्त होता है। इसमें तेल की मात्रा होने पर इसके नत्रजनीय पदार्थी का विघटन घीरे-घीरे होता है।

प्रयोग विधि - विविधों को बारीक पीसकर फसल बोने से 15 से 25 दिन पुर्व विशेरकर जुलाई करके खेत में मसी-माँति मिला देते हैं। खिलयों के विच्छेदन में लिये भूमि में पर्याप्त नमी तथा वाय का होना श्रायश्यक है। कन्दवाली फसलें माल तथा रवी की सब्जी में इनका प्रयोग श्रधिक होता है। दीर्घकालीन फसमें जैसे गन्ना, कपास ब्रादि में खडी फमल प्रयोग में कर सकते हैं। खिलयों की मात्रा मूमि की किस्म, जलवाम तथा फसल के धनुसार साधारए तौर पर 10-30 क्विण्टल प्रति हेक्टर प्रयोग कर सकते हैं।

सिमों का प्रमात्र-1. क्षेत्र में प्याप्त नमी होने पर सिलयों के देने पर

यह फूलकर मिट्टी को पीली तथा मुरमुरा करती है।

 भूमि में रोधाकाश की मात्रा वड़ जाती है जिससे नाये संचार बड़े जाता है ।

3. जड़ों का विकास सच्छा होता है तथा भूमिगत फसलों की **इडि** अ**च्छा** . होने से ग्राधिक उपज प्राप्त होती है ।


4. मंजुरित बीजों के सम्पर्क में खांसवीं का भाषा सर्देव शामिकारक होता है।

- 5. खलियों का भवशिष्ट प्रमाव 3-4 वर्षों तक होता है।
- नीम की खली मूमि की उर्वेद्यशक्ति बढ़ाने के साथ दीमक से रक्षा करती है।

जैब पदार्थों का पौघों के भोज्य पदार्थ के रूप में परिएत होना

शूमि में जोवांश की पूर्ति जन्तुओं के प्रविधान्द प्रदावों के घर्तिरक्त वनस्पतियों से की जाती है। जो सहने-मलने पर पौधों के मोज्य पदायों में बदल जाते हैं। ये पदाप विभिन्न दमामों में पाए जाते है जो जीवाणुमों के द्वारा जटिल रचना से सरस रूप में बदल जाते हैं जब कि कुछ का विभन्न कठिनाई से हो पाता है।

और पदायों मे नाइट्रोजन पुक्त भीर नाइट्रोजन विहीन गूड़ पदायं सामित्र हैं जिन पर विभिन्न जीवाणु, फक् दी प्रपता कार्य करके इनको सरस रूप में परिः वर्षित कर देते हैं किन्तु जीवाणुभों का कार्य सबसे महस्वपूर्ण है।



(Nitrogenous Malters)

(भ) नाइट्रोजन युवत परार्थ-इसमें मूत्र एवं प्रोटीन वाले माग हैं।

 मूत्र (Urea) — पशुमों के मूत्र में बुरिया के रूप में नाइट्रोगन रहता है एक प्रकार के जीवाणु यूरो बैक्टीरिया यूरिया को धमीनियम काविनेट में धीर किर समीनियमा, कावनहाई मानसाइड सौर यक्त में बदल देते हैं।

CO $(NH_2)^2 + 2H_2O \rightarrow (NH_4)_2CO_3$ $(NH_4)_6CO_3 \rightarrow 2NH_3 + CO_2 + H_2O$

2 प्रोडीन (Protein)—यह नाड्रोजनयुक्त भोटीन है जो साढों ग्रीर श्रीवाकों म प्राथकता से मिसता है जिसका विघटन गसने (Decay) ग्रीर सकृते (Putresaction) से होता है। ये दोनों क्रियाएँ साथ-साथ खसती हैं। पसना बाहर तथा सड़ना मोतर, जहां मानसीजन की कमी होती हैं परम्तु उचित नमी व बायु मिसने पर सड़ना रुककर, गलन क्रिया होने लगती हैं। प्रोटीन का सड़ना तीन प्रकार से होता है---

(i) भ्रमोनीकरए (ii) नाइट्रीकरए (iii) विनाइट्रीकरए भ्रमोनीकरए (Amonification)—इसमें प्रोटीन भ्रमोनिया में बदस जाता है।

नग्रजन चक

नाइट्रोजन चन्न (Nitrogen Cycle)

नाइट्रोजन थीयों का मुख्य मोज्य पदार्थ है जिसकी मिट्टी से घोल के रूप में लेते हैं। जीवांग पदार्थ इस नाइट्रोजन का स्रोत है जो समी जीवघारियों मीर वनस्पतियों के भागों तथा इनके विसर्जित पदार्थों के सड़ने-गलने से प्राप्त होती हैं।

जैव पदार्थ में प्रतेषः जीवाणु फ्रंफ्र्ंदी धावसीजन सेकर सड़न-पलन पैडा अरती है जिससे स्प्रमुमस पदार्थ से प्रमोनिया-नाइटाइट-नाइटेट बनते हैं।

यह नाइट्रेट मिट्टी के चूने एवं घ्रन्य शनिज तत्वों से मिनकर एक सबस्य बनाते हैं जो पानी में पुलकर पीयों के मोजन के रूप में काम प्राता है। इस प्रक्रिया में कुछ नाइट्रोजन बेबार हो जाती है। यह प्रमोनिया के रूप में बायु मण्डम में ज्ञी जाड़ी है तथा हानिकर जीवाणुकों द्वारा नाइट्रेट या नाइट्राइट पुनः नाइट्रोजन में परिवांतत कर प्रमोग कर ही जाती है।

यायशेय जीवाजु, जो एजीटोबैक्टर (Agotobactor) कहुआते हैं, बायु-मण्डल से मिश्रित नाइट्रोजन तेक्टर भूमि में स्थापित करते हैं। बाल वाली फल्रली की जड़ों में पाये जाने वाले लामुदायक जीवाजु , राइजोबियम (Rhizobium) धातावरण की नाइट्रोजन का योगिकीकरण करके मुमि में स्थापित करते हैं।

इस प्रकार यह नाइट्रोजन चक्र भूमि से वातावरए। भीर वातावरए। से मूमि में सदैव चालू रहता है। इस चक्र का वानस्पतिक जगत में प्रस्पंत पनिष्ठ सम्बन्ध रहता है।

इस क्षेत्र में जीवाणुमों की इदि एवं क्रियाधीलता के लिए जैव पदार्थ, जल, हवा, ताप चूना तथा मातु तत्व की उपस्थिति भावश्यक है सन्यमा इनकी सनुपस्थित-में सनेक दोष पदा हो जाते हैं।

वीसलस संवटेलिस घीर माइकाइबस प्रोटीन विशेष प्रकार के जीवाणुर्घों की क्रिया के कारण प्रमोनिया में बदल जाता है। ये जीवाणु उचित तृमी तथा प्रच्ये वासु संवार मे प्रोटीन को घर्मोनिया में बदल देते हैं जबकि इनके घमाव में प्रवाय-वीय जीवाणु कार्य करके प्रोटीन को पेप्टीन, एमीनी धरस तथा दुर्गन्यसुक्त सेतों की - वैदा करते हैं। हवा की प्रपुरास्पति में धर्मक प्रावा में अमीनिया बनती हैं। नाइट्रोकरए (Nitrification)—जीवांग के ममीनीकरए के बाद यह किया होती है जिससे नाइट्रोसोमोनास भीर, नाइट्रोकोकस जोबाणु वायुमंद्रत से साक्सीजन लेकर नाइट्रस सम्ल भीर संत में नाइट्रिक सम्स बनाते हैं।

2NH₃+3O₉→2HNO₃+H₉O नाइट्रस मम्ब 2HNO₈+O₂→2HNO₃ नाइटिक मम्ब

इस किया में बता नाइट्रिक धम्स मूमि में पाये जाने वाले क्षार कैश्यिम मैम्नीशियम से मितकर उनके नाइट्रेट बनाती है।

नव्यसन चक

विनाइद्रोकरए (Deni trification)— यह किया नाइट्रोकरए किया के ठीक विपरीत है। जो एक विशेष प्रकार के जीवाणु द्वारा सम्पादित की जाती है जो पापसीजन की कमी या घटन मात्रा में काम करती है। इसके सिए जीवांग तथा नाइट्रेट का होना प्रावस्यक है भीर लाद वर्षा के जल से पूर्ण संतृप्त हो।

(व) नाइट्रोजनरहित पदार्थ (Non nitrogenous Matters)

इनमें कार्वोहास्ट्रेट, चर्बी तथा कुछ लवए होते हैं । कार्वोहास्ट्रेट में शीप सड़ने वाले पीनो, (Sugar) ग्रीर माड़ी (Starch) हैं तथा देर से सड़ने बाले सेनुमोज हैं ।

चोनी घोर माझे का सझाव—ये गोवर में प्रियक होता है। घोनी में घीप्र पुत्तनशीस होने से पोघों के शोदा उपयोग में घाती है। माझे कुछ देर ने पुत्रती है। बायबीय (Aerobic) घोर प्रवायवीय (Anoerobic) दोनो जोवाजु किया करके पानी, CO2; स्ट्रायिकि तथा लेकिक घम्स घादि पदार्थों में बदस देते हैं। स्वाकता हाइड्रोजन स्वतंत्र होकर निकस्तरी है।

नयों का सड़ाव —यह पावसंजित को उपस्थित मे बीझ सड़ती है अविक् कमी में कम । येक्तिवाई घोर माइकोकाकाई जीवाणु त्रिया करके लिसरीन, मिया-इस घरकोहस, एसिटिक धम्स, स्युटायरिक धम्स मादि का निर्माण करते हैं।

संलुसीच का सद्भाय मह पीवों की कोशिकामों, हरे तथा पूछे चारे में पिसता है जो पतुसी के मन में बाहर जाता है। इसका सड़ाव देर में होता है। इसमें एक्टोनोमाहसीटीस, स्पाइरोचीटा साइट्रोफाटगा जीवाणु धानसीकरण डार सेनुसोज का विषटन कार्बनडाई धानसाइड झोर जब में होता है। झानसीजन की कमी में हाइट्रोजन, मीयेन तथा कार्बनडाई धानसाइड धादि पदायं बनते हैं। साइग्रंब की किया सामसीजन की जरियों तो सीविगति से होता है।

कीवानुकां की सविवता के लिए बहुकूत परिश्वितियां न्ये कृषि में महत्वपूर्ण शिगदान प्रदान करते हैं जिनसे खनिज और जैवपबार्व प्रसनकील होकर पोवा के भोजन के रूप में परिवातित हो जाते हैं। ये सभी प्रकार की मिटिटयों में पाए जाते हैं परन्तु भूष्काद्र प्रदेशों में श्रधिक होते हैं। एक ग्राम मिट्टी में इनकी संख्या लगमग 10-12 करोड़ होती है। गुप्क तथा ठंडे प्रदेशों में भवेक्षाकृत कम होते हैं जीवाणुयों की बृद्धि निम्न बातों से प्रमावित होती है -

द्यावसीजन-वायवीय जीवाणुत्रों की वृद्धि एवं काम के लिए धावसीजन भावश्यक है। जबिक श्रवायवीय जीवाणु भावसीजन की कभी में भी कार्य करते हैं परन्त ये हानिकर गैस तथा रासायनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं जिनकों पौधे उपयोग में नहीं लाते हैं। कभी-कभी नाइट्रेंट का विनाइट्रीकरण करके नत्रजन को स्वतंत्र करते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है।

तापकम-खाद के सड़ाव के लिए धनुकूल तापकम आवश्यक है। नाइट्री-करण के लिए 70° से 110° के (210 से 43° से ग्रे) ताप सर्वोत्तम है। भ्रधिकांश जीवाणू 110°-160° फा॰ (43° से 71° से. भ्रे.) ताप पर मर जाते है तथा कम ताप पर जीवाणु काम नहीं कर पाते हैं।

नमी--जीवाणुओं की दृद्धि एवं कार्य के लिए उपयुक्त नमी की मात्रा भावश्यक है। अधिक जल होने पर इनकी कार्य मिक्त मंद हो जाती है क्यों कि इसते तापक्रम कम हो जाता है।

सम्लीयता—सम्लीय मिट्टी में जीवाणुको की कार्यशीलता मंद हो जाती है। उदासीन या हल्की क्षारीय मिट्टी में जीवाणुओं की दृद्धि के लिए धनुकल है।

ध्रम्यासार्थं प्रश्त

- पशुग्रों के मल-मूत्र की खाद बनाने की विधि का वर्णन करो। ग्रशद रीति 1. से खाद संचय करने से बया हानियाँ हैं, इनको किस प्रकार रोकेंगे ?
 - कम्पोस्ट क्या है और किन चीजों से बनाई जाती है ? इनमें कम्पोस्ट बनाने 2. की विधि वताइये।
 - कंम्पोस्ट तथा गोबर की त्याद में क्या अन्तर है ? कम्पोस्ट बनाने की विधि 3. का वर्णन करिये।
 - हरी खाद से नया समझते हैं, इसके लिये प्रयुक्त फसली में नया विशेषताचें 4. होनी चाहिये.? सनई की हरी खाद देने की विधि का वर्णन करो।
 - लती की खाद की उपयोगिता बताइय तथा खाद के रूप में प्रयक्त होने बाली 5. खलियों का वर्णन तासिका के रूप में करिय।
 - जीवांश त्यादों के भूमि पर प्रभाव को बताउये । 6.
 - .7. निम्न पर गोंधप्त टिप्पणी लिलिए-
 - ः (के) नाइटोजन चक्र।
 - (स) नाइट्रोजन रहित पदार्थ का परिवर्तन ।

19. श्र-कार्बनिक खार्टे

(Inorganic Manures)

इनको रासायनिक उर्वरक (Chemical Fertilizers), कृतिम सार्वे, (Artificial Manures), श्यापारिक खार्चे (Commercial Manures) मी कहते हैं। इनको निस्मतिखित प्रमुख बगों में विमाजित करते हैं—

- (भ) नाइट्रोजन प्रद उर्वरक
- (ब) फास्फोरस प्रद उवंरक
- (स) पोटाश प्रद उनंरक
- (द) मिथित उर्वरक
- (य) योगिक उर्वरक (ष) नाइट्रोजन प्रव उर्वरक (Nitrogenous Fertilizers)—ये उर्वरक चार प्रकार के होते हैं—
 - 1. नाइहिक नाइट्रोजन (NO_3) युक्तानाइट्टेट्से डियम नाइट्टेट ($NaNO_3$) केलिसयम नाइट्टेट [$Ca(NO_3)_2$], ये मूमि पर शारीय प्रभाव जालते हैं।
 - 2. समीनिक नादट्रोजन (IVH_3) युक्त प्रमीनिक सीमिक-धमीनियम सल्फेट [$\{NH_3\}_2SO_4\}$, समीफास, ये मूमि पर सन्तीय प्रमाव हालते हैं।
 - नाइट्रिक और प्रमोनियम नाइट्रेट युक्त योगिक-प्रमोनियम नाइट्रेट (NH4NO₃), केल्लियम ध्रमोनियम नाइट्रेट इनमें नाइट्रोजन प्रमोनिया सथा नाइट्रेट के साथ मिलता है।
 - लाइट्रोजन को एमाइड के रूप में प्रदान करने वाले योगिक—ये सड़कर क्योनिया प्रायन देते हैं। भूमि के जीवाणुर्धों की क्रिया के एसायरूप प्रशित्तम एवं नाइट्रेट में परिवर्धन हो जाते हैं। केंस्तियम सामना-माइड (CaCN₂), शूरिया [CO(NH₂)₂],

सोडियम नाइट्रेट (NaNO3)

दमें 'चिली का गोरा' कहते हैं नमोंकि वह पीक, विनी ग्रीर बोलीविया के वर्षा रहित प्रदेश में ग्रीवक मात्रा में मिलता है। यहंगान में देश के विदरी उवंदक करनाने में दसे वामु के नाददोजन तथा नमक के सोडियम से भी तैयार किया जाता है।

निर्माण विधि— व्यापारिक रूप में इसे सुनिज कालिके (Caliche) से बनाया जाता है। यन्त्रों से कालिके निकानकर विज्ञती से स्थानान्तरित किया जाकर निग्न ताप पर पुलाया जाता है। सोडियम नाइट्रेट के प्रवल विकास काट टिनियों में बहाया जाता है जिनमें तीन उप्पा-विनियापक लगते रहते हैं। इस बहाव से मिशाम ऐसे रूप में निकतती है कि इनको सीधे बोरे में मरकर भेजा जा सकता है।

यह पूरे सफेद रंग का करामुक्त पूर्ण होता है जो पानी में पूर्ण पुलनशील है भीर पीमों को सीमा प्राप्त होता है। भूमि में डालने में बाद कोई परिवर्तन महीं होता है। नाइट्रोजन 10% होता है।

प्रयोग विधि—राड़ी कसलों में वीदों को जड़ों के पूर्ण विकसित होने पर झावस्थकतानुसार प्रयोग करें। साद को जड़ों के समीप प्रयोग करें सत्यवा पत्तियों पर पिरने से कुलस सकती है। समान वितरण के लिये डुगुनी महोन निट्टा मिलावें।

बर्ग काल में पूरी मात्रा की 2-3 बार मे देने से संकर्षण रीति से होने वाली राति में कभी हो जाती है। बीज बोने से पूर्व मा हिल से प्रयोग कर शकते हैं, दूसरी बार टॉप्फ ट्रेंसिंग के रूप में जड़ के समीप दें। साद देने के तुरन्त बाद हरूकी सिवाई करें।

इसके विधेल प्रमाव के कारए। चारे की पशुग्री के प्रयोग कुछ दिन बाद जिलावें। फसल पर 2-3 दिन मे प्रमाव दिलाई देने लगता है।

उपरक से लाम-1. जल में विलेग होने से इसका नाइट्रोजन पौधों को

वयरक स साम----। जल म । वलम हान स इसका नाइट्राजन पाया का शोघ्र प्राह्म होता है।

- मिट्टी के पोटेशियम का स्थान ग्रहण करने से इसके बुरे प्रमाय को रोकता है।
 - 3. मृदा में लामवायक जीवाणुमों की शृद्धि करता है।
 - 4. मिट्टी के कैल्सियम तथा मैन्नीशियम के संरशए में सहायक होता है।
- पान्य फसलों पर उसम प्रभाव डालता है, चुकन्दर मूल्यवान है तथा पत्ती वाली शाक-सम्जी के नियं भी ग्रन्था है।

उर्थरक का प्रमाय-1. मृशा संरचना पर प्रमाय- उर्वरक के बार-बार प्रयोग से सोडियम कार्बोनेट की मात्रा बढ़ जाने से भूमि की गौतिक दशा हो जाती है जो चुने के प्रयोग से ठीक नहीं हो पाती है। झतः इसै समीनियम सल्फेट के साथ प्रयोग करना धच्छा रहता है।

2. मृदा-उर्वरता का प्रमाव-मृदा के दूसरे ग्रायन्स का विनिमय करके सोडियम स्थान रो सेता है जिससे उर्वरता में काफी कमी भा जाती है। कास्फेटिक सबा पोटाणिय उर्वरकों के साथ प्रयोग करें।

धमोनियम सल्फेट (NH4)2SO4

यह सफेद या मटमैले दानेदार शक्कर की भीति या मिणिमीय ठोस प्राकार भा रासानिक पदार्थ है जिसमें 20.6% नाइट्रोजन होता है। इसे सरलता से प्रयोग में ला सकते हैं। जल में बिलेय है परन्तु मण्डारण में ब्राइ वायु की नमी का भवशोपरा करके पिण्ड बन जाता है जिससे बोरे गल जाते हैं।

निर्माण विधि-यह कीयले के भंजक धासवन की किया के उपजात के रूप में प्राप्त होता है। मारत में सिंदरी कारखाने में कृत्रिम रूप मे उर्वरक तैयार किया जाता है। इसमें बायु के नाइट्रोजन और जल के हाइहोजन से भ्रमीनिया बनाते हैं इसे गंधकाम्ल में ते जाने पर उर्वरक तैयार हो जाता है। ग्रम्ल महगा होने में जिप्सम का प्रयोग होता है।

4NH₃ + 2H₄SO₄ → (2NH₄)₂SO₄

प्रयोग विधि-इसे फसल बीमाई से पूर्व तथा खड़ी फसल में प्रयोग किया जा सकता है। प्रसल बोने से पूर्व खड़कें। खड़ी फसल में प्रयोग के त्रन्त वाद सिचाई करें जिससे उर्वरक का समान वितरण हो सके। गन्ने की फसल में बोमाई तथा मिटटी चढाने के समय तथा धान की रोपाई के तीन सप्ताह बाद देना प्र^{स्ह्या} रहता है।

उर्वरक का प्रभाव—1. उर्वर्क के बार-वार प्रयोग से मृदा में ध्रम्लीयता बढ जाती है जिससे नाइटीकरण मंद हो जाता है और पीये वहीं उगते हैं।

2. मिट्टी की संरचना में घन्तर घा जाने से मीतिक दशा खराब हो जाती है क्योंकि तल की बंधी नहीं रहती है।

3. पीध के पोपक तत्त्व उन्मुक्त (Free) होकर जल-विकास में सकर्पण द्वारा बाहर निकल जाते है जिससे पौधों का विकास नहीं हो पाता है।

धमोनियम सल्फेट

धमोनियम सल्फेंट तथा नाइट्रेट में शुलना

सोडियम नाइट्रेट

1. प्रयोग के 2-3 दिन बाद प्रमाव 1. सेत में प्रयोग के बाद भपन (Nitrification) के बाद शीधता से कार्य दिखाई देने लगता है। करता है जिससे एक सप्ताह बाद भभाव दिलाई देता है।

- 2. मिट्टी में भन्तीय प्रमाव छीड्ता है इस से श्रावश्यकतानुसार चूने का प्रयोग करें।
- 3. इसमें 20 प्रतिशत नाइट्रोजन होता है।
- 4. मूमि की मौतिक दशापर प्रभाव नहीं डालती है।
- वर्षावाले प्रदेशों में प्रयोग करना लाभकर है।

- भूमि पर क्षारीय प्रमाव छोड़ता है ग्रीर मिट्टी की घम्लीयता कम करता है!
 - 3. लगमग 15 प्रतिशत नाइट्रोजन होता है।
- 4. बलुई मिट्टी की भौतिक दशा को खराव कर देता है।
- 5 वर्षा वाले प्रदेशों में खाद के बह जाने की सम्मावना रहती है।

धमोनियम सल्फेट नाइट्रेंट [2NH4NO3(NH4)2SO4]

यह प्रमोनियम सल्फेट घोर नाइड्रंट घोफ घमीनियम का मिश्रण होता है जो सफेद लम्बे बाने के घलावा गोल रूप में मिलता है परन्तु तब इसका रंग मध्येला सफेद होता है। इसमें 26% नाइट्रोजन होता है जिसमें है माग (19.5%) प्रमोनिया तथा थेप के माग (6.5%) नाइट्रोजन के रूप में होती है। पानी में पुलनशील होने से पीये शीघ यहण कर लेते है। कम धाद्र ताबाही होने से मण्डारण में पिण्ड नहीं बनते हैं।

प्रयोग विधि—इसे बोबाई से पूर्व, बोबाई के समय तथा खड़ी फसल में किसी मी समय प्रयोग किया जा सकता है परन्त बीज के साथ न मिलावें।

जबरक का प्रभाय-पद्द सभी फसतों के लिये उपयोगी है तथा सभी गूमियों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। समीनियम सल्फेट की प्रपेशा कम (प्रापी) सम्लीयता पैदा करता है जिससे क्षारीय मूमि में सफलता से प्रयोग कर सकते हैं।

यूरिया CO(NH₂)2 यह कार्बनिक योगिक भी है परन्तु बतमान में कृतिम रूप से बनाया जाता है।

निर्माण थिथि---प्रमोनिया तथा कार्यन टाइ धानसाइट के ऊपे दाव पर प्रतिकिया कराकर धमोनियम कार्योनेट बनता है जिससे अल के एक प्रणु निकलने पर धूरिया बनती है।

2NH2+CO2→H2NCOONH4 (ब्रमोनिया कार्बोनेट)

NH, COONH -CO(NH,),+H,O

बिलयन को निर्वाति में उद्घाष्यक में साहित करके फिर प्रकोष्ठ में फुहारे के रूप में छोड़ने से टोस यूरिया की छोटी गोलियां प्राप्त होता है।

यह सफद रवेदार साबूदाने की भीति गोल होती है जो यल में बहुत प्राचक विलेग है। 'नमी के ब्रायपिक सवेदनशील होने से मध्टारण कमेठिनाई

कठिमाई होती है। इसके लिए किसी कियाशील पदायं का पतं चढ़ा देते है। ऊँचे ताप (55° सेग्रे) पर यह ग्रमोनिया ग्रीर कार्बनहाई ग्रॉक्साइड में विच्छेदित हो जाती है।

सर्वाधिक 46% नाइट्रोजन प्राप्त होता है जिससे खपेशाकृत सस्ता है।

प्रयोग विधि-इसको बोने से पूर्व, बाद, खड़ी फसल में तथा पूर्ण छिड़काव में प्रयोग किया जाता है। बोग्राई के समय बीज में मिलाने से बीजांकूर के जलने का मय रहता है। खेत में पर्याप्त नमी की श्रवस्था मे प्रयोग करें।

यरिया के घोल का पत्तियों पर छिड़काव काफी लामप्रद एवं सस्ता रहता है। एक हेक्टर के लिये 37.5 किया. यूरिया का 250 गैलन का घोल पर्याप्त है। घोल को पत्तियों पर निपकने के लिये 'टीपोल' या सिर्फ पाउडर मिला है। भावस्यकतानुसार पुनः 15-20 दिन के भन्तर पर खिड़काव अपरान्ह या सायंकाल करें । इसके साथ कीटनाशक दवा को मिलाया जा सकता है ।

उर्धरक का प्रमाय—सभी प्रकार के घान्यो, घासों, शाक-माजी, कलो में प्रयोग लामप्रद रहा है। मूमि पर श्रम्लीय प्रमाव छोडता है जो ध्रमोनियम सल्फेट

से एक-तिहाई है।

ऐसी मिम जहाँ पानी मरा रहता है इसका प्रयोग उत्तम रहता है वर्षोंकि इतका नवजन मिड़ी में गस्थापित होने से नीचे बहकर या रिसकर नष्ट होने से बच जाता है।

कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट (CAN)

भारत में नांगल और राउरकेला के कारखानो में बनता है। यह ग्वार जैसे ग्राकार की छोटी-छोटी गोली रूप में होते से 'ग्वार खाद' के नाम से प्रकारा जाता है । इसे साधारए। माथा में 'किसान खाद' भी कहते हैं ।

इसमें 20% नाइटोजन होता है। बाजार में 'सोना' नाम से 25% नवजन

वाली कैल्सियम धमोनियम नाइट्रेट मिलती है।

प्रयोग विधि-इसे फसल बोने से पूर्व प्रयोग करना मच्छा रहता है।

उद्देरक प्रमाद-उद्देरक में कैल्सियम (चूना) होने से मूमि की मौतिक दशाको ठीक रखता है मूमि पर किनी तरह का प्रमाव नहीं छोड़ता है विलिक भ्रम्लीय तथा उदासीन मूमियों के लिये ब्रच्छा उवरक है।

नाइट्रोजन-उर्वरकों का चुनाव

फसल, जलवाय, वर्षा तथा मुदा की किस्म के अनुसार रासायनिक उवरकों का प्रयोग करना मायश्यक है---

1. दतारीय भूमि जिसमें केल्सियम, सोडियम तथा मैग्नोशियम अधिक है, ग्रम्लीय प्रमाव छोड्ने यासे उर्वरक धमीनियम सल्फेट, यूरिया का प्रयोग करें।

- 2. घम्लीय भूमि में कैश्वियम ग्रमो. नाइट्रेट, कैल्सिमम सायनामाइड उर्वरक प्रयोग करें।
- 2. जिन स्वानों पर प्रधिक वर्षा होती है उर्वरक का एक ही बार में प्रयोग करता होता है, वही यूरिया भीर ममीनियम उर्वरक का प्रयोग लामप्रद है वर्षींक इनके मिट्टी में संस्थापित हो जाने से बहुने तथा विनाबद्दीकरण से ह्रास नहीं होता है।
- 4. कम वर्षा वाले क्षेत्रों तथा प्रतिकूल मौसम में भीध प्रमाद डालने वाले नाइटेट उवरक भन्छे रहते हैं।
- (ब) फास्फोरसञ्च उर्वरक (Phosphatic Fertilixers)

इनको निम्नलिखित ग्राधारों पर वर्गीकृत किया जाता है-

- (क) (घुलनशीसता के आधार पर---
- (i) जस में पुसनगील सूपर फास्फेट ।
- (ii) साइट्रिक श्रम्स में युलनशील-हुद्देश की खाद, बेसिक स्लैंग रॉक फास्फेट !
- (स) उपलब्ध साधनों के द्याधार पर-
 - (1) प्राकृतिक -हब्डी, रॉक, फास्फेट।
 - (2) कृत्रिम विधि से प्राप्त-सुपर फास्फेट, ट्राई कैल्सियम फास्फेट।
 - (3) उप पदार्थ से प्राप्त वैसिक स्लैंग ।

हर्देश की खाद (Bone Meal)— हर्देश में मुद्रमतया ट्राई कैल्सियम फास्केट के रूप में 45-55% फास्कोरस

होता है, जो निम्न प्रकार से त्यार हो जाता है — (1) मिस्य चूर्ए (हर्डी का चूरा)—हड्डियों को पीसकर चूरा तथार किया

- जाता है जिसमें यहा परामों के होने से प्रयोग करने पर भीरे-धीरे विच्छेदन होश है और पीपों को भीड़ा प्राप्त नहीं होता है। विगविषा भीर विशेष महावकर गंध होने से प्रयोग में कम लाते हैं। इसमें नाइट्रोजन 2 से 4% तथा फास्कोरस 22 से 25% होता है।
- (2) भार से उपचारित प्रस्थि चूर्णे—हर्द्धी को 15 से 20 वाजुमण्डलीय दान में वाच्यन निर्मित हर्द्धी से सहायुक्त पदार्थ प्रतन करके हर्द्धी को महीन चूर्ण में पीसा जाता है। हत्ता होने से नारीक मिट्टी या बुरादे में मिलाकर उपयोग में ताते हैं। इसमें नाइट्रोजन 3 से 5% तथा जारकोरत 43-50%होता है। हर्द्धी से प्राप्त नेहर्द्धुक पदार्थ से सरेस तियार किया जाता है। धरिषचूर्ण को प्राकार के धनुसार निम्नीनिस्तत सीन मानों में बदिते हैं—

(i) बोन मोल-जब चूएाँ का 80% माग 3 मिमी. आकार को जाली से छन जाता है।

(ii) योन डस्ट---जब घरिय चूर्ण का 80% माग ! मिमी. श्राकार की जाली से छन जाता है।

स छन जाता हु । (iii) बोन पक्षोर – जब म्रस्पि चूर्एं का 80%माग 1 मिमी. से कम माकार

की जाली से छन जावे।

प्रयोग विधि—बोन प्लोर सर्वाधिक उपलब्ध लाद है जो बलुई मूमि के लिए उपयोगी है। इसे योमाई से पूर्व तथा बोमाई के समय दिया जाता है। सड़ी फसल में मुस्काव नहीं किया जाता है। धान्यों, सब्जियों, चारे तथा दसहनी फसलों में प्रयोग करना लामदायक है।

उर्वेरक का प्रमाव—जीवांगयुक्त सूमि में प्रकोग ग्रव्छा शिद्ध हुया है। ग्रम्सीय तथा ग्रच्छे जल निवास सूमि में लागप्रद है परन्तु मारी सूमि तथा चूना पुक्त सूमि में विशेष लागप्रद नहीं है। प्रमाव घीरे-घीरे होने से सूमि पर 3 वर्ष तक प्रमाव डालता है।

सुपर-कास्केट (Super Phasphate)-

वाजार में उपलब्ध सुपर फास्फेट घूसर रंग का चूरों होता है जो बंगतः जल में विशेष होता है। इसकी गंप प्रस्तीय होती है। जिस सुपर फास्फेट में फास्फोरस 16 से 18% होता है वह जल में विलेष होने में घच्छा है।

निर्माण विधि — यह घाड़ तथा भाष्ट विधि से तैयार किया जाता है। ' घाड़ विधि में खनिज फास्फेट पर गथकाम्स की प्रतिक्रिया कराने पर सुपर

फास्फेंड का निर्माण होता है।

ज्ञान्द विधि मे सनिज कास्केट (ट्राइकैस्सियम कास्केट) को रेत धौर कोक के साथ मिलाकर फ्राएट में उच्च ताप पर गर्म करते हैं जिससे कास्कोरस वाष्पीकृत होकर निकल जाता है धौर इसका स्थान सिक्तिक ले लेता है जो कैस्सियम सिक्ति केट पियले घानुसन के रूप में निकल जाता है धौर फास्कोरस पायसीकृत होकर P₂0° बनाता है जो पानी में मुलकर फास्कोरिक ग्रम्स बनाता है।

[Ca3 (PO4)2] + CaCO3 + Isio0-ICasiO3 + 3P2O5 + CaCO3

 $P_2O_3 + 3H_2O - 3H_3PO_4$ हस फारकोरर मन्त में 30% वास्तविक मन्त होता है: जो साद के मित-रिक्त अन्य कामों में उपयोग माता है। इसके उपजात कीसमम सितिकेट स्वेव में अपे के रूपान पर प्रयोग किया जाता है।

यह तीन रूपों में पाया जाता है— सुपर फास्केट एकन —16-20% फास्फोरंस गुपर फास्केट बितुरा—-30-35% फास्फोरंस सुपर फास्केट विजुरा—-45-50% फास्फोरंस। प्रयोग सिंदि—-चवरेंटर में बस्त हाने से शुरूक रूप में नहीं होता है जिससे विदेरने में ममुविषा होती है । फनल बोने से पूर्व इसे विदेरकर मिट्टी में मलीमांति मिला देना चाहिए। इसके मूलने पर देने के स्थान से अधिक आगे नहीं बढ़ पाता है। इससे जहों के समीप प्रयोग करें। इसका प्रमाव कई वर्षों तक देखा जाता है।

यह सभी प्रकार की फसलें रेशे वाली, जड़ वाली, फल, दाल बाली मसाले बाली कसलों के लिये लामप्रद है परन्त बना, मटर तथा दाल बाली कसलों पर घन्छा प्रमाय दासती है। खडी कसल में नमी घधिक होने पर खिड़का जा सकता है परन्त यह विधि भविक प्रचलित नहीं है।

उबंदर का प्रमाय-उबंदर पानी में धूलनशील है परन्त मिटटी में बालने पर पुलकर यह अपुलनशील रूप में स्थित हो जाता है जिससे यह पौत्रों की भीरे-भीरे प्राप्त होता है। इसमें कैल्सियम की मात्रा होने से मिम की प्रतिकियाओं को कम प्रमानित करता है। मूमि की घम्लीयता की कम करता है इससे इसका प्रमान सम-भावी होता है। मुमि की भ्रम्लीयता अधिक होने पर पौधे इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। मुमि में जीवांश खाद के प्रयोग करने पर संस्थापित फास्फेट मुक्त होकर पौधों को प्राप्य हो जाता है।

(स) पोटासप्रद उवंरक (Potashic Fertilxers)-

देश की घिषां श्रे मूमियों में पोटाश पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है परन्तु कुछ विशेष भृमियों तथा फसलो में पोटाश की आवश्यकता होती है। बलूई मृमि में भोटाश की कमी रहती है। तम्बाक, पाल, प्याज, टमाटर, चारे वाली फसलें तथा फल-वहों में पोटाश देने से घाधक उपज मिलती है।

पुटैशियन सरफेट (K2SO4)--

यह सफेद रंगका महीन चुर्ण होता हे जो पोटाशा उर्दरको में प्रच्छा है। जन में मुलनशील होने से पौधों की तुरन्त उपलब्ध हो जाता है। इसमें 50%

पोटाश पाया जाता है।

निर्माण विधि-पह पोटेशियम क्लोराइड श्रीर सोहियम सल्फेट से तैयार किया जाता है। पुटेशियम क्लोराइड भीर मैग्नीशियम सल्फेट के द्विगुण लवण को पानी में घुलाकर इसमें सान्द्र पोटेशियम बलोराइड विलयन डालते हैं जिससे पुटेशियम सरफेट सर्वावस्त हो जाता है। विस्तवन से निस्तारण द्वारा सरफेट को ग्रमण करके, सुकाकर, छानकर, पीस कर बोरियों में बन्ध कर दिया जाता है।

प्रयोग विधि-इसका प्रयोग बोगाई से लगमग दो सप्ताह पूर्व खिटककर मसीमाति मिला दें। खड़ी फसल में भी प्रयोग कर सकते हैं। यह तम्बाक, माल मादि फसलों तथा फल बसों में पटेशियम क्लोराइड की ममेक्षा अधिक लामभद सिट हुन्ना है क्योंकि पुटेशियम क्लोराइड की क्लोरीत की मात्रा ये सहुत नही कर पाते हैं भीर इनके गुण सराब हो जाते हैं। पुटेशियम क्लोराइड की भपेशा मंहना होने से ध्रपेकाकृत कम प्रयोग किया जाता है।

उपरक्त का प्रमाय—भूमि पर कोई प्रमाय नहीं दालते हैं। भूमि में मात्रा कम होने से यह जल के साथ बह जाती है। पोटेसियम क्लोराइड (KCI)

इसे 'स्पूरेट घॉफ पोटाश' मी कहते हैं। इनके मशिम छोटे-छोटे पूसर या गुलाबी पूसर रंग के होते हैं जो धाड ताप्राही नहीं हैं परन्तु जल में शीघ पुलनशील है जिससे पौघों को शीघ प्राप्त होता है। इससे पोटाश 60% प्राप्त होता है।

निर्माण-विधि — प्रमरीकी तथा फांसीशी विशेष से प्राप्त सिल्वर नाइट या जर्मन विशेष से प्राप्त कार्नलाइट मीर कटोर तक्या से मेम्पीमियम क्लीराइड या सल्फेट निकाल देने पर पोटेशियम क्लीराइड प्राप्त होता है।

नमक से भी उत्स्लावन विधि से पोटेशियम क्लोराइड पृथक करके प्राप्त होता है।

प्रधोग विधि — इसे सदैव ही फराल बोने से पूर्व देना चाहिए। पौर्षों से पार्वत में 5 सेमी. की दूरी पर देने से यह पौधा के सीमे संसर्व में नहीं मा पाता है। पौरे पर खाद गिरने से वे जल जाते हैं। इसे शकेले या प्रत्य उर्वरकों के साम मिलाकर दे सकते हैं। प्रानु तथा जो की कसल के लिये अच्छा है। प्रवेशाकृत ससा होने से प्रधिक प्रयोग में बाता है।

जर्बरक का प्रमाय — गतौराइड होने से भूमि में प्रमत्ता को बढ़ा सकता है परस्तु किस होने से मिट्टी से जलरों निकत जाता है जिससे मिट्टी पर प्रमाव नहीं पड़ता है। मूमि में रिककर गट्ट नहीं होता है त्यों कि मुदा-माणें द्वारा रोकने से सीमें आध्य प्राप्त हो जाता हं। यजीरीन होने के कारण तम्बाकू के निने मध्या नहीं समका जाता हं।

फास्फोरस तथा पोटाश उर्धरकों का चुनाव-

- साधारण मिट्टी से इन तत्वों की पूर्ति के लिए उनके उर्वरक एकाकी या तीनों उर्वरकों का मिश्रण बनाकर प्रयोग उर्दे परन्तु आधिक बिट मुख्य आधार हो।
- 2. फास्फोरस डर्थरक में इस तहर की उपलब्धता का ध्यान रना
- फास्कीरस डबँरक में इस तत्व की उपलब्धताका घ्यान रेन जाता है, शीघ लाग के लिए सुपर फरफेट का प्रयोग करें
- 3. गुष्क तथा श्रद्ध गुरुक क्षेत्रों की सिचित चूमि में ध्रमोनियम फास्केट का प्रमाग करें नथोंकि यद नाइट्रोजन देकर प्रास्कीरस को सन्तुलित करता है।
- 4. पीटाण उजरकों के जल में धुलनशील होने से मितब्ययता पर ध्यान देते हैं। क्रमल पर तत्त्व के प्रमान दा ध्यान रखते हैं। तस्वाकू के निये उजरकों में क्रोरीन तथा मैलीशियम का होना धावश्यक है।
- 5. तर क्षेत्रों की मूमि (जो मृदा-जन से विगड़ गई है) में पोटाश उर्वरकी

देने से मूमि गुपार तथा तस्वों के पौषों की कार्यक्षमता में सन्धुलन करते हैं।

6. समातार काफी मात्रा में सुपर फास्फेट देने से मूमि में फास्फोरस का भण्डार प्राप्य प्रवस्था में हो जाता है।

(व) योगिक उर्वरक (Compound Fertilizers)-

ये रासायतिक या प्रकार्यनिक पदार्थ जो एक से प्राधिक तत्वों को पीयो को उपसब्ध कराते हैं इन्हें योगिक उर्थरक कहते हैं। वर्षमान में इनको प्राधिक मात्र। में प्रयोग किया जाता है, निम्नक्षितिक प्रमुख उर्थरक हैं—

मोनो धमोनियम फारफेट, हाइधमोनियम फारफेट, एमोफास 'ए' भौर 'बी',

ममोनियम स् ।र फास्फेट मादि ।

(य) निचित उवंरक (Mixed Fertilizers) --

यदि दो या इससे मियर उर्वरक मायस में मिला दिवे जायें तो इन्हें 'मियल' कहते हैं। निश्रल में तस्बों का प्रतिवृत भलन-प्रसग होता है। कुछ मिश्रल कारलानों में बनावे जाते हैं भीर कुछ मानश्यकतानुसार किसान स्वयं बना सेते हैं।

- (भ) तस्वों की उपसव्यता के भाषार पर मगींकरता ---
 - (i) धपूर्ण निधित उधरक-जिस उधरक मिश्रण में केवल दो प्रमुख पोप ह तक्ष विद्यमान होते हैं, उसे धपूर्ण मिश्रित उबरक कहते हैं जैसे धोभोर, स्फला घुसर धादि।
 - (前 पूर्ण निश्वत वर्षेक्क--जिन निधित उर्षेक्क में तीन प्रमुख गोषक तरन नःइट्टोजन, फास्कोरस तथा पोटाम उपलब्ध हो, उसे निधित उर्षक्क निधत कहते हैं। जैसे मुकला पीली, सुफला गुलाबी, इकको स्नाटन
- (श) मिधित उर्वरक निर्माण की दृष्टि से दो मागों में बांटे जाते हैं---
 - (1) फैक्टरी निमित्त उर्वरक मिश्रश्—इन उर्वरकों में तस्वों का भनुपात निवित्तत होता है जो विभिन्न फमलों के लिये धलन-ममन होते हैं। मिश्रकांश उर्वरक मिश्रश के रूप में प्राप्त होते हैं। इनके ग्रेड धलन होते हैं।
 - (2) स्वय मिश्रित उर्वरक सैयार करना घर पर भी मिश्रित उर्वरक तैयार कर उपयोग किया जा सकता है। उर्वरकों को उचित प्रतुपात में मिलाने से प्रच्छा उर्वरक तैयार होता है। मिश्रिण बनाने के लिए मूमि में पोयक तरवों की कमी, उर्वरक ने उपलब्ध तरव तथा इनका फसलों, मूमि तथा भण्डारण में हुये प्रभाव का नी घ्यान रखा जाता है।

(स) विशिष्टता के ग्राधार पर वर्गोकरमा—

मिश्रित उर्वेरकों को रासायनिक यौगिकों का निश्चिय धनुपात नहीं होता है फिर भी ये प्रमाण विशिष्ट के धनुसार बनाए जाते हैं जिनमें भावश्यक तत्त्व की मात्रा प्रतिशत के प्रमुसार होती है। ये दो प्रकार के होते हैं-

- (1) उच्च विश्लेषण उवरक (High analysis fertilizers)-इनमें प्रमुख पोषक तत्त्वों का धनुपात 14 से भ्रधिक होता है जैसे 5-10-5 का मिश्रण तत्वों की उच्च विश्लेषण उर्वरक होगा।
- (2) निम्न विश्लेषण उर्वरक-इनके तीनों तत्त्वों का प्रतिशत 14 से कम होता है जैसे 2-8-2 का मिश्रण निम्न विश्लेपण उवरक होगा।

मिधित उर्वरकों से लाभ--

- 1. श्रम एवं समय की बचत होती है।
- 2. यह ग्रपेक्षाकृत सस्ता पडता है नयोंकि अलग-ग्रलग उर्नेरक मैंगवाकर डालने से मातायात और वितरण में व्यय वढ जाता है।
- 3. इससे थोडी मात्रा में पोयक तत्त्व फगलों की मिल जाते है।
- 4. मिश्रित उवंरक में पौधों के सभी पोपक तत्वों के कारण ये संत्तित होते हैं ।
- 5 कम मात्रा में दिए जाने वाले उर्वरक मिश्रस बनाकर समान रूप से दिए जासकते है।
- जिन उर्वरको को खेत में अकेले प्रयोग करने में असुविधा होती है, उनकी मिथित उर्वरकों के रूप में ग्रासानी से डाले जा सकते है।

िश्यत उर्वेश्कों से हानि **—**

- 1. फसल में तत्व की कमी होने पर इनको उपयोग में नही ला सकते हैं।
- मिश्रित उर्वरकों को देखने से मिश्रण में मिले पदादों का जान नहीं है।
- पाता है तथा पीयक तत्त्वों का सनुपात सही नहीं होता है। 3. उर्वरकों के देने का समय एवं ढग मिल्ल होता है जिससे मिश्रण प्रयोग में
- कठिनाई होती है।
- मिश्रित उवरकों की कीमत का सही मनुमान नही लगाया जा सकता है।

विधित उर्वरक बनाना---

मिश्रण बनाते समय यह मावश्यक है कि उपलब्ध उर्वरक की क्या विशेषतायें हैं भीर इनमें तत्वों की मात्रा कितनी है। मिश्रण बनाने के भनुसार उर्वरकों को सीन मागों में बांट सकते हैं-

1. वे उर्वरक जिनका मिश्र ए। बनाकर काफी समय तक मण्डारए। किया जा

सकता है।

- 2. वे उर्वरक, जिनका मिश्रए बनाकर 2-3 दिन से प्रधिक नहीं रखा जा सकता है।
- 3. वे उर्वेरक, जिनका मिश्रस नहीं बनाया आ सकता है।


उर्वरक मिश्रण बनाने के लिए चिकनी लकड़ी के $5 \times 3 \times 5$ मीटर धाकार का तस्ता काम में साते हैं जिसका किनारा 6 से 9 मीटर ऊँचा होता है। मिलाने के लिए कुदाल या पंजे को काम में साते हैं। एक से दो टन उर्वरक एक साथ मिलाते हैं। उर्वरकों को तस्ते पर फैलाकर कुदाल से मिलाने के बाद 30 डिगरी पर छही तार की जाली की चलनी छानकर बोरों में मर लेते हैं। यह पर पर बना मिश्रण बाजा के मिश्रण उर्वरक से घच्छा तथा सस्ता पढ़ता है। इसे सीमेण्ट या लकड़ी के बने गण (कोठी) मे मुरक्षित रखा जा सकता है। उर्वरकों को प्राथस में मिलाने की साववानी—

- राख भीर कैल्सियम साइनामांइड को श्रमो० सल्फेट के साथ न मिलावें वयोकि इससे प्रमोनिया उड जाता है।
- चूना और राख फास्फोरस खादों से न मिलायें क्यों क इससे फास्फोरिक ग्रम्ल भौधों को उपलब्ध नहीं होता है।
- 3. नम फास्फोरिक लाद को सोडियम नाइट्रेट के सम्पर्क में न रखें अन्यया नाइट्रिक एमिड धीरे-धीरे स्वतन्त्र हो जाता है।
- कैटिसयम माइनामाइड में चूना होने से इसे फास्फीरस खाद से नहीं मिलावें।

िर्मापत उर्वरकों का प्रयोग—भूमि में एक से धिक तस्त्रों की धावश्यकता होने पर ही मिश्रित उर्वरक प्रयोग करें। उर्वरक की मात्रा भूमि की अकृति तथा कसल की किस्म पर निर्मर करती है। उर्वरकों का प्रयोग बोधाई से पूर्व, बोधाई के समय कर सकते हैं। धान की शोध रोपाई से पूर्वधाया उर्वरक तथा शेष पौथ रोपाई के युद्ध समय बाद देना धच्छा रहता है। बीज तथा पौधों के उर्वरक के सीये संस्था से बचाना चाहिए।

इन प्रमुख उर्बरकों के श्रतिरिक्त भूमि में कुछ ग्रौर पदार्थ प्रमुक्त किए जाते हैं क्रिनकी उपयोगिता इनसे किसी भी रूप में कम नहीं होती है। निम्नलिखित उर्बरक प्रमुख हैं—

1. सूक्ष्म पोयक तस्य उर्वरक — फसलों को प्रमुख पोयक तस्यों के मितिरिक्त कुछ प्रत्य तस्यों की प्रावश्यकता होती है जो पोर्घों के विकास को उद्दीस्त करती है भीर रोगों के प्रमाय से सुरक्षित रहती है। इनकी मिट्टी के सूक्ष्म विक्षेत्रए के बाद हो मात्रा निश्चित की जाती है। फसजों पर इन तस्यों की कमी के सक्षण दिलाई देने पर तथा निरोध के रूप में पूर्व में ही प्रयोग करना चाहिए। जेंसे बोरेनत, कॉपर सब्लेट, मैंग्नीज तस्केट, प्रिक सब्लेट मार्थि।



चित्र-मिथित उर्वरक बनाना

2. भूमि संशोधक —िक्सी-किसी मिट्टी में पीघों के सभी पोषक तस्वों के उपसब्ध होने पर भी उपज प्रच्छी प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी भूमि के संशोधन की प्रावश्यकता होती है। इन पदायों के प्रयोग से भूमि की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक दशा में सुपार होता है घोर उपज में युद्धि होती है। जैमे—पूना, जिप्सम, नमक पादि।

सूमि उत्पेरक-पुत्त पदार्थ ऐसे होते हैं जो पौदा को ब्रिड के लिए धाव-व्यक नहीं लेकिन दनमें प्रयोग करने पर पौदों में दृढि तेत्री से होने लगती है। जैसे सोडियम, कोबाल्ट धार्दि।

उर्वरकों का नग्डारए—उर्वरकों को बोरे में बन्द करके भेजा जाता है। गामान्य तीर पर बोरे 50 किया के होते हैं। बोरे जूट के, जिनके ग्रन्टर प्लास्टिक की पर्त लगी होती है, या पॉनीपीन के बने होते हैं। इसकों की प्रावस्थकता की पूर्ति हेतु उर्वरकों ना प्रच्छी तरह मण्डारए। तथा उपयोग किया जावे जिससे दर्वरक की शामता प्राधिकतम बनी रहे।

उवरकों का मण्डारण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें-

- उवंरकों को मानश्यकतानुतार फसल वोमाई के 1 से 2 माह पूर्व कय करके रख लें न्योंकि कमी कमी वोमाई के समय ये उवंरक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं।
 - 2. उर्वरकों की बोरियां फटी न हो तथा ऐसी बोरियों को ग्रलग रखें।
- 3. उर्वरकों को गुष्क एवं हवादार कथा में रखें।
- ग्रतन-प्रसम वर्वरकों के चट्टे ग्रसम-मलग सगायें तथा बोरियों का मुंह एक-दूसरे के सामने रखें।
- फर्ण पर विद्यावन के रूप मे भूसा, पान की मूसी, पुद्राल मादि विद्या कर या तकड़ी के सक्ते सगाकर बोरियों के बट्टे सगायें जिससे नभी का प्रभाव कम हो ।
- 6. वीरियों को दीवार से स्थान छोड़कर लगायें तथा प्रत्येक चट्टे के चारों ग्रीर स्थान छोड़ वें जिससे बायु का मावायमन होता रहे छोर उबरक सही दशा में रहे ।
- ग्राद्वतागाही उर्वरकों को फर्ग पर पॉलीयोन विद्याकर मण्डारण करें शिसते थातावरण तथा फर्ग को नमी का प्रमाव न पड़े।
- 8. उर्वरको की आवश्यकतानुसार निकालने के बाद सुरन्त गुंह यन्द कर देना चाहिए ।

कार्यनिक (जीवांश) प्रकार्वनिक (रामायनिक)

- 1. इन सादों में कार्बन धंग रहता है।
- मे पूर्ण खादें हैं नयों कि इनमें पौधों के मंत्री तत्व उपस्थित रहते हैं ।
- इनमें पौषों के खाथ तत्व धीरे-धीरे कुछ समय बाद प्राप्त होता है। इनका धमाव कई वर्ष तक रहता है।
- खाद्य तत्वों का प्रतिशत प्रपेक्षाकृत काफी कम पाया जाता है।
- ये मूर्तिकी मौतिक दशाको मुमार कर उसकी संरचना तथा जल धारण की क्षमता बढ़ाते हैं।
- जैविक पदार्घों के विषटन से प्राप्त कार्बेलिक घम्ल समुतनशील पोषक तत्वों को पौघों की उपलब्ध घबस्या में बनाने में सहायक होता है।
- 7. इनके प्रयोग से मिट्टी की जस घारए शक्ति बढ़ जाती है और फसर्ने जस की कमी को सहन कर सकती हैं।
- 8. भूमि का जल निकास ग्रन्था रहता रै।

- इनमें कार्यन का भंग नही रहता
- ये अपूर्ण सादें हैं क्योंकि ये एक या दो तस्यों को प्रदान करती हैं।
- इनमें लाद्य तत्व बहुत भीघ्र प्राप्त होने लगता है।
- इनमे साद्य तस्यों का प्रतिशत धरेक्षाकृत मधिक पाया जाता है।
- 5. कैल्लियम वर्बरकों को छोड़कर प्रम्य सादो के लगातार प्रयोग से भूमि की मीतिक दशा खराब होने की धार्मका रहती है। धमीनियम सल्केट घम्लीम तथा सोडियम नाइ-ट्रेट कारीय प्रभाव डालता है।
 - इतके प्रयोग से हानि हानिकर तक्ख उदाय ही जाते हैं। प्रभीतिकम मस्तेट के काशातार प्रयोग से मुदा में भूने की कमी होने से उसका स्वातन प्रमण लोहे तथा प्रसूवियम के यीगिक बातकर वियेता प्रमाय छोड़ता है।
- 7. इनके प्रयोग से जल धारण शक्ति पर कोई प्रमाय नहीं पढ़ता है।
- लगातार इनके प्रमोग में जल-तिकास सराब हो जाता है। चिकनी मिट्टी

ध्रकार्वनिक (रासायनिक)

जाता है।

में सोडियम नाइट्रेट से प्रपूर्णन होने से जल-निकास खराब हो

9. इसका जीवाणुओं पर कोई प्रभाव

रखनी पड़ती है ग्रन्थथा मारी हानि

हो सकती हैं।

जावाणुमा का शृद्धि होता है।	नहीं पड़ता है।
 इनके प्रयोग से मृदा में बायु संचार ठीक होता है जिससे जीवाणु सिक्तिय रहते हैं। 	 मृदा वाग्रु सम्रार पर कोई प्रमाव नही पड़ता है।
 पौषों की वृद्धि के लिए सहायक पदार्थ भावसीमोन्स पाये जाते हैं। 	11. इनमें भॉनसीमोन्स नही पाये जाते हैं।
12. जीवांश सार्दे पौषां में सन्तुतित दृद्धि करती हैं।	12. य सार्वे किसी विशेष प्रकार का प्रमात्र दिखलाती हैं। जैसे नाइ- ट्रोजनप्रद उबरको से बानस्पतिक वृद्धि होती हैं।
 भूमि के कार्बन तथा नाइट्रोजन के अनुपात को ठीक रखती हैं। 	13. इनका कोई प्रभाव नहीं होता है
14. ये मपेक्षाकृत सस्ती होती हैं तथा प्रियक मात्रा में प्रयोग की जाती हैं। साथ ही स्थान भी प्रधिक परती हैं।	14. ये महगो होती हैं तथा अपंशाकृत यम मात्रा में प्रयोग की जाती हैं श्रीर योडा स्थान घेरती हैं।
15. इसके प्रयोग में विशेष सावधानी की	15. इनमे प्रयोग में विशेष सावधानी

कार्वनिक (जीवांश)

9. जीवांश की उपस्थित में लामदायक

भावश्यकता नहीं होती है।

विभिन्न लावों में मुश्य भीज्य तस्त्रों की प्रतिशत मात्रा

		वोयक तत्वों की प्रतिशत मात्रा			
कमांक	1	-	(फास्फो	रिकः।	
	[साद	नाइट्रोज			
	<u> </u>	; (N)	(P ₂ O	(K_2O)	
	(1) जीयांश साव (घ) भारी कार्यनिक खार्वे				
1. 2. 3.	गोवर की खाद कम्पोस्ट (गहरी) कम्पोस्ट (ग्रामीस) (ब) हस्की कार्यतिक खार्वे	0 50 1 40 0 60	0 25 1 00 1·50	1.40	
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	भण्डी की खती भनसी की सली	7·30 ·	1.80 1.50 2.00 1.70 1.00 1.80 1.70 1.50 2.90 1.80	1·30 1·30 1·20 1·20 1·40 1·80 1·50 1·50 1·50	
1. 2. 3. 4. 5. 6.	(स) प्राणीजात खावें महती की खाद सूखा रक. खुर व सीग की खाद हुद्दी का पूर्ण (घपवब) हुद्दी का पूर्ण (घपपोचारित) हुद्दी की मस्म (2) सकार्यनिक खावे (श) गाइद्रोजनबद उर्थरक (i) समोनियम उर्थरक	8·50 10 00 15 00 3-4 1-2 12	6.00 1;50 20—25 25—30 30—40	1:00	
1.	भमोनियम सल्फेट	20.00			

त्रमांक	साद	N%	P2Os°6	K₂O%
1	2	3	4	5
2. 3. 4.	ममोनियम यशोर।इड ममोनियम इय ममोनिया गैरा	26 00 20-25 82 00		_
	(ii) नाइट्रेड चर्चरक			
5. 6.	कैरिशयम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट	15 00 16.00	<u> </u>	_
	(iii) नाइट्रेट एवं ग्रमोनिया उर्वरक			
7. 8. 9.	कैल्शियम समीनियम नाइट्रेट समीनियम संल्फेट नाइट्रेट समीनियम नाइट्रेट	20 00 26 00 33·00	<u>-</u>	
	(iv) समादत जर्वरक			٠
10. 11.	मृरिया कल्यियम साइनामाइड	46·00 40·00	=	_
	(ब) फास्फोरसप्रव उर्वरक (i) जल में युक्तनशील			
1. 2. 3.	सुपर फास्फेट (दिगुरा)	111.	16:00 30-32 45-48	=
	(ii) साइट्रिक ग्रम्ल में घुलनशील		. "	
4. 5. 6. 7. 8.	वेसिक स्लैग (यूरोपीय) रॉक फास्फेट डाई कैल्शियम फास्फेट		3-5 11-16 30-32 35-40 63-00	=======================================

1 2 3 4 5	202				
1. पुटेशियम सलोराइट (म्पूरेट पांटाग) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1	2	3	1 4	5
2 पुँदेशियम बनौराहर (स्पूरेट पांटाश) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		(स) पोटाराप्रद उमंरक		i	<u> </u>
3. पुटेशियम प्राचितिय कार्योतेट पुटेशियम प्राचितियम कार्योतेट पुटेशियम प्राचितियम मार्योट पुटेशियम प्राचितियम मार्योट पुटेशियम प्राचितियम मार्योट पुटेशियम प्राचितियम नार्योट पुटेशियम प्राचित्यम नार्योट पुटेशियम प्राचित्यम नार्योट पुटेशियम कार्योतेट पुटेशियम कार्योट पुटेशियम कार्योट प्राचित्यम कार्योट पुटेशियम कार्योच पुटेशियम कार्योट पुटेशियम कार्योट पुटेशियम कार्योट पुटेशियम कार्योच पुटेशियम विश्वय पुटेशियम कार्योच पुटेशियम कार्योच पुटेशियम विश्वय पुटेशियम विश्वय पुटेशियम विश्वय पुटेशियम विश्वय पुटेशियम कार्योच पुटेशियम कार्योच पुटेशियम कार्योच पुटेशियम विश्वय पुटेशियम विश्वय पुटेशियम विश्वय पुटेशियम कार्योच पुटेशियम कार्योच पुटेशियम कार्याच पुटेशियम विश्वय पुटेशियम विश्वय पुटेशियम विश्वय पुटेशियम विश्वय पुटेशियम कार्येच प			_	_	45.50
(ब) बोगिक उबंदर 11 00 45:00 —	2	पुटेशियम बनोराइट (म्यूरेट पोटाश)	-	-	60 62
(ब) बोगिक उबंदर 11 00 45:00 —					65.00
(ब) बोगिक उबंदर 11 00 45:00 —		पुरेशियम मैग्नीशियम कार्बोनेट		-	20.00
(ब) बोगिक उबंदर 11 00 45:00 —				1 -	21.30
(ब) बोगिक उबंदर 11 00 45:00 —	6.	पुटेशियम सोडियम नाइट्टेंट	-	-	15.00
(ब) बोगिक उबंदर 11 00 45:00 —	7.	विटर्न पोटाश		1 —	
1. मोनो-समोनियम फास्फेट 11 00 45 00 —	8	सकड़ीकी राश	_	-	4.8-5.00
2 हाइ-ममीनियम फास्फेट पूमेफार (ए' 11100 45:00 — पूमेफार (ए' 11100 45:00 — पूमेफार (ए' 11100 13:00 — पूमेफार (ए' 125 विम्मम फास्फेट 16:00 13:00 — पूमेफार फास्फेट 18:00 28:00 — पूरिया ममोनियम फास्फेट 28:00 28:00 — पूरिया ममोनियम फास्फेट 22:00 22:00 — पूमिका कर्यरह (1) मुद्रूष्टी मिश्रित क्येंरह (1) मुद्रूष्टी मिश्रूष्टी स्वर्ध (1) मुद्रूष्टी मिश्रूष्टी से पूर्व (1) मुद्रूष्टी सिश्रूष्टी से पूर्व (1) मिश्रूष्टी (1) मिश्रूष्टी से पूर्व (1) मिश्रूष्टी से प				i	1
2. हाइ-मोनियम प्रास्केट एमोणात 'ए' एमोणात 'ए' एमोणात 'ए' एमोणात 'ए' एमोणात 'व' पर्योगात 'व' पर्	1.	मोनो-प्रमोनियम फास्फेट	11 00	45.00	! —
3 एमोजस (प' प्रोफास क्यं प्राप्त क्यं क्यं प्राप्त क्यं क्यं क्यं क्यं क्यं क्यं क्यं क्यं		हाइ-ममोनियम फास्फेट	18 00	46.00	1 —
प्रोफात 'बी' 16 00 20 00		एमोफास 'ए'	11 00	45.00	
115 115		एमोफास 'बी'	16 00	20.00	
6. पोटेशियम जाइट्रेट 13:00 32:00 30:00 8. प्रमोनियम फास्फेट 4 00 18:00 28:00 9. पूरिया ममोनियम फास्फेट 28 00 28:00 10. पा भिष्मत उपंरक 22:00 22:00 11. पा भूषा मिष्मत उपंरक 22:00 22:00 12. पू. पी. उपंरक मिश्रण मं. 1 16:00 9:00 13. पू. पी. उपंरक मिश्रण मं. 2 12:00 6:00 14. पा भूषा पा			16.00	13.00	-
7 पोर्टेशियम फास्फेट प्रमोनियम पुतर फास्फेट यह 00 28:00 — प्रिया ममोनियम फास्फेट 28:00 28:00 — प्रिया ममोनियम फास्फेट 22:00 22:00 — — — — — — — — — — — — — — — — — —		पोटेशियम नाइट्रेट	13.00] —	45 00
8. प्रमोदियम गुपर प्रास्फेट पूरिया मानियम फास्फेट पूरिया मानियम प्राप्त मानियम मानिय		पोटैशियम फास्फेट		32.00	30.00
9 पूरिया प्रमोनियम फास्फेट पूरिया प्रमोनियम फास्फेट पूरिया प्रमोनियम फास्फेट पूरिया प्रमोनियम फास्फेट पूर्व किया प्रमुद्ध किया पूर्व किया प्रमुद्ध किया प्रमुद्ध किया प्रमुद्ध किया पूर्व किया प्रमुद्ध किया किया प्रमुद्ध किया प्रमुद्ध किया किया प्रमुद्ध किया किया किया किया किया किया किया किया		भ्रमोनियम सुवर फास्फेट	4 00		ì -
(य) मिश्रित ज्यंरक (i) प्रपूर्ण मिश्रित ज्यंरक (i) प्रपूर्ण मिश्रित ज्यंरक (i) प्रपूर्ण मिश्रित ज्यंरक 1. स्टेरामीन एस. पी एस. पी एस. पू. पी. ज्यंरक मिश्रण नं. 1 1600 9'00 — 3. यू. पी. ज्यंरक मिश्रण नं. 2 1200 6'00 — 4. योमीन पू. पी. पु. 28'00 28'00 — 5. पु. पी. ज्यंरक मिश्रण नं. 3 200 1000 1000 1000 3. यू. पी. ज्यंरक मिश्रण नं. 3 1200 6'00 6'00 6'00 3. यू. पी. ज्यंरक मिश्रण नं. 3 1200 6'00 6'00 6'00 4. यू. पी. ज्यंरक मिश्रण नं. 4 800 800 8'00 5. एन. पी. के. काम्पलेवन 1400 1400 14'00 14'00 14'00 14'00 15		यूरिया भ्रमोनियम फास्फेट			ļ. —
(i) प्रपूर्ण मिथित जबंरक 1. स्टेग्सोन एस. पी प्रम. 2. यू. पी. जबंरक मिश्रए मं. 1 16 00 9.00 3. यू. पी. जबंरक मिश्रए मं. 2 12 00 6.00 4. ग्रीमोर 28.00 28.00 20.00 - पुक्ता (पुसर) (ii) पूर्ण मिश्रित जबंरक— 1. स्टेग्सीन एस. थी. एस. अ. १००० 10.00 5.00 8. 8.00 8. 8.00 8. 8.00 9. एम. पी. के. काम्पर्यस्था 14. 00 14.00 14.00 14.00 9.00 15.00 9.00 15.00 26.00 26.00 15.00 15.00	10		22.00	22.00	-
1. स्टेरामीन एस. पी एस. 7.00 10 00				Į	1
2. यू. पी. उबंदर मिश्रण नं. 1 1600 9.00 — 17.00 10.00 — 17.00 10.00 — 17.00 10.00 — 17.00 10.00				l	i
3. यू. पी. उबरेक मिश्रण नं. 2 12 00 6:00 —— प्रकार (प्रदा) 22:00 22:00 —— प्रकार (प्रदा) 20:00 0 0:00 —— 1. स्टेरामील एस थी. एल. 7:00 10:00 10:00 20:00 —— 2. स्टेरामील एस थी. एल. 7:00 10:00 1	1.				! -
4. ग्रीमोर पुक्ता (पूतर) 28:00 20:00 — 10:00 20:00 — 11:00 20:00 — 11:00 20:00 — 11:00 20:00 — 11:00 20:00 — 11:00 20:00 — 11:00 20:00 — 11:00 20:00 20:00 — 11:00 20:00 20:00 — 11:00 20					_
5. सुफता (पूसर) 2000 20:00 1. संदेशमील एस बी. एल. 7:00 10:00 5:00 2. संदेशमील एस बी. एल. 7:00 10:00 10:00 3. पू. पी. उबंदक मिश्रण लं. 3 12:00 6:00 6:00 4. पू. पी. उबंदक मिश्रण लं. 4 8:00 8:00 5. एल. पी. के. काम्पलेस 14:00 14:00 14:00 6. सुफता (पीला) 18:00 18:00 8:00 6. सुफता (पीला) 18:00 18:00 15:00 7. सुफता (पुलावी) 18:00 15:00 15:00 8. इफकी:- येणी-1 10:00 26:00 26:00 16:00 8. पो-2 12:00 32:00 16:00 9. मदास परिलाइकां 17:00 17:00 17:00					
(ii) पूर्ण मिश्रित चर्चरक— 7.00 10.00 5.00 स्टेरामील एस बी. एल. 7.00 10.00 10.00 स्टेरामील एस बी. एल. 7.00 10.00 10.00 पू. पी. उवंरक मिश्रण नं. 4 8.00 8.00 पू. पी. के आप्यत्तेस 14.00 14.00 14.00 पुण्ता (पीला) 18.00 15.00 9.00 पुण्ता (पुलाबो) 15.00 15.00 15.00 पुण्ता (पुलाबो) 15.00 15.00 16.00 पुण्ता (पुलाबो) 10.00 26.00 26.00 पूर्णा—2 12.00 32.00 16.00 पूर्णा—3 14.00 36.00 12.00 पुण्ता (पुलाबो) 17.00 17.00 17.00					
1. स्टेरामील एस थी. एल. 700 1000 500. 2. स्टेरामील एस. थी. एल. 700 1000 1000. 3. यू. पी. वर्षरक मिश्रल नं 3 1200 600 600 600 600 600 600 600 600 600	5.	सुफला (धूसर)	20 00	20.00	
2. स्टेरामील पुल. बी. एल. 700 1000 1000 200 200 200 200 200 200 200			7.00	10.00	5:00/
3. यू. पी. वर्षरक मिश्रस नं. 3 12 00 6 00 6 00 6 00 6 00 6 00 6 00 6 0					
4. पू. पी. उपरेक्त मिश्रण मं. 4 8 00 8 00 8 00 8 00 9 00 14 00 14 00 14 00 15					
4. पूर. पी. क. कारमंत्रस्य । 14 00 14 00 14 00 15 00					
6. युक्ता (पीसा) 18 00 15 00					
7. सुफला (जुलाबी) 15 00 15 00 15 00 8. इफको— श्रेग्री—1 10 00 26 00 26 00 श्रेग्री—2 12 00 32 00 16 00 2 श्रेग्री—3 14 00 36 00 12 00 9. महास पश्चिमाइनगं — 17 00 17 00 17 00					9.00
8. इंफको येग्री 10 00 26 00 16 00 16 00 12 00 12 00 12 00 12 00 12 00 12 00 12 00 12 00 17					15.00
श्रे सो - 2 12 00 32 00 16 00 12 00 12 00 12 00 12 00 13 10 10 17 0					
9. महास फटिसाइजगं 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1	٥.		12 00		
9. मद्रास परिलाइजगं 1700 17:00 17:00					
	9.	मद्रास फरिलाइजगं			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ग्रोमोर स्पेशल	14 00 1	35.00	14.00

रााद एवं उवंरकों के प्रयोग करने की विधि

(Methods of Application of Manures Fertilizers)

रातों का पूर्ण उपयोग तभी समभा जाना चाहिए जयकि पौधे उन्हें मच्छी प्रकार प्रयोग कर गई। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गारों के प्रयोग की प्रमावकारी विधि का जानना धरवन्त धावश्यक है। सारों के देने की विभिन्न विधियाँ निम्न-सिंखि है—

(1) ठोस रूप में

- 1. फ़िरकवां विधि (Broad Casting)
- (i) योबाई के समय ग्रिटकना (Basal Dressing)
- (ii) राड़ी पसल में छिटकना (Top Dressing)
- 2. स्पापन विशि (Placement)
 - (i) हल द्रश्तर स्थापन (Plough Sole Placement)
 - (ii) गहन स्थापन (Deep Placement)
- (iii) मधीमुदा स्थापन (Sob-Soil Placement)
- 3. विशेष स्थान पर उर्वरक देना (Localized Placement)
 - (i) स्पतं स्थापन (Contact Placements)
 - (ii) पहरी स्वापन (Band Placements)
- (iii) घोटी स्थापन (Hill Placement)
- (iv) गोली का धनुत्रयोग (Pallet Applications)
- (v) पीषों के समीप स्थापन (Side Placements)
- (2) इब के रूप में
 - (i) प्रारम्मिक उपरक विलयन (Starter Solution)
 - (ii) पर्ण शिहकाव (Folier Application)
- (iii) उर्वरक घोल का सीधे भूमि में प्रयोग
- (iv) तिचाई के जल के साम द्रव उर्वरकों का प्रयोग
- (v) सूची-वैध र्हंग .
- (vi) बीजों को सत्यों के घोल मे दुवीना .
- (vii) बीजों के ऊपर तत्वों की पर्त चढ़ाना .

(।) ठोस रूप में---'

1. पिटकवा विधि — इस विधि से लाट तथा उनेरकों की पूरी माता शूकि पर छिटक दो जाती है। विजरण की किया शूकि तथारी के समय, बंज बोबाद से पूर्व तथा पड़ी फसलो में की जाती है। उनेरकों के प्रयोग के करने के समयानुसार इन विधियों को दो मागों में बाँडा जाता है—

(i) घोषाई के समय ग्रिटकना (Bassal Dressing)—प्रमय बोने से पूर्व ग्राद व उर्वरकों को भूमि पर ब्रिटक दिया जाता है जिससे यह भूमि पर घड्छां तरह मिन जावे। दनमें घणिक मात्रा में साथों की मायस्यनता होती है।

भूमि में बीमाई के समय साद का प्रयोग निम्नितिस्ति स्थिति में किया

पाता है—

- (प) भूमि में प्रिषक नाइट्रोजन तत्व इहुए। करने वाली क्रामें, पारे मी ज्वार, मनका बोने पर नाइट्रोजन वा शत्यिषक प्रभाग हो जाता है। तो नाइट्रोजनप्रद उर्वरको को इनी विधि से प्रयोग करते हैं।
- (व) घम्सीय तथा सायारएए मूमि में घयुलनकील फारकोरता उर्वरक-बोन मीख तथा साइट्रेट में पुलनकील फारकोरम उर्वरक बैसिक स्लेग, कैल्वियम फारकेट का दभी विधि से प्रयोग करते हैं।
- (स) मूमि में पोटान की कमी होने पर उपरकों का इती बिधि ने प्रयोग करते हैं। परन्तु फास्कीरस तथा पोटान उपरकों की गतिमान किंक कम होने से मुद्रा में स्थिर हो जाते हैं जिससे कूंड से प्रयोग करना चाहिए।
- (द) जीवांग सावों का प्रयोग गर्वन ष्टिटक्वां निधि से बोधाई से बहुत पहले, नेत की तैयारी के समय करने हैं। गोबर, कम्पोस्ट, हरी साव को बांगे से 1 से 2 माह पूर्व देते हैं। शालियों की बारोक पीसकर समया 15 दिन पूर्व डालना प्रन्छा है। घीरा तथा प्रेस मड को 2 से 3 माह पूर्व डालें जिससे ये घड्यी तरह सड़-मलकर साथ तत्व पीयों को उपलब्ध हो सकें।

(य) भूनि संशोधक के रूप में जिप्सम को बोबाई से कुछ माह पूर्व छिटक

कर भच्छी तरह मिट्टी में मिला देश चाहिए।

(ii) तही कतल में द्विटकना (Top Dressing)—नाइट्रेट रूप मे नाइ-ट्रोजन प्रदान करने वाले सोहियम नाइट्रेट, प्रमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम यगोनियम नाइट्रेट मादि उबंदकों को फसन में छिटकरर दिया जाता है जिससे पीये इसे मीघ्य उपयोग करने लगते हैं।

फसल पर उर्वरक छिड़कसे समय पतियाँ नम या मीगी न हो क्यों कि इस

स्थिति में पत्तियों के जलने या भुलसने का भय रहता है।

2. स्वावन द्विषि (Placement Method) — इस विधि से उर्थरको को भूमि में प्रयोग किया जाता है किन्तु प्रयोग के समय बीज तथा पीथे की स्थिति का हवान नहीं रमा जाता है। उर्थरकों का स्थापन निम्न विभागे े रते हैं—

(i) हत बुरतर स्थापन (Plough ic Pl (बिंध में इबंदक कुण्डों में बाला जाता है। इसरी ही (ती है। कारकोरस तथा पोटाणधारी जंदर् यह विधि यहां प्रयोग करते है जहां भूमि की ऊररी सतह कुछ गहराई तक सूख जाती है जिससे उर्वरकों को निचली नम तहों में देने से पीधे बुष्क स्थिति प्रहण कर सर्वे ।

(ii) गहर स्थापन (Deep Placement) — इस विधि मे उबरक गहराई में जड़ क्षेत्र में डाला जाता है जिससे पीधो की खुद्धि के समय इसका पूर्ण उपयोग हो सके। पानी द्वारा बहुने की सम्मावना कम रहती है।

पान की फसलों में घमोनियम सस्फेट, पूरिया, उबँरको को लेव लगाते समय से पूर्व देने पर उबँरक गहराई पर स्वयं पहुँच जाते हैं। फास्फोरस उबँरक को इसमे देने से इसकी कियाधीलता बढ जाती है।

- (iii) मधोभृदा स्वापन (Subsoil Placement) इस विधि में उर्वरकों को यन्त्रों द्वारा भूमि की समीमृदा में देते है। जिन स्थानो पर झाद्र ता स्रधिक होती है जिससे भ्रषोभृदा धम्भीय होने से तत्वों को कभी हो जाती है। वहाँ यह विधि मुपनायी जाती है जिससे तस्य पोदों की बृद्धि के समय उपलब्ब हो जाते है।
- . 3. स्वानिक स्वापन (Localized Placement) इस विधि मे उर्वरकों को भूमि में बीजों या पौषों के समीप दिया जाता है। उर्वरकों की कम मात्रा देने के लिए उर्वरकों को बीजों या पौषों के समीप पट्टियो या पाकेट्स के प्रयोग किया जाता है। निम्मलिखित विधियां श्रयनाई जाती है—
- (i) दे स्पर्ध स्वापन (Contact Placement) ~ इस विधि से उर्वश्को तथा वीजों को एक साथ पर्टी द्रिल से किया जा सकता है। पंति में वोई जाने वाली फतलों ~ में हैं, जो, बात्रसा, कपास, बाल खादि के लिए प्रच्छी विधि है। बीज के साय उर्वश्क प्रयोग करने से बीजों को प्रकृरण शक्ति के नष्ट होने वी प्राणंका रहती है। विशिष फतलों में उर्वश्क प्रयोग के लिए विशेष प्रकार की हिल बनाई गई है। इंगका प्रयोग दहलाी फतलों में न करें।
- (ii) पट्टी स्थापन (Band Placement)—इनमें उर्वरकों को पीयों की पंक्ति के एक वा दोनों घोर किया जाता है। पट्टी की गहराई तथा लम्बाई बोज गा पौघों की दूरी पर निर्मर करती है।
- (iii) घोटो स्पापन (Hill Placement)— नव पीयो की दूरी ! मीटर से प्रियक होती है तो उनेरकों की पूरी या प्राययक माना बोबाई के समय दे दी जाती है। यह विधि कपास, मक्का, प्रालू पनतीं तथा फलदार बुसी में अपनायी जाती है।
- (iv) पोली का झनुप्रयोग (Paliet Application)—पान की फलल में उर्वरकों को गोलियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। उर्वरकों को 1:10 सनुपात में मिट्टी के साप गोलियां बनाकर झावश्यकतानुसार पैराकीन की पर्व पढ़ा देखे हैं।

गीलियों को पानी से मरे खेत में फेंक देते हैं जिससे ये नीचे बैठ जाती है धौर लवए पौधों की मिल जाते हैं। इनकी पौधों के पास भी रख देते है।

(v) पौधों के समीप स्थापन (Side Placement)-पौधों के बुख बड़े हो जाने पर उर्वरको को दिया जाता है। उर्वरकों को हाय से पौद्यों की पंक्ति के बीच या चारों ओर डाल देते हैं। विभिन्न फसलो, शाक-माजी तथा फलदार हुसी मे यह विधि धपनाते हैं।

(2) उर्वरकों का इब रूप में प्रयोग (Application of Fertilizers in liquid Form) - उर्वरको का द्रव रूप में प्रयोग करना महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

इसके ग्रन्तर्गत निम्नलिखित विधियों है --

(1) चालक उर्वरक विलयन (Starter Solution Application)-जर्वरकों के घोल की पौधों की रोपाई के बाद प्रयोग करते है। खाद की सिचाई के जल में ब्रह्म मात्रा में घोलकर चालक घोल के रूप में प्रयोग करते हैं जिससे पौथीं को शीध पोपक तत्व मिल जाते है और उनकी प्रारम्भिक बृद्धि तेज हो जाती है।

(2) पर्ण-छिड़काब (Foliar application)-इस विधि में उन्देखी के घोल या द्रव उवंदकों या सदम तत्वों के घोल की पौथों की पतियों पर छिड़कते हैं। छिडकने के लिए विशेष प्रकार के यन्त्र, स्प्रेयर उपयोग में लाए जाते हैं। पौघों वी

पत्तियो द्वारा पौच के योग्य सभी पोगक तत्वो का पोपए। शीझ तथा पूर्ण होता है। फसलों पर यूरिया का छिड़काब ग्रत्यधिक लामदायक सिद्ध हुग्रा है। इसके निष् कछ विशेष सावधानी रखनी पडती है-

(i) घोल की सांद्रता 3 से 5% री श्रधिक न हो !

(ii) यूरिया में बाई यूरेट की मात्रा · 5 से 1% से श्रधिक न हो।

(iii) अधिक तेज हवा या वर्शा के समय छिड़काव न करें।

(iv) छिडकाव समान रूप से करें।

(v) पौधों में फूल बनने के बाद छिड़काव न करें।

इन सावधानियों के ध्यान न रखने पर फसल में लाम के स्थान पर हानि

मी हो सकती है। लाम-(i) भौड़ी मात्रा में दिया जाने वाला उर्वरक समान रूप में दिया

जासकता है।

(ii) ग्रममतल तथा यलुई भूमि, जिसमे उबँरक का ह्यास जल्दी हो जाता है, में यह विधि ग्रन्थी है।

(iii) मिचाई की मुविधा न होने पर वहाँ उवेरक प्रयोग का यही एक मान

साधन है। (iv) इस घोल में बीट व रोगनाशक दनामों का प्रयोग करके दोहरा लाम

या जा सकता है।

(v) पतियों पर खिड़कान से पौषों को तत्व शोझ मिल जाते हैं जिसका प्रमाद दुगुना भीर प्रियक होता है।

परो-धिड्काव को पावश्यकतानुसार 2 से 3 सप्ताह के प्रश्वर पुनः किया जा सकता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाण उर्वरकों के प्रलावा सूक्त ग्रीर लघु तत्वों का धिडकाय किया जा सकता है।

- (3) वर्षरक पोस का सीचे मूमि में प्रयोग (Direct application of liquid fertilizers to the Soil)—इस विधि में नाइट्रोजन पोस तथा मन्य दव उर्षरक (जो दो या तीनों तत्वों की प्रदान करते हैं) को विधेष उपकरणों की सहा- यता से सीचे भूमि में प्रयोग किए जाते हैं। इसका प्रचलन थय बढ़ने लगा है।
- (4) सिवाई के जल के साथ इब उब रहों का प्रधोग (Application of liqued fertilizers through irrigation water)— इसमें उब रहों तथा इब उब रहों को जल की धारा में छोड़ देते हैं जो जल के साथ पुलकर पूरे बेत में फैल जाते हैं। मुनि की घरातल होने पर ही यह विधि मुपनायें।
- (5) सूची वेष दंत (Injection Method)—फलदार युक्षों के तर्नों में 1'5 मीटर की दूरी पर जाइलम (Xylem) में उर्वरक नी सुई लगाते हैं। इससे फलों की संस्था तथा गुणों में बृद्धि होती है। इसमें सूदम तत्थो, विशेष पोषक तत्थों तथा फास्फोरिक उर्वरकों को प्रयोग किया जाता है।
- (6) बोजों के तस्बों के घोल में हुबोना (Sinking Seeds with nuterient Solution)— इस निषि में मूटम तस्बों जैस लीह मादि के मीगिकों के तिक्टित सान्द्रता के घोल में निश्चित समय तक बीजों को हुबोकर वो दिया जाता है तिस्ता उपज पर स्थिक प्रमान पडता है। फास्फोरस को मुदा में देने की प्रपेक्षा यह निष्य घडड़ी है।

(7) घोजों के ऊपर सत्यों को परत चड़ाना (Coating Seed with nutrient paste)—जिन भूमियों में सूक्ष्म तत्यों की कभी होती है वहाँ इस विधि से सूक्ष्म तत्यों की कभी दते चढ़ा देते हैं जिससे सूक्ष्म तत्यों का जित्र एवं समान हो जाता है ब्रीर पौषो के भीझ उपयोग में झा जाती है।

प्रश्त

- रासायिक उर्वरको का वर्गीकरसा सोदाहरसा करिए तथा इनके प्रयोग की विभिन्न विधियों का वर्गीकरसा करिए।
- नत्रजन प्रदान करने याले 5 वर्षरको के नाम, इनसे प्राप्त नत्रजन की मात्रा बताइए।
- 3. गुपर फास्फेट कितने प्रकार का होता है, इनका निर्माण कैसे किया जाता है ?
- 4. पोटेशियम क्लोराइड तम्बाकू की फसल में देना बच्छा नहीं रहता है, क्यों ?

208

फसलों में खादों एवं उर्वेरकों को देने का मभद एवं विभिन्न उचित विधियों 5.

का उदाहरण सहित वर्णन करिए ।

मिश्रित उर्वरक क्या है, यह उर्वरक से किस प्रकार मिन्न होता है ? 6.

7. मिश्रित उवेरकों से प्राप्त लाभ एवं हानि वताइए। निम्न पर टिप्पर्गी निश्चिए-8.

(ध) यरिया तथा ध्रमोनियम सल्फेट विधि (द) सोडियम नाइदेट

(स) कैल्शियम ग्रमोनियम नाइट्टेट

(द) उर्वरकों का चुनाव तथा प्रधोग में सावधानियाँ

(य) सर्वाधिक रूपयोग में छाने वाले मिश्रित उर्वरक तथा इनमें तत्वों की यात्रा ।

20. खाद की मात्रा का निर्धारण

(Determination of the Quantity of Manures)

धाद की मात्रा ज्ञात करने के लिए तीन बातों का ज्ञान भत्यन्त ग्रावश्यक

भेता के लिए मोज्य तस्वों की कितनी धावश्यकता है ? लावे में भोज्य तस्वों का प्रतिवात क्या है ? कोन-कोन की साथ उपलब्ध हैं ?

जीवांग सार्दे उपलब्द होने पर नाइट्रोजन की कम से कम प्राथी या 3/4 मात्रा इसी खाद से करें।

(1) जदाहरण—एक हेवटर गेहें की कमल में 80 किया. लाइट्रोजन की सावरवकता है, किसान के पास ममोनियम सल्केट उपसब्ध है, कितनी मात्रा की सावरवकता होगी ?

हल - धमीनियम सल्फेट में 20% नाइट्रोजन होता है ।

😯 20 किया. नाइश्रोजन 100 किया. अमोनियम सल्फेट से मिलती है।

उत्तर-धरोतियम सल्पेट=400 किया. उत्तरक की मात्रा झात करने के निम्न सूत्र भी उपयोग में था सकते हैं --

जिममें — घ — खाद की मात्रा च — फसन में दिए जाने वाले तत्व की मात्रा स — खाद में तत्व की प्रतिवात मात्रा इस प्रकार---

भ्रमोनियम सल्फेट की मात्रा $=\frac{100\times80}{20}$

=400 कि*गा*

(2) उदाहरएा—एक हेस्टर तम्याक् की पराल के लिए 20 किड नाइट्रोजन, 60 किया पास्कीरत तथा 75 किया पोटाश देती है तो प्रत्येक व मात्रा बताइए जबकि उसके पास सोडियम नाइट्रेट, सुपर कास्फेट एकल, पुटेशिय सल्फेट उपलब्ध है।

> हल—`, सोडियम नाइट्रेट मे 15'/. नाइट्रोजन होता है। ∴ 20 किया. नाइट्रोजन के लिए सोडियम नाइट्रेट की मात्रा

$$=\frac{100\times20}{15}$$
 किया.

च133.33 कि**ग्रा**.

· सुपर फास्फेट में 15 /. फारस्फोरस होता है। · . 60 किया. फास्फोरस के लिए सुपर फास्फेट की मात्रा

==400 किया.

ं पटेशियम सल्फीट में 50% पीटाण होता है।

75 किया. पोटाश के लिए पुटेशियम सल्फेट की मात्रा

$$=\frac{100\times75}{.50}$$
 four.

च्च 150 कि**ग्रा**.

कुल निधल-सोडियम नाइट्रेट-133.33 किया.

सुपर फास्फेंट ---400.00 किग्रा. पोटेशियम सल्फेंट---150.00 किग्रा.

पोटेशियम सल्फेट---150.00 किया. (3) उदाहरए---एक हैयटर गेहूँ की फमल के लिए 100 किया. नाइट्रोजन,

60 किया फास्फोरत तथा 50 किया पोटाम देना है। कृपक के पात प्रांच्या, काई बमीनियम फास्फेट तथा पुटेश्यर बनीराइट उर्वरक हैं, इनकी माना बताइए। हल —बाई बमीनियम सल्फेट उर्वरक में 18% Na तथा 40% फास्फोरत मिलता है जिससे—

फास्फोरस क्षत्व के लिए डी. ए. पी. की मात्रा कात करें !

- 2. डी. ए. पी. से प्राप्त नाश्ट्रोजन की माथा निकालें।
- 3. कुल नाइट्रोजन की मात्रा में की. ए. पी. से प्राप्त नाइट्रोजन की मात्रा को मटायें।
- 4. इत नाइट्रोजन को पूरिया से गणना करके गात्रा निकालें । घतः --

60 किया. फास्फोरस के लिए डा. घ. फा. की भात्रा= $\frac{100 \times 60}{46}$ किया.

हा. घ. फा.≔130 किया.

130 किया. हाई धमीनियम सल्फेट से प्राप्त भाइट्रोजन=

.. 130 किया. डा. शमी. फा. से 18 किया. नाइट्रोजन मिलती है-

130 किया. " $=\frac{18 \times 130}{100}$ किया नाइट्रोजन

नाइदोजन==23.4 किया.

पूरिया से देव नाइट्रोजन च्हुल दो जाने वासी नाइट्रोजन—श्री ए वी से प्राप्त नाइटोजन

== 100-23-4 == 86-6 fear.

सतः यूरिया की मात्रा = 100 × 86.6 किया.

' युरिया = 186·5 किया.

पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा = 100 × 50 किया.

--- 83·33 feur

उत्तर-- डाइ प्रमोनियम फास्फेट = 130 किया.

यरिया = 186.5 किया.

पोटेशियम क्लोराइड = 83.33 किया.

(4) उबाहरण - एक हेन्टर गाने की फसल के लिए 120 किया. मार-ट्रोजन की मावश्यकता है। गोबर की भाव, भण्डों की खली घीर प्रमोनियम सल्फेट उपनम्प है। प्रत्येक लाद की मात्रा बतायों।

हस-गन्ने की फसल वर्ष भर रहती है। इससे नाइंट्रोजन का 3 भाग

जीवांग सादों से एवं एक माग उवरक से देंगे।

ग्रत: गोवर की खाद से दी जाने वाली नाइट्रोजन---60 किया. पण्डी की राली में दी जाने वाली नाइट्रोजन-30 किया. धमीनियम सल्फेट से दी जाने वाली नाइट्रोजन-30 किया.

कुल--- 120 किया.

गोबर की साद में नाइट्रोजन का प्रतिशत 0.5 हैं।

भतः गोवर की साद की मात्रा=100 × 10 × 60 किया.

=12,000 fegt.

ग्रण्डी की सली में नाइटोजन का प्रतिमत 4.4 है

धतः, भण्डो की खली की मात्रा= 100×10×30 किया.

= 682 किया.

धमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत 20 है

धतः, भमोनियम सत्केट की मात्रा= 100 × 30 किया.

= 150 विकार

उत्तर~ गोबर की खाद -: 120 विवण्टल धणरी की सली==6.82 क्विण्टल

ग्रमोनियम सल्केट=1.50 विवण्टल

(5) उदाहरए-एक हेश्टर मक्का की फसल में 60 किलोग्राम नाइट्रोव तथा 50 किया. फास्कोरत देना है जिसके लिए प्रण्डी की खली तथा मुपर फास्पे (एकल) उपलब्ध है, प्रत्येक खाद की मात्रा ज्ञात करिए।

हुल-1. ग्रण्डी की खली में नाइट्रोजन 4'4'/. तथा फास्फीरस 1'8' होता है ।

2. सुपर फारफीट (एकल) में फारफीरम होता है। धत:, 60 किया. नाइट्रोजन के लिए झण्डों की खली की माधा

=100×10×60 (401)

==1363 किया.

मण्डी की खसी से प्राप्त कास्कोरस--∴ 100 ित्या. भण्डी की खली से 1'8 किया. फास्फोरस मिलता है ∴ 1363 किया.

" 18×1363 किया. फास्कोरस

=24534 24.5 fays.

शेप फास्कोरस जो सुपर फास्फेट से दिया जाना है = 50 - 24.5

सुपर फस्फेट की मात्रा= $\frac{100 \times 225}{15 \times 10}$

170 किया.

उत्तर-पण्डी की खली=1363 किया. सुपर फास्फेट= 170 किया.

साद के निध्या सैयार करना-

इच्छित सादों के मित्रसा तैयार करने के लिए निम्न वातों की जानकारी सावश्यक है—

- 1. कुल कितना मिश्रण तैयार करना है ?
- 2. मिथल में N.P.K. का क्या अनुपात है ?
- 3. कौनसी खाद उपलब्ध हैं ?
- 4. खादों में मीज्य तत्वों की वया प्रतिशत है ?
- पूरक (Filler) के रूप में कौनसा पदार्थ उपलब्ध है, (प्रायः चूना, बालू, तालाव की मिट्टी या लकड़ी का बुरादा प्रयोग किया जाता है) ।
- (6) जबाहरए--एक किसान एक ऐसी खाद का मिश्रयण दनाना चाहता है जिसमें 4'/- नाइटोजन, 8'/- पोटाण हो । निम्न खादें उपसब्ध हैं—
 - (भ) भ्रमोनियम सल्फेट—20 /. नाइट्रोजन सुपर फास्फेट एकल —15 /. फास्फोरस स्पुरेट मॉफ पोटाश—60 /. पोटाश

एक गटर टन खाद का मिश्रण बनाने में कितनी खादो की मात्रा चाहिए ?

हल--1, सर्वप्रयम एक टम में तस्यों की मात्रा झात की जावेगी---एक .मीट्रिक टन में बाइट्रोजन की मात्रा---

🗘 100 किया. मिथ्रण मे 4 किया. नाइट्रोजन चाहिए।

∴ 100 किया. ;, 4×1000 किया.

नाइट्रोजन = 40 किया,

गतः गोयर की खाद से दी जाने वाली नाइट्रोजन—60 किया. धण्डी की सली में दी जाने वाली नाइट्रोजन—30 किया. धमीनियम सल्फेट से दी जाने वाली नाइट्रोजन—30 किया.

कुल-120 किया.

गोबर की साद में नाइट्रोजन का प्रतिशत 0.5 हैं।

भतः गोवर की साद की मात्रा $=\frac{100\times10\times60}{5}$ किया.

≕12,000 कि**ग्रा**.

धण्डी की खली में नाइट्रोजन का प्रतिभत 4.4 है

धतः, प्रण्डी की खसी की माता = $\frac{100 \times 10 \times 30}{4 \cdot 4}$ किया.

= 682 किया.

भमोनियम सल्फेट में नाइटोजन का प्रतिशत 20 है

मतः, बमोनियम सल्फेट की मात्रा = $\frac{100 \times 30}{20}$ किया.

=150 किया.

उत्तर - गोवर की खाद ः 120 त्रिवण्टल ग्रण्डी की खली ≈ 6.82 विवण्टल

ग्रमोनियम सल्देट=1.50 विवण्टल

(5) उदाहरएए — एक हेवटर मक्का की फसल में 60 किलोग्राम नाहट्रोजन तथा 50 किया. फास्कीरत देना है जिसके लिए ग्रण्टी की खनी तथा सुपर फास्केट (एकल) उपसम्प है, प्रत्येक खाद की सामा जात करिए।

हल-1. शण्डी की खली में नाइट्रोजन 4'--'/, तथा फास्फोरस 1'8'/

सूपर फास्फेट (एकल) मे फास्फीरस होता है।
 घतः, 60 किया. नाइट्रोजन के लिए ग्रण्डी की खली की मात्रा

 $=100 \times 10 \times 60$ किया.

⇒1363 किया.

 हल-1. (प्र) एक मोडिक टर्न में प्रमुपात के प्रमुखार दी जाने वाली . नाइट्रोजन, फास्कोरिक प्रस्त तथा पीटाश की माना की गराना करें।

2. गणना से प्राप्त तत्वों की पूर्ति के लिए उर्वरकों की मात्रा निकालें।

(व) उर्वरक की मात्रा संक्षिप्त सूत्र से निर्घारित की ुजा सकती]

उ.मा.≔ मि. कु. × मि. प्र. उ. प्र•

जिसमें—

उ. मा = उवरक की मात्रा जिनसे मिश्रण तैयार करना है।

मि. कु. ⇒िमश्रस् की कुल मात्रा । मि. प्र. ⇒िमश्रस् में जो उर्वरक तत्व का प्रतिशत या प्रतुपात होना

चाहिए। उ. प्र. = प्रतिशत तस्य की मात्रा जो उर्वरक में उपस्थित है।

मराव की मात्रा—कुल उर्वरकों की मात्रा के श्रतुसार निकालें। भतः—प्रमोनियम सल्केट की मात्रा क्वा कि कु. ४ मि. प्र.

ਤ. ਸ. = 1000 x 4

∠0 = 200 किया.

सुपर फास्फेट (हिमुरा) की मात्रा = $\frac{1000 \times 10}{30}$

==333.3 किया.

पोटेशियम सल्फेट की मात्रा $=\frac{1000}{50}$

=80 किया.

कुल सादो की मात्रा---200 किया. श्रमीनियम गल्फेट-+ 333,3 किया. सुपर फारफेट + 80 किया.

पोटेशियम सल्पेट

==613·3 किया. मराव==386·7 किया.

I,000'0 किया. (एक दन)

एक मीट्रिक टन में फास्फोरिक एसिंड की मात्रा-

. 100 किया. मिथए। में 8 किया. फास्फोरिक सम्ल भाहिए।

ं. 1000 किया. " 8×1000 किया.

फास्फोरिक भ्रम्स = 80 किया.

एक मीद्रिक दन में पोटाश की मात्रा---

😯 100 किया. मिश्रए। में 8 किया. पोटाग चाहिए।

.. 1000 किया. " 8×10000 किया.

पीटास≔80 किया.

2. विभिन्न खादों की मात्रा ज्ञात की जावेगी।

मतः (म) सोडियम नाइट्रेट की मात्रा $=\frac{100 \times 40}{15}$ किया.

== 266°5 faut.

(व) गुपर फास्फेट (एकल) की मात्रा== $\frac{100 \times 80}{15}$ किया.

==533,3 किया.

(स) म्यूरेट मॉफ पोटास की मात्रा= $\frac{100 \times 80}{60}$ किया.

==133.3 कि**या**.

कुल खाद की मात्रा=सोडियम नाइट्टेट-266'5 | सुपर फास्फेट--533,3 + स्वरेट घॉफ पोटाश 133.3 किया.

=943.1 किया.

पूरक (Filler) = 56.9 किया. भर्मात् एक टन

(7) उदाहरल- एक मीटर टन 4-10-4 प्रनुपात वाली खाद बनाने के लिए निम्न उर्वरकों की कितनी मात्रा चाहिए--

भभोनियम सल्फेट---20'/, N सुपर फास्फेट श्वल---30'/, P₂OS पोटेशियम सल्फेट 50'/-K₂O हुत्ते— i. (म्र) एक मीट्रिब टन में प्रतुपात के शतुसार दी जाने वाली नाइट्रोजन, फास्कोरिक ग्रम्त तथा पोटाश की मात्रा की गएना करें।

2. गराना से प्राप्त तत्वों की पूर्ति के लिए उर्वरकों की मात्रा निकालें।
(व) उर्वरक की मात्रा मधिन्त सूत्र से निर्पारित की जा सकती]

उ.मा.== मि. कु. × मि. प्र.

जिसमें---

उ. मा. = उर्वरक की मात्रा जिनसे मिश्रण तैयार करना है।

ति. कु. = निश्रस् की कुल माता।। नि. प्र. = निश्रस् में जो उर्वरक तत्य का प्रतिशत या प्रनुपात होना

चाहिए।

उ. प्र. = प्रतिशत तरव की मात्रा जो उनंरक में उपस्थित है। भराव की मात्रा-कुल उनंरकों की मात्रा के ग्रनुसार निकालें।

धतः—ग्रमोनियम सल्तेट की मात्रा च मि. कु. × मि. प्र.

= 1000 x 4

= 200 किया.

सुपर फास्फेट (द्विगुरा) की मात्रा = $\frac{1000 \times 10}{30}$

=333.3 किया.

पोटेशियम सल्फेट की मात्रा $= \frac{1000 \times 4}{50}$

=80 €eur.

कुल लादों की माना—200 किया. श्रमीनियम मल्फेट + 333,3 किया. स्पर फारफेट + 80 किया.

पोटेशियम सस्यंट ==613:3 किया.

मराव≕ 386 7 किया.

1,000'0 किंद्रा. (एक टन)

(8) चवाहरए-एक किसान 4-8-10 प्रतिगत मनुपात का एक टन जबंदर मिश्रए चाहता है। उमके पात पोटेशियम सल्केट 50% याला धमोनियम सल्फेट--20% बाला तथा सुपर फास्फेट 16% बामा है सी उबँदनों की मात्रा के साप परक की मात्रा भी निकालिए।

हस-मिथ्रण में 4'/. नाइट्रोजन, 8'/. फास्फोरस तथा 10'/. पोटाम देना ŧ ı

सूत्र से एक मीडिक टन में उबरेकों की माना शात कर सकते हैं-

भमोनियम सल्केट की मात्रा= मि. कू. × मि. प्र.

 $=\frac{1000\times4}{20}$

==200 fagr.

सुपर फास्फेट की मात्रा≔ 1000 x 8

≈500 किया.

पोटेशियम सल्फेट की मात्रा= 1000 x 10

== 200 किया.

क्ल उर्वरकों की मात्रा≔200 + 500 + 200

≃900 किथा. पूरक पदायं≈100 किया.

1000 किया. (एक टन)

(9) उबाहररा—एक 4—10—8 प्रनुपात वाली खाद के एक मीदिक दन मिश्रण में निम्न सामग्री का प्रयोग करी किन्तु मिश्रण में गांधी नाइट्रोजन सोडियम नाइट्रेट तथा माघी तालाव की मिट्टी से देना है।

> सालाब की मिट्टी-8'/. नाइट्रीजन, 3'/. फास्फोरिक झम्त । सोडियम नाइट्रेट-16:/. नाइट्रोजन । सुपर फा:फेट--30% फास्फोरिक सम्त । पुटेशियम क्लोराइड---60%. पोटाश ।

हस — एक मीट्रिक टन में तस्वों की मात्रा— नाइट्रोजन की मात्रा = $\frac{1000 \times 4}{100}$

== 40 किया

फास्फोरिस अम्ल की मात्रा= $\frac{1000 \times 10}{1000}$

=100 किया.

पोटाश की मात्रा = 1000 × 8

≕40 किया.

नाइट्रोजन की घ्राधी 20 किया. मात्रा सोडियम नाइट्रेट तथा 20 किया. तालाब की मिट्री से देनी है।

धतः सोडियम नाइट्रेट की मात्रा--

👶 16 किया. नाइट्रोजन 100 किया. सोहियम नाइट्रेट से ।

∴ 20 किया. " 100 × 20 किया. " ;

सोडियम नाइट्रेट = 125 किया.

तालाब की मिट्टी की मात्रा-

. 8 किया. नाइट्रोजन है 100 किया. तालाब की मिट्टी में

∴ 20 किया. " 100×20 "

तालाब की मिट्टी = 250 किया.

तालाव की बिट्टी से प्राप्त फास्फोरस चम्ल की मात्रा-

.. 100 किया. तालाव की मिट्टी से 3 किया. फास्फीरिस ग्रम्ल मिलता है।

.. 250 " " 3×250 标识. " "

=7.5 किया.

पतः सुपर फास्केट से दिया जाने वाला फास्कोरस—कुल फास्कोरस— तालाब की मिट्टी से मिला फास्कोरस ≈ 100 – 7.5

== 92·5 किया.

(8) जबाहरएा—एक किसान 4—8—10 प्रतिशत धमुपात का एक टम जबेरक मिश्रण चाहता है। जनके पात पोटेशियम सल्फेट 50%. बाला धमोनियम सल्फेट—20% बाला तथा सुपर फास्फेट 16% वामा है तो जबेरकों की मात्रा के साम पूरक की मात्रा भी निकालिए।

हल---मिथण में 4'/. नाइट्रोजन, 8'/. फास्फोरस तथा 10'/. पोटाश देना है।

सूत्र से एक मीट्रिक टन में उर्वरकों की मात्रा शात कर सकते हैं-

ग्रमोनियम सल्फेट की मात्रा= मि. कु. × मि. प्र. इ. प्र.

 $=\frac{1000\times4}{20}$

=200 किया.

सुपर फास्फेट की मात्रा $=\frac{1000 \times 8}{16}$

≃500 किया.

पोटेशियम सल्फेट की मात्रा== 1000 x 10

⇒200 किया.

कुल उर्वरकों की मात्रा≕200+500+200 ≕900 किया.

पूरक पदार्थ=100 किया.

1000 किया. (एक टन)

(9) उबाहरए—एक 4—10—8 घनुपात बाली खाद के एक मीट्रिक टल मित्रएं में निम्न सामग्री का प्रयोग करों किन्तु मिश्रएं में बाधी नाब्ट्रोजन सीव्यिम नाब्ट्रेट तथा ग्रामी तालाव की मिट्टी से देना है।

तालाव की मिट्टी—8'/. नाइट्रोजन, 3'/. फारफोरिक घम्त । सोदियम नाइट्टेट—16'/. नाइट्रोजन । सुरद फारफेट—30'/. फारफोरिक घम्स । गुटेशियम क्लोराइड—60'/. पोटाग ।

नाइट्रोजन की मात्रा =
$$\frac{1000 \times 4}{100}$$

___ 40 किया

फास्फोरिस ग्रम्ल की मात्रा $=\frac{1000 \times 10}{100}$

—100 faur.

==40 किया.

नाइट्रोजन की घाषी 20 किया मात्रा सोडियम नाइट्रेट तथा 20 किया. तालाब की मिट्री से देनी है।

घतः सोडियम नाइदेट की मात्रा-

🙏 16 किया. नाइट्रोजन 100 किया. सोहियम नाइट्रेंट से ।

सोडियम नाइद्रेट = 125 किया.

तालाव की मिट्टी की मात्रा—

8 किया. नाइट्रोजन है 100 किया. तालाब की मिट्टी में

तालाव की मिट्टी = 250 किया.

तालाब की मिट्टी से प्राप्त फारफोरस घन्स की मात्रा-

∴ 100 किया. तालाव की मिट्टी से 3 किया. फास्फोरिस श्रम्ल मिलता है।

== 7:5 किया.

पतः सुपर फास्फेट से दिया जाने याला फास्फीरस—कुल फास्फीरस— सालाद की मिट्टी से मिला फास्फीरस

सुपर फास्फेट की मात्रा --

ू. 30 किया. फास्कोरिक सम्ल मिलता है 100 किया. सुपर फाल्केट में ।

∴ 92·5 " " <u>100×>2·5</u> fat;

सुपर फास्फेट==308 किया.

पोटेशियम बलोराइड की मात्रा-

े. 60 किया. पोटाश 100 किया. पोटेशियम से मिलता है।

∴ 40 किया. " 100 × 40 किया.

==80 किया.

बुल मिश्रस्य—तालाव की मिट्टी—250 किया. सोडियम नाइट्रेट—125 किया. सपर फास्फेट — 308 किया.

पीटेशियम क्लोराइड— 80 किया. मराव—237 किया.

1000 किया. (एक टन)

श्रम्यासार्थ प्रश्त

- एक किसान 60 किया. नाइट्रोजन सेत में देना चाहता है; उसके पास झमोनियम सल्केट 20%, प्रूरिया 46% तथा झमोनियम नाइट्रेट 26% है, सीनों से बराबर नाइट्रोजन को मात्रा देना चाहता है तो प्रत्येक उर्वरक की मात्रा शात करी !
- एक हैक्टर मक्का की फतल में 80 किया. नाइट्रोजन, 50 किया. फास्फो-रिक प्रम्ल तथा 50 किया. पीटाण देनी है तो निम्न उर्वरकों की मात्रा अनायो—

श्रमीनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट सिंगल, म्यूरेट झॉफ पोटाश

 2 हेक्टर गेहूँ की फसल के लिए उतंरको की माशा बताभी जबकि प्रति हेक्टर 100 किया. नाइट्रोजन, 60 किया. फास्फोरस तथा 50 किया. पोटाश देना है। निम्मा उतंरक उपलब्ध हॅ—

यूरिया, सुपर फास्फेट त्रिशुएा, पोटेशियम बलोराइट ।

 एक हेक्टर ग्रन्ता की फसल में 150 किया. नास्ट्रोजन, 60 किया. फास्फी रिक सम्ल सथा 40 किया. पोटाश देना है। किसान के पास सूरिया, डाइ∽ ममीनियम फारफेट तथा पोटेशियम सल्फेट उर्वरक हैं, इनकी मात्रा ज्ञात करिये !

5. एक क्रुपक 5-10-5 मिश्रला एक मीट्रक टन वैयार करना चाहता है उसके पास निम्न उर्वरक हैं— - प्रमोनियम सस्केट—, 20% नाइट्रोजन सुपर फास्फेट—30% फास्फोरिक श्रम्ल पोटेशियम सस्फेट—50% पोटाश इतकी मात्रा झात करिये ।

21. सिचाई

(Irrigation)

भादिकाल से हो फललों में सिचाई की जाती रही है। सम्पूर्ण विश्व में लगमग 16·2 मिरियन हेक्टर भूमि में विचाई की जाती है। कुल भूमि का एक-पोचाई (26·7·/.) है। सर्वाधिक सिचित क्षेत्र चीन, यू॰ एम॰ ए०, मारत तथा रूस में है। मारत में मगमग 25·454 हजार हेक्टर क्षेत्र (क्षेत्रमण 20/. कृषि पोष्य भूमि का) में विचाई व्यवस्था है।

मारत के पंजाब राज्य में सर्वाधिक 72'/. क्षेत्र की व्यवस्था है जबिक राजस्थान में 14'/. (117'3 हजार हेक्टर) क्षेत्र की ही निवाई व्यवस्था है। राज्य सरकार इस पंचवर्षीय योजना में माही बजाज परियोजना तथा राजस्थान नहर के निर्माण कार्य की पूरा करके राज्य के पश्चिमी शुक्त एवं प्रसिचित क्षेत्र में सिवाई के

लिए कृत-संकल्प है।

सिवाई का महत्य—जस प्रकृति की ऐसी देन है जिसकी मावश्यकता प्रत्येक जीव को हांती है। पीयों को यी जस की समुचित मात्रा की मावश्यकता होती है। पीयों का प्रधिकांत्र माय जस में निर्मित होता है। इसका पीयों में 80-90 / तक मंग्र होता है। बीज के मंद्रुत्या से लेकर, बृद्धि, फलन भोर कटाई तक की प्रत्येक द्यामों में जस की मावश्यकता होती है।

जल हमें मुख्यतया बया से प्राप्त होता है परन्तु वर्धा के श्रनिवमित तथा श्रनिविधत समय पर होने भीर भ्रममान वितरण के फनस्वरूप केवल वर्धा के सहारे सकल फसल उत्पादन भ्रमम्मव है। श्रतः फसलो को जल कृतिम रूप से देना मावरयक

संभव फसल ४ ही जाता है।

परिमाया—'पौषों की इदि के लिए भूमि को कृत्रिम ढंग में जल पहुँचाने को सिखाई कहते हैं।'

'फसलों के सकल उत्पादन हेतु उनमें कृतिम रूप से यथोचित जल पहुँचाने

की सिंचाई कहते हैं।'

'फसलों को सफलतापूर्वक उगाने के लिए कृत्रिम रूप से ययोचित जल देने की ही सिचाई कहते हैं।' सिचाई को प्रावश्यकता--फमनों में गिचाई की व्यवस्था निम्मलिक्षित कारतों से की जाती है--

- 1, वर्ष का प्रतमान वितरल् वर्ष के अधिकां माग में वातावरल् शुक्त होता है। वर्षा अधिकांत 2-3 माह में हो जाती है जो कही प्रिषक तो कही कम । देष के लगमग 60% माग में काजी कम वर्षा होती है तथा राज्य के कुछ मागों में तो के तका 10-12 सेवी हो वर्षा होती है जिसका केवल मुख्य प्रंम प्रंम लगमग 61/. ही जपयोग में प्राता है और केप वहकर, रिसकर, वाप्यन द्वारा मध्ट हो जाता है जिससे फसतों में सिवाई करना प्रावयक हो जाता है।
- 2. समय पर वर्षा होता—वर्षा 15 जून से प्रारम्म हो आती हैं परन्तु कमी-कमी जुलाई तक जल नहीं बरसता है। इस प्रकार वर्षा तितम्बर—प्रमुद्धवर के खंत तक होती रहती है परन्तु कभी सितम्बर के प्रारम्भ में ही समाख हो जाती है तो सुंबे की स्थित उत्तम हो जाती है। प्रतः ऐमें समय में फसनो को 'प्रकृति के हाथ जुडा' रहने से बचाने के लिए सिचाई प्रवन्य ग्रावश्यक हो जाता है।
- 3. मूल्यवान फमलें लगाना—मूल्यवान फमलों के लिए यर्पा प्रकृति के साधन के कारण, इस पर मरोसा नहीं किया जा सकता है वर्षोित ऐसी फसलों को समय पर इल देना यति श्रावश्यक हो जाता है घन्यया काफी हानि की सम्मावना होती है।
- मिचाई व रने में फसवों को हानि पहुँचाने वाले कुछ कीडे मकोड़ें 'दीमक' प्रादि नष्ट किये जा शक्ते हैं।'
 - 5. फमलों को पाले से बचाया जा सकता है।
- सिचाई के साधन उपलब्ध होने पर उत्पादन में बृद्धि होती है जो देश की खाद्यान्न समस्या के समाधान में यहायक है।
 - 7. श्रधिक उपन प्राप्ति से कृषक की ग्राय, स्तर में वृद्धि होती-है।

इस प्रकार मिचाई योजनाओं से ही मारतीय कृषि में पर्याप्त श्रीर श्राप्तातीत सुवार किया जा सकता है।

पौधों को जल की झायरयकता—जल कताओं के सकल उत्पादन के लिए एक महत्त्वपूर्ण साधन है जिसकी पौधों के बीज म कुरए से लेकर कटाई तक, पूरे श्रीवन काल में बगातार नथा पर्यात मात्रा में झावश्यन ना ऐती है। दल की कमी के पौधों की इदि तो दूर, म कुरए ही नहीं हो सकता है। पौधों को जल की धात-घयकता निम्न कारणों से होती है—

 जल पौघो का जीवन है, इनकी को शिक्ताबो मे विद्यमान जीव द्रश्य (Protoplasm) का जल बावस्थक भाग है। यह मात्रा 80-90% तक होती है।

- 2. जीव द्रव्य की श्रनेको उपापचयी त्रियार (Matabolic activities) के सही संचालन के लिए जल की उचित मात्रा भावश्यक है।
- 3. जल एक भ्रच्छा विलायक (Solvent) है जिससे भूमि को पोषक सत्व मादि घुलकर पौपों की जड़ों के माध्यम से तने और पत्तियों तक पहुँचता है। पौधे धन्य प्राणियों की मौति ठीस दशा में मोजन यलकर प्राप्त नही कर पाते हैं।

4. पौधों की प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) किया के लिए जल मावश्यक है। इस किया में पौघों के हरे माग पर्णंहरित प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनडाई झाँक्साइड (CO2) तथा जल (H2O) के संयोग से कार्वोहाइडेट (CaH, Oa) का निर्माण करते हैं तथा स्टार्च से शवकर बनाने ब्रादि की जलीयकरण (Hydrolysis) किया में जल ग्रावण्यक है।

5. पौथों की बृद्धि के लिए कोशिकाओं की स्फीति (Turgidity) धायश्यक है जिसके लिए जल की पर्याप्त गात्रा उपलब्ध हो इससे पर्ण रन्छ (Stomata) भावश्यक गैस विनिगय के लिए खुले रहते हैं।

6. पौधों द्वारा भूमि से प्राप्त जल की काफी मात्रा (95%) बाब्पोर-वर्जन

द्वारा वायुमण्डल मे चली जाती है जो पौघों को गर्मी के प्रमाव से बचाती है।

7. जल प्रवसन किया को प्रमावित करता है।

8. पौधों को कोजिका विभाजन तथा धन्य शियाकों के सचार रूप से संचालन के लिए जल महत्वपूर्ण है।

9. बीज के ग्रंकरण से लेकर वृद्धि, फलने-फलने तथा कटाई तक की सभी

दशाधों में जल की लिखत मात्रा भावस्थक है।

10 भूमि में प्रयक्त जीवांग खादें तथा उर्वरकों को धुलित ग्रवस्या में लाने के लिए जल ग्रावश्यक है।

11. भूमि में पाये जाने वाले लामदायक जीवाणुम्री की सहकिया जल के कारण बढ़ जाती है जो पौघों की वृद्धि में सहायक होती है।

सिचाई के साधन

(Sources of Irrigation)

गिचाई के मुक्त साधनों को निम्नलिखित दो वर्गों में विमाजित किया जा सक्ता है-

(म) मूनि सतह का जल—(1) गदी (2) नहरें (3) तालाब भीर दिप

(4) भीन (5) भरने (6) गन्दे नाने । (द) मुगर्भ जल---(1) क्या (2) नल कृप

नहरें (Canals) - निवाई के मुख्य साधन हैं जो वानी के उद्गम स्थान से धैकड़ों किलामीटर दूर पर सिचाई करती है। इनका निर्माण राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। देश में नगमग एक पाय कियोमीटर (लगभग 60 हवार भीता) सम्बी गहरों का जान विक्षा हुमा है जिनके द्वारा समस्य सिचित क्षेत्र का भाग सींचा जाता है।

जल देने के मापार पर मे नहरें तीन प्रकार की होती हैं --

 मारहमासी महरॅ (Everflowing Canals)—इनमें यल प्रायः वर्ष मर बहुता रहता है इनमे जल मायश्यनतानुमार लिया जा सकता है। ये सिचाई के लिए मायश्यन हैं।

 बरसाती नहरें (Seasonal Canals)— इनने जल वर्षा के बाद ही सिंघाई के लिए छाता है। बरसात का जल जलाश्चामें में एकतितकर लिया जाता है। राज्य में इस प्रकार की कई नहरें हैं।

3. दाल महर (Lift Canals)—जल का परातल भूतल से काफी कम होने पर नहरों में निर्दाों से पानी, बिजली मे घालित पम्पा डारा दिया जाता है। मानश्यक होने पर इनको चालू कर दिया जाता है इन पर मधिक व्यय माता है। पर्वतीय मागों में इस प्रकार की नहरें मधिकता से हैं।

राजस्थान की चम्बल की नहरें, गगानगर, मरतपुर नहर, इन्दिरा गांधी नहर प्रमुख हैं जिनसे सगमग 14:50 लाल हेक्टर भूमि की सिचाई की जाती है।

लाम---1. प्रविका मात्रा में जल प्राने से प्रविक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है।

2. सिचाई कम समय में एवं की घता से की जाती है।

3 राघन कृषि कार्यकम धपना मकते हैं।

4. महरों मे बहने वाली सिल्ट फसलो में साद के काम प्राती है।

हाति-1. इनके निर्माण में धरपधिक व्यय होता है।

2. जल स्तर ऊँचा होने से भूमि खराव हो जाती है।

3. नहरों के निर्माण से काफी कृषि योग्य भूमि पिर जाती है।

4. नियाई में बधिक जल देने से मूनि व फमल पर बुरा प्रमाव पड़ता है तालाब ग्रीर बांघ

(Tanks and Dams)

दक्षिण मारत के कुछ राज्य मद्रात, पनाटेग, हैदराबाद, तमिसनाटु के भ्रतिरिक्त राजस्थान में वर्षा के भ्रतिरिक्त जल को बांग बनाकर बड़े तालावों मे इकट्ठा कर सेते हैं। यह प्राचीन प्रया है। तालाब दो प्रकार के होते हैं---

(ग्र) छिष्ठले तालाझ—वर्षा के एकत्रित जल को रवी की फसलो के लिए खेत तैयारी में पलेवा देने या एरीफ की पिछेती फसलों को सिवाई प्रवृद्दर-नयम्बर में करके तालाव को खाली कर देते हैं ग्रीर रवी की फसलें वो दो जाती हैं। (च) गहरे तालाब—ये योधाकृत गहरे होते हैं। जितके बारों भोर बांच बनाकर वर्षा के जन को एकप करते हैं। तथा धतिरिक्त जल के निकास का प्रवन्ध होता है। धोटी-घोटी नालियां, मूनी से सिचाई का जल कुछ दूरी तक से जाते हैं।

यांप—राज्यों में नदियों पर कई यांघ वने हुए हैं जिनसे नहरें निकास कर विस्तृत क्षेत्र की सिंपाई की जाती है थीर विद्युत उत्पादन किया जाता है।

राज्य में राह्या प्रताप सागर, जवाहरसागर, कोटा वैराज, राजसमन्द, रामगढ बांघ, मेजा बांघ, गम्मीरी बांच, गुडा बांघ, घौराई बांच, घौजनायें प्रमुख हैं घमी माही बजाज परियोजना तथा पांचता बांध योजनायें पूरी हुई हैं।

भील (Lakes)—प्रकृति द्वारा निर्मित एक प्रकार के विकाल ज्ल-कोष को ही भील कहते हैं जो नालायों ने धषिक लम्बी भीर बौड़ी होती हैं। इनका जल निचली भूमि में सिचाई के उपयोग में लाया जाता है। कुछ बड़ी भीलों से नहरें मी निकाली जाती हैं।

राज्य में कृतिम रूप से बनी कई फीलें हैं जिससे बड़े कृपि क्षेत्र की सिचाई की जाती है जैसे — पिछोला फील ।

भरना —पहाडी, इनकी घाटियों घौर तराई क्षेत्र में फरने पाए जाते हैं जिनके जल पूरे वर्ष बहता रहना है किन्तु कुछ भरने गर्मी में मूच जाते हैं। भरने का पानी नानियो द्वारा खेती तक ने जाया जाता है।

गन्दे नाले (Sewase)

बड़े गहरों के निकटवर्ती खेतो थी शहर के गर्द जल से सिवाई की जाती है। नालियों में मुख्यों का मल-मूत, मुझा-करकट बहुता रहता है। इनमें पीघो के मीज्य पदार्थ के खलावा भनेक हानिकार-को बाजु भी होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए पातक हो सकते हैं। इस जल से शहर के गमीय क्ष्मीं मांगो में बोई शाक-मांगी तथा भन्य फनवों की सिवाई की जाती है।

धम्बई, दिल्ली धादि बड़े से यहर नगरों के गन्दे पानी को साफ करने की व्यव-स्था है। पानी को होजों में सरकर कूडा-करकट जमा करके साफ पानी को सिंचाई के लिए भेजते है। कूडा-करकट में जैविक साब तैयार की जाती है।


कुए" (Wells)

प्राचीनकाल से ही कुमों से उ॰ प्र०, पंजाब, मद्रास, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान ग्रादि राज्यों के काकी क्षेत्र की सिपाई की जाती है, इनसे पानी उठाने में काकी मिक्क परिश्रम करना पडता है। ये कई प्रकार के होते हैं।

(झ) व च्या कुमां (Shallow Wells) जो कुमां सूमि की केवल अपरी सतह को काटकर बनाया जाता है श्रीर उन ते दक्की कोटी नहीं बनाई जाती हैं। उपने या खिछने कुए कहते हैं। यह कुएँ कम गहराई बाते क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। के स्रविक टिकाक नहीं होते हैं सौर भीशः नष्ट हो जाते हैं। इनसे पानी बेशुसी सा अरसा उठाते हैं।

- (ब) परहा कुसी (Masonary Wells)—ये कुए जन सी प्रभेग तह को काट कर बनाए जाते हैं। कुयों को परका बनाकर स्थाई कर दिया जाता है भीर काफी समय तक उपयोग में साए जाते हैं। जन उठाने के लिए परसा, रहट आदि काम में पाते हैं दिनसे जन उठाने में मिशक अब एदं पूंजी नवनी है। इपसे रदी की काम तमा शाक-माजी में सिवाई की जाती है।
- (स) रिसने वाला कुमां (Percolated Well)—ये कुमें तालार, बांघ या नदी के प्रास-पास होते हैं जिनमें इनका जल निपर कर एकत हो जाता है। यस को सतह नदी या तालाव की सतह के साथ पटती-बढ़ती रहती है किन्तु तालाब के सूरते के 2-3 माह बाद भी सिबाई का जल रहता है। ऐमें कुभों को नियर त्रत का मण्डार कह सनते हैं।

(व) पाताल-सोड कुए (Artisan Wells)—ऐसे कुमों से जल रुवतः क्यर निकलता पहला है। इस प्रकार के कुल उन स्थानों पर निकते हैं जहाँ जल पुक्त सतह एक वैसिन (सग्वरी) के साकार को होती है सोर जिनके दोनों घोर पभेस तहें होती हैं। इस तह के जल पर दान पिक रहता है। वैमिन के तले पर खेर करने पर जन पड़े वेग से याहर निकलता है।



इस प्रकार के कुए मदान, पाण्डीचेरी, उ॰ प्र॰ के तराई तथा जमना नदी के मैदानी मानों में मिलते हैं।

(य) नल-रूप (Tube-Wells) — पूमि की प्रियक गहरी तहीं से जल निकालने के लिए नल-रूप बनाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों जहीं भूमि के नीचे कड़ी परी या चट्टार्ने पादि नहीं पाई जाती हैं। सीमित क्षेत्र पर समयानुकूल सिचाई का प्रष्ट्या सामन है। इसमे मशीन की सहायता से काफी गहराई तक बोरिंग करके सादे 5 से 22 सेमी. ख्याह के पाइए 20—150 मीटर गहराई तक सगाये जाते हैं। जल रिसने वाली तहों में जारी पार तथा केप नहीं में सादे नल सगाए जाते हैं। जल को बिजली की मोटर या तेख के इंजिन से उठाया जाता है। ये एक दिन में 3 हेन्टर सूनि की झानानी से निचाई कर सकते हैं। देश में इनकी निरस्तर संख्या में बृद्धि हो रही है।

जल-उत्यापक यन्त्र (Water Lifts)

पृथ्वी के गर्म से घरातस तक जल उठाने के लिए मनेक प्रकार के यन्त्रों को प्रयोग में लाया जाता है। कृषक द्वारा जल उठाने के लिए यन्त्रों के चुनाव में मुख्य-तया दो बातों का प्यान रक्षा जाता है—

- 1. कितनी गहराई से जल उठाना है, घौर 2. कितनी मात्रा में जल उठाना है।
- 2. किंतना मात्रा म जल उठाना ह
- इसके मतिरिक्त किसान की मार्थिक स्थिति भी महत्व रखती है। गहराई है मनुसार इन यन्त्रों को दो वर्गों में वर्गोंकृत किया जाता है—
 - (म) कम गहराई तक काम माने वाले यन्त्र (Sallow Water Lifts)
- (ब) प्रधिक गहराई तक काम माने वाले वन्त्र (Deep Water Lifts)
- (1) बेड़ी (Swg Basket)—इस दुगला, योका, परोहा नामों से के प्रकारते हैं। अल उठाने की यह शीत चाकी पुगती है। बेडी गीत या टीन की गती उपली चोड़े मुंह की टोनरी की मांति होती है जिसके दोनों मोर दो-दो रस्तियों बंधी होती हैं। दो मादभी दोनों मोर रस्ती पक्डकर मामने-सामने खड़े होकर महस्≱ से क्स उठाकर फेंबते हैं। जल की मात्रा बेडी के माकार तथा मादमियों की शिक्ष पर निर्मर करती है।



कार्य-समता--यह तालाव धौर नहरों की मूलों से 0.6 से 2.5 मीटर की गहराई तक जम उठाने के काम प्राती है। एक पथ्टे में 3500 गैसन पानी उठाती है स्वा एक हेक्टर फसल की 50-55 पथ्टे में सिवाई हो सकती है।



चित्र-इनिधायन स्क

(2) इतिपायन स्कू (Egyptian Screw) — यह दोत के प्राकार का सकड़ी की पट्टियों का बना स्कू जैता यन्त्र होता है जिमका व्यास 40-50 सेमी. तथा सम्बद्धि 12 से 15 मीरर होती हैं। प्रत्यर सोधले माग में लक्ष्मी के पतले-पतने दुवड़े थेच के रूप में तथाए जाते हैं। बीच में एक लोहे की छड़ होती है जिसके बाहरी मिर पर हुआ पना होता है रंगे जन की गतह से 30-40° का कोएा बनाए हुए रसते हैं। दोवा का निज्ञा तिरा जल में दूबा होता है। हाथा पुमाने पर जस मीतरी सिर में होता हुए सते हैं। हाथा पुमाने पर जस मीतरी सिर में होता हुए। वाहर निक्तता है।

कार्य-समता इसे वारी-सारी से 4 घाटमी चलाते रहते हैं। यह 6 से '45 मीटर की महराई तक प्रच्छा कार्य करता है। एक घन्टे में 6500 मैलन जल उसाम जाता है। इस प्रकार एक हेर्डटर की निवार्ट 30 घन्टे में की जा सब नी है।

(3) हेंकु री (Dhenkuli) - गेयररो, तालाबो, नालों, रथले कुए, नदी, नालों के किनारे कब्बा कुर्या बनाकर जल उठाने में इन यन्त्र का उपयोग किया जाना है। एक लम्बी बस्ली के किरे पर एक रस्ती से टोल बीध देते हैं तथा इसरे साहरी सिरा एक सम्मे के सहारे सटक्ता है जिनके गिरे पर पश्चर प्राटि बजनी चीज लटका देते हैं।

कार्य-सम्बा — इसे पहाने के लिए एक बान्ती में बावश्यवता होती है जो होत्र की रन्ती को पहाइत हुएँ में दुवीना है। बोत मर्ते पर रस्ती की कार उठा देता है निवसे दूसरे सिर रार्ट ये मार के मारण कात क्या पा जाती है जहाँ इसे साली करके क्रिया बोहरात रहते हैं। यह 3 भीटर की गहराई तक का जल बठाने में प्रयुक्त होता है। एक वण्टे मे 350-500 गैलन पानी बठता है। इस प्रकार एक हेनटर कसल की सिचाई 375 कार्ट में हो पाती है।



चित्र - हेंगुली

(4) बल्देय बाल्टी (Baldev Balti)—इसमें दो परनाले जैंकी बाल्टिबी समी होती हैं जो दो रिसयों से गरारी पर चलती हैं। बाल्टियों इस प्रकार लगाई जाती हैं कि एक बाल्टी मरकर ऊपर था जावे तो इसरी भरने के लिए नीचे जाती हैं। यह कम लगातार चलता रहता है।




चित्र-बल्देव बास्टी

कार्य-क्षमता—इसे चलाने के लिए एक जोड़ी बैन तथा एक भादमी की भावस्थकता होती है। यह तालाब, फील, पूलों से 1 से 15 मीटर की गहराई तर्क जल उठाता है। एक पफ्टे में 3000 गैलन पानी उठाकर एक हेक्टर सकल को 60-65 फटे में सीचा जा सकता है।

(5) बेन परूप (Chain Pump)—इस यन्त्र में लोहे के एक पहिए के उत्पर एक जंजीर में छोटेन्छोटे कोहे के तबों की माला तगी होती है। जो कोहे के पत्र में के कुजरती है। पाइए '4 से '9 मीटर पानी में इना रहता है। तमें का पाइए से स्पेदा कम होने से तबों के अपर उठने से जवत उत्पर हने समझा है। य दो प्रकार के (1) सिगल चैन पंस्म (2) इबल चैन पस्म होते हैं। सिगल चैन पस्म में एक पहिए पर तत्वों की माला मुमाई जाती है जबकि इबस चैन पस्म में दो मालामें होती हैं।

कार्य-समता—सिगस चेन पंच्य 3 से 5 मीटर गहेंसेई का जुलै उठाने में भण्डा है। इसे पताने में दो धादमी की प्रावश्यकता होती है। एक पूष्टेमें 4500 नैतन पानी उठाकर एक हेक्टर को 40-50 पण्टे में सीचा जा सकती है।

इसल चेन पुम्म को वैसों द्वारा चलाया जाता है। एक पुष्टे में 6500 गैलन पानी उठाकर एक हेन्टर फसल की 30 पुष्टे में सिचाई करता है।



चित्र-सिंगत व डबत चेन पम्प

(6) वर्की (Charkhi)— यह तालाय, युप्तो, नदी थ्रादि से जल उठाने का साधारण परुष्ट है। जब स्रोत के बाहर दो खंभे


का तावारण पर्याह । जब आत क बाहर पासन गाउ देते हैं जिनमें पुरो पर एक-एक घिरनी लगी होतो है। पिरनी पर रस्सी द्वारा दो बाल्टियों इस प्रकार बंधों रहती हैं कि रस्सी सीचने पर एक बाल्टी जल से भर कर ऊपर माती हैं भीर दूसरी पानी में बरने नीचे पहुँच जाती हैं।

कार्य-झमता — यह 4'50-6'50 मीटर सक की गहराई से घासानी से जल उठा सकती है। एक समय में एक घादमी की घायश्यकता होती है। एक घण्टे में 500 गैसन जल उठाकर एक हेक्टर की - सिचाई सगमग 375 घण्टे में की जा सकती है।



वित्र—स

(म) प्रचिक गहराई से जल उठाने वाले धन्य-



चित्र--धरसा

 घरसा— इसे मोर या पुर भी कहते हैं। यह जल उठाने के यन्त्रों में से सबसे प्राचीन है। घरसा चमड़े का बना एक बड़ासा पैला होता है जो मोटे रस्से से बॉफ्कर गरारी के ऊपर होता हुमा बैसों से सीचा जाता है। वह दो प्रकार का होता है—

- (i) दोल की घाकृति वाला—इसे चलाने में एक जोड़ी बैल तया दो प्रादमी की प्रावश्यकता होती है। एक ग्रादमी बैलों को तथा दूसरा चरसा को सम्मालता है।
- (ii) सुंद्रवार घरता—इस चरते में होल के निचले माग में सुंद्र जीती माइति संगी होती है जिसमें बधी रस्ती एक गरारी के इतर गुजरती है। इस रस्ती से चरता कुचे के उत्पर माते ही स्वतः लाली हो जाता है। इसे चलाने में एक मादमी तथा एक जोड़ी बैंल की भावश्यकता है।

कार्य-क्षमता—यह 10-18 मीटर की गहराई तक जल उठाते हैं। बड़े कुयें में दो चरसे एक साथ काम में लाए जा सकते हैं। गहराई कम होने पर जल प्रधिक निकलता है। साधारएा तीर पर एक घण्टे में 1600 गैलन जल उठाकर एक हेक्टर को 120-160 घण्टे में खीचा जा सकता है।

2. रहट (Persian wheel)—रहट में एक चक्र पर लोहे की छोटी-छोटी बालियों की माला लगी होती है। यह चक्र एक दण्ड द्वारा चलाया जाता है जी खुंटीदार पहिंचों की सहायता से बैलों द्वारा चालाया जाता है। बाल्टियो की संस्वा कुएँ की गहराई के साथ बढ़ा दी जाती है पर माकार छोटा कर देते हैं।

कार्य-कमता—यह 10-12 मीटर (35-40 फीट) गहरे कुर्घो में घच्छा काम करता है। इसे चलाने में एक ब्राइमी तथा एक जोड़ी बैस की मानश्यकता होती है । कही-कहीं केंट का प्रयोग करते हैं । एक घर्ट में 2500 गैसन जल उठा-कर 75 घष्टे में एक हेक्टर की फसल को सीवता हैं '



षित्र-रहट

3. सेच्द्रीषयू गल परण (Centrifugal Pump)— तालाब, म्हील, नहर तुषा गहरे नल-कृप से जल उठाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं।

पप्य में लोहेकी कैसिंग के ग्रन्थर धातुका पंचाहोता है जो तीव्र यति से पूनता है। पप्य जल की सतह के समीप एक ब्लेटकाम पर स्थिर किया जाता है। इसमें दो प्रकार के नल लगे होते हैं—

1, चूचक नल (Suction Pipe) -- यह पम्प को नीचे जल से मिलता है।

2. प्रसाय नल (Delivery Pipe) - पूपक नल द्वारा उठाये पानी को बाहर फैक्सा है।

सेण्ट्रीपयूजल पम्प के इंजिन तेल गा विजली की शक्ति से चलाए जाते हैं। जहां कोयसा सस्ता है वहाँ गाप के इंजिन भी काम में लाए जाते हैं।

हार्य-क्षपता—पृष्य चलाने के लिए केशिंग के समीप लगो कीव के द्वारा जल मर देते हैं फिर पम्म चानू कर देते हैं। सेण्ट्रीपंतृज बक्ति के द्वारा जल की बाहर फैलता है तो उससे कुछ स्वान वायु रहित हो जाता है तो हिस करवान की पूर्ति के लिए नीचे का जस अपर उटलता है जो पूषक नत से होता हुमा प्रसाव नस से बाहर फैल दिया जाता है। पम्म चनने पर जल का प्रमाव जारी रहता है।

साधारएए पंच्य 5-7 भीटर (15-20 फोट) गहराई तथा जल सुनमता से वठा सकते हैं। एक पर्य्य जिसका नवाँ का व्यास 10 व 15 सेमी. है सो वह एकं पण्डे में 150 नैसन प्रति भिनट (9000 गैसन प्रति पण्डा) निकलता है तो एक-एक

दिन में '4 हेक्टर भूमि सींचती है परम्य नल का व्यास 15 व 12.5 सेमी. होने पर 350 रीवन पानी प्रति विनिट विनने पर एक दिन में लगमग एक हेक्टर भूमि की निवाई हो सकती है। इसमें अधिक अध्य-शक्ति के पम्प की आवश्यकता होयी । धविक गहराई से जल

उठाने के लिए टरबाइन या स्क्रमिस्म के पम्प प्रयुक्त

होते हैं।



चित्र--पम्प-+

विभिन्न उत्थापक यन्त्रों की कार्य-क्षमता							
কণ ঘঁণ	उत्थापक यन्त्र	जल उठाने की गहराई (भीटर में	निकास	का समय (घण्टों में	किया जा		
1	बेंडी .	.6-2.5	3500	50-55	3.0		
2	इजिप्शियन स्कू	·675	6500	30	6.0		
3	ढें कु सी	3-5	350-500	375	0.5		
4	बल्देव बाल्टी	1-1-5	3000	60-65	2.5		
5	चेम पम्प-सिंगल	3-5	4500	40-45	4.0		
6	चेन पम्प-स्वत	3"-5	6500	30	5.0		
7	प र्सी	4.5-6.5	500	375-	0.2		
8	चरसा	10-18	1600	100-120	2.0		
9	रहट	10-12	2500	75	1.5		
10	नसकृष	··20-200	10-20हंजार	12	20.0		
10	नसकूप	20-200	10-20हजार	12	20.0		

ग्रभ्यासार्च प्रश्त

- 1. सिवाई की परिमापा देते हुए इसके महत्व का वर्णन कीजिए।
- 2. फसलों की जल की नयों ग्रावश्यकता होती है ? यह कैसे पूरी होती है ?
- 3. देश में तिचाई के मुख्य नायनों का वर्णन की जिए।
- जल-स्थापक यन्त्रों की वयां घ्रावश्यकता (होती है? राज्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न यन्त्रों की सूची, उनकी कार्य-कावता सहित बनायें?
- 5. निम्न पर टिप्पणी चिलिए
 - (1) नल-कूप तथा पाताल तोड़ कुए
 - (2) रहट
 - (3) डाल नहरें (Lift Canal)

22. सिचाई की विधियाँ एवं जल की नाप

(Methods of Irrigation and Measurement of Irrigation Water)

सिचाई की विधि — स्रोत से सेत तक जल पहुँच जाने के बाद इसे खेत में वितरण करने की विधि को सिचाई को विधि कहते हैं।

सिचाई की विधियों निम्नलिखित है-

- (1) सतह की सिचाई
- (2) सतह के नीये की सिचाई
- (3) सतह के ऊपर की सिवाई
- (4) टपकेदार सिचाई।
- (1) सतह की सिचाई (Surface Irrigation)—इन विधियों में जत सेत की सतह पर से ही भूमि के समस्त क्षेत्र पर भौशिक रूप में वितरित किया जाता है। निम्निसित विधियाँ अपनाई जाती है—
 - 1. प्रवाह द्वारा
 - (ग्र) जल प्लावन
 - (ब) बगारियो द्वारा
 - 2. नालियों या कुण्डो द्वारा
 - 3. याला विधि
 - 4. वलम विधि
 - 4. वलमावाध
 - 5. समोच्च विधि ।


1. प्रवाह सिचाई (Flooding) — इत विधि से अल को नाली से पूरे सेत में सोल दिया जाता है और स्वतन्त्रतापूर्वक बहुने दिया जाता है जिससे जल पूरे सेत में समान रूप से फैल जाव । यह विधि धान, जूट में प्रयोग की जाती है। चरागाह में सिचाई के लिए उपशुक्त है।

नुस—-

- 1. सिचाई करने मे बासानी होती है।
- 2. नालियों व नवारियों बनाने का व्यय बच जाता है।
- 3. फसल को पूर्णतया अल मिल आता है।
- 4. जल में खड़ी रहने वाली फसलें धान के लिए उपयक्त है।

बोच--

- 1. प्रधिक मात्रा में जल की प्रावश्यकता होने से यह गुटिशूर्ण विधि है।
- 2. धेत में जल का धरामान बितरण होता है।
- सेत में घषिक जल लग जाने से इसका मिट्टी तथा फसल पर बुरा प्रमाव पड़ता है।
- 4. भ्राधक नमीन सहन करने बासी फतलों के लिए यह विधि भ्रमुपयुक्त है।



प्रवाह विधि द्वारा तिवाई भिरत सृषि, समसल भूमि श्रीमकों की कभी भौर सिचाई के जल का बाहुत्य होने पर की जाती है। यह दो प्रकार से की जाती है—

(च) जल स्तायन (Flooding)—गुले केत में बिना नवारी बनाए जल दिया जाता है। बोमाई से पूर्व खेत तैयार करने (पलेवा) व धान में की जाती है। खेती में हत्का ढाल होने पर सिचाई की नासियाँ बनाकर खेत को मेंदो द्वारा बांट देते हैं।

(क) वयारियां बनाकर (Bed or Border Method) — इस विधि से सेत में 15-30 सेमी. ऊँची मेंडे बनाकर क्यारियां और सिचाई की नासियां बना सेते हैं जिससे जल का प्रच्छी तरह उपयोग हो सके। प्रत्येक क्यारी को खोदकर पानी दिया जाता है, इसे बनरोप विधि भी कहते हैं।

मेंड़े बनाने के लिए फायड़ा, मिट्टी पलटने वाला हम, रिजमेकर का प्रयोग किया जाता है। बपारियों का प्राकार भूमि की फिस, दाल, फराल प्रोर सिचाई के साधन पर निर्मार करता है। मिटबार मूमि व बगरों का प्राकार बड़ा तथा बलुप्रार दोमट में छोटा रखते हैं। डालू तेल प्राकार में छोटा कर देते हैं। नहरी क्षेत्र की क्यारियों चरसे प्रादि सिचाई से बड़ी होती हैं।

ग्रुख---

- 1. सिचाई के जल की बचत होती है।
- 2. जल सम्पूर्ण देत में समान रूप में वितरित ही जाता है।
- 3. छिटकान या पंक्तियों में बोई फसतों के लिए उत्तम विधि है।
- 4. फम जल में अधिक क्षेत्र सीचे जा सकते हैं।
- 5. सिचाई में कम स्पय होता है।


#Ì#---

- 1. क्यारियो एवं वरहे बनाने में भ्रधिक व्यय होता है।
- 2. नयारियों एवं वरहे में घांचक क्षेत्र पिर जाता है।
- 3. इनकी मेंहें निराई-गड़ाई भीर फसलों की यांत्रिक कटाई में बाधा पैदा करती हैं।
- 2. नासियों था कूण्ड द्वारा सिमाई (Furrow or Trench System)

इस विकि में पूरे सेतों में नाली व कुण्ड बनाकर सिंवाई की जाती है। नालियाँ 45-90 सेनी. दूरी पर 30-40 सेमी. गहरी बनाई जाती हैं। नालियाँ की मिट्टी मेंड बनाने में प्रयोग होती हैं। नालियों की दूरी इस प्रकार रखते है कि मेंड और उनकी सतह भैच्छी तरह तर हो सके किन्तु मेंड की चोटी न सीगे।

यह विवि हरी तथा पविक जल चाहने वाली फसर्ते, गक्षा, प्रालू, प्रकरकन्द्र, बुकन्दर, सिजयों भादि में भपनाई जाती है। मालियों की सम्बाई व गहराई भूमि की किस्म, बाल तथा सिबाई की गह-


राई पर निर्मर करती है।



प्रख—

- 300 1. जल की निश्चित माता से ग्राधिक क्षेत्रफल की सिंचाई की जाती है।
- 2. बाष्प द्वारा जल की हानि कम होती है।


- 3. बेत की कपरी सतह की त्रिट्टी कड़ी मही होती है।
- दोष ---
- नालियों तथा मेंड पद्धति में बोई फसलों में ही यह विकि काम में भाती है।
- 2. प्रत्येक नाली में एक समान जल देना कठिन होता है 1
- पाला बिषि (Basin System) इस विभि को कुमडी या द्रोगी पिकि मी कहते हैं। यह विषि बनी-कमी जल पाहने वाले उल — प्रमक्द, धनार पादि में उपयोगी है। बलुपार मृणि में यह विषि उचित है।



प्रत्येक इस के नीचे उपनी गोलाकार, प्रायताकार, वर्गाकार बाले बनावे आते हैं। बाले की मिट्टी इस की जड़ के पास लगाने में जड़ जल के सम्पर्क में नहीं बाली है धीर इससे होने वाली शनि से बच जाती है। गुरु —

- 1. जल कम सर्च होता है।
- 2. ग्रंथिक उपज मिलती है।
- 3. जल सीया मूल-प्रदेश को मिलता है।
- दोव -
- 1. पहले-पहल पाले बनाने मे मधिक व्यय होता है।
- 2. इनकी देखमाल धाधक करनी पडती है।

4. बसय विधि (Ring Method) — इस विधि में सने के चारों मोर से गोलाब में मिट्टी निकासकर, तने के पास चड़ा देते हैं जिससे जब हने के पास म रहने से पीमों का जस से सीचा सम्बक्त नहीं हो बात है मौर भीचे सुरक्षित उसके के। जत इस से मुख दूर तक गोन चेरे में एकत रहता है। जैसे-जैसे पीमें कह जाते हैं। बैसे ही घेरे के घाकार में इदि की जाती है। इक्षों की दो पत्तियों के योच एक नाली होती है जिससे हर इस के घेरे का सम्बग्ध रहता है। गलन रोग से प्रमावित होने वाले कल दक्ष - घनार, धाम, पपीते धादि से उपयोगी है।



- गुए —1. सिनाई के जल की वचत होती है।
- 2. जल दीयों को हानि नहीं पहुँचाता है।
- 3. जल सीघा मूल-प्रदेश का मिलता है।
- बोप 1. वसय बनाने में श्रामिक व्यय करना पडता है।
- 2. इनकी देखमाल भविक करनी पडनी है।
- 5 सतीवव विधि —पहाड़ी क्षेत्र मे ठालू खेतों को तमोज्य के अनुतार छोटे। छोटे टुकड़ों में बोटकर मिचाई की जाती है क्यों कि वर्ता केत तमतल नहीं होते हैं सेत का उत्तर टुकड़ा मर जाता है तो पानी नीचे या जाता है भीर प्रम चनना रहता है।
- (2) शतह के भीचे सिचाई (Sub Surface or Underground Method)
 - (i) प्राकृतिक (:i) इतिम
- (i) प्राकृतिक लेड के मूल प्रदेश के लीचे की पूजि ने सलमण दो मीटर की गुरुगई पर कड़ी परता में ट्रेने जब पटन (Water Level) ऊर्चा हो जिससे जल दिसकर बाखद: सबला में नीचे न जा सके । इन विद्वि में धनेक गहरी सावधी देगे.

कडी तह तक सोदकर जल से मर देते हैं जो निस्पंदन द्वारा मूल-प्रदेश में पहुँचता रहता है भीर भूमि नम बनी रहती है।

इस विधि का प्रयोग पर्याप्त शावधानी से करना चाहिए प्रत्यथा जल भीर

लयएों की प्रधिकता ने पौघों को हानि हो सकती है।

(ii) कृत्रिम— इसमें छेडवार नल पृमि में 30 सेमी. गहराई पर 1-1-5 मीटर की दूरी पर समानान्तर विद्याकर मिट्टी से वक दिये जाते हैं। क्रपरी परातल पर एक मुख्य स्रोत से मन्य सारे नानों को निश्चित दाव से जल प्राप्त होता है जो पूरे सेत को मिट्टी को खिद से निकालकर नम कर देता है।

गुरा -- 1. जल कम लगता है और सीघा जड़ो को प्राप्त होता है जिससे पौघों की वृद्धि ठीक होती है।

2. बाष्पीकरण द्वारा जल नष्ट होने से बचता है।

3, सपेखाकृत सधिक भूमि सफल के लिए प्राप्त होती है।

बोच- 1. नल मादि डालने में मधिक व्यय होता है।

2. रिसाव-किया द्वारा भूमि के कारीय होने का मय रहता है।

 इतका प्रयोग सीमित क्षेत्र में सम्मव है जहां भूमि की मयोगृदा में मभेख तह हों।

(3) सतह के ऊपर से सिचाई (Aerial or Overhead Irrigation)

मतह या घरातल के उपर की निवार कृतिम वर्ध का ही एक रूप है। यह विधि उन सभी क्षेत्रों से सम्मव है जहीं सिवाई की धावस्यकता सध्यस हो। ऊँबी-भीची एवं शीघ्र नमी सोयने वाली भूमियों में यह विधि धर्षिक उप-युक्त है।

सीमित क्षेत्रों तथा पौघ घरों में हजारा, बाल्टी, पड़ा ग्रादि का प्रयोग किया

जाता है धीर केवल घरातल की ही सिचाई की जाती है।

बोदारी सिचाई (Sprinkling Irrigation)—विस्तृत क्षेत्र में सिचाई करने के निए ननों को पीतियों में कुछ ठँनाई पर समानान्तर लगाते है भीर मिक दवान पर जल मनाहित करते हैं तो रुक्ष्मारे के रूप में जल ननों में निकलकर सिचाई करता है। वहीं कहीं नहों पर जनइ-जाह स्पार्ट मा धूमने वासी टेटियां लगी होती है। मांतिरक दाब के कारण ननों से जल छोटी-छाटी बूदों में बरसता है जिससे भूमि नम हो जाती है।


बौद्धारी सिरे के नॉजल से तेज पानी निकलने पर यह धूमता है भीर चारों

भोर जल क छिड़काब गरता है।

गुल - 1. जल का वितरण सारी भूमि में एक-सा होता है।

2. सभी प्रकार की भूमियों में प्रयोग कर सकते हैं।

- 3. जल की हालि कम होती है।
- 4. भावश्यकतानुसार जब चाहै सिपाई कर सकते हैं।
- 5. पुननशील जुँबरक या प्रत्य दवाइवी तिवाई के साथ दी जा सकती हैं। कोज-1. नल लगवाने में प्रत्यविक व्यय करना पड़ता है।
- 2. सर्वीती विधि होने से मूल्यवान प्रसलों की सिचाई में ही उपयुक्त है।
 - 3. तेज हवा में फौहारे समान रूप से जल विवरित नहीं कर पाते हैं।
- 4. सामारण कृपक इसे प्रयोग नहीं कर सकते हैं।



श्रीद्वारी सिंघाई

(4) डब्फेडार सिचाई (Dripor Trickle Irrigation) इस विकि में जल पीये के मूल-प्रदेश में बूंद-चूंद के रूप में पहुँचाया जाता है। जल की प्रत्यपिक कभी वाले गुष्क क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। जल को स्ता-स्टिक के पतले नलों डारा दिया जाता है। इसको मूर्ति तल पर इस प्रकार विद्याते हैं कि इनके खिटों से पीयों का मूल-प्रदेश नम बना रहे भीर संतःसवस्य, वाज्यन सादिसे कस को हानि न्यूनतम होती है।

इस विधि से शाकों की फसलों के प्रसावा प्रंपूर, पपीता केला, प्रमरूद व प्रत्य फल देल यजत के साथ सीचे जा सकते हैं। इसमें जल के साथ उर्वरक प्रादि

प्रयोग किया जा सकते हैं।


गुण-1. जल तथा श्रम की वचत होती है।

2. उर्वरक की मस्य मात्रा दी जा सकती है।

3. उत्पादन में वृद्धि ।

बोष-1. नलों तथा उपकरणों पर ग्रधिक व्यय होता है।

2. श्रेपेक्षाकृत स्वब्छ जल भावश्यक है।



सिचाई करना -

भूमि में प्राप्त जल को कमी पूर्ति के लिए सिवाई प्रावश्यक है। शास्त्रोत्पादन में जल एक प्रमुख सायन है जिस पर पूँजी प्रधिक श्रम होती है। मतः जल के सबाँतम उपयोग के लिए प्रावश्यक है कि प्रति इकाई जल के प्रयोग से प्रधिकाधिक ताम हो। दिवाई के जल के समुचित उपयोग के लिए निम्निसिलत बातों का प्यान रसना प्रावश्यक है—

- (भ्र) सिचाई का समय
- (ब) सिवाई की शात्रा
- (स) सिचाई की विधि

तिचाई का समय—पृदां से जल का इतना हाग हो जाने कि आप्य जल की कमी के कारण पीयों की पुढि घीर उत्पादन पटने की मंत्रावना है तो सिचाई करना घावस्यक हो जाना है। ब्यायहारिक देश्टिसे गिनाई की प्रयस्था का ज्ञान निम्नासितित विधियों से किया जा सकता है—

- (क) पीधों के बाह्य पुछों को बेतकर-1, पतियों का रंग परिवर्तित होकर गृहरा हरा हो जाता है।
 - 2. पत्तियों का संकृषित होता
 - 3. पत्तियों का दोपहर में गुरम्जना ।
- (स) मुदा की बसा एवं गुर्छों द्वारा-मृदा की ससंवकता (विषकतापन Cohesiveness) तथा मुणद्यता (Plasticity) उसमें उपस्थित तमी की मात्रा की प्रकट करती है।
- (ग) मुदा में प्राप्य जल की मात्रा के द्यापार पर—यह निस्न विधियों से ज्ञात किया जाता है—
 - मिट्टी को सुसाकर मार लेकर जल की मात्रा शात करना।
 - 2. पुष्ठतनावमापी (Tensiometer) द्वारा बाद ता नापना ।
 - 3. साइसीमीटर द्वारा भाद ता नापना ।
 - 4. म्यूट्रान विकिरण के द्वारा भाद ता नापना ।
 - 5. विद्यात घवरोप विधि (निष्सम ब्लॉक) द्वारा ।

फतात को उपन पर शिंत कुल प्रमाय काले दिना तिचाई के सामंप को जाते करने के लिये - छेत के किसी एक छोटे नाग (1 या 2 वमं मीटर) की मिट्टी थोने से पूर्य मूल प्रदेश की गहराई तक तिकालकर छायी वालू मिसाकर प्ररक्तर पूरे छेत में फतात की बोमाई कर देते हैं। इस नाग की फनाल पहले मुरफाने समती है वो यही सिवाई के उपगुक्त समय का छंकेत है। यदा संनव थीयो की कांतिक ध्यवस्था में जल पूर्ति धावस्थक है। यह बलुई पूषि के धातिरिक्त सभी भूषि में सरस तथा ब्यावहारिक है।

- (प) पोधों को कांतिक प्रवस्ता (Critical Growth Stage)— किसी मा उपकरता दी प्रावस्कता न होने से यह विधि सरत है। हमने पोध ने प्रवस्ताओं को पहचानके की प्रावस्कता होती है जिन पर जल की कमो होने पर इदि एक लाती है। किर में फलको की श्रृद्धि में कुछ ऐसी प्रवस्तार होती हैं जिन पर भूमि में समुचित जल विषयमान होना प्रावस्थक है अन्यया उपज ने काफी कभी हो जाती है। विभिन्न फसलों में स्वीचित अपस्थार पर हिंगी हैं विभिन्न प्रवस्तार हैं। इन्हीं प्रवस्तामों पर विषयि हैं। इन्हीं प्रवस्तामों पर विषयि हैं।
- शिवाई की मात्रा—िसचाई के जल के समुचित प्रयोग के लिए उतना ही अस उपयोग किया जाने जितना झावश्यक हो । सिचाई के समय जल को मालियों

हिरप्रणी प्राप्ताय के समय नवी में कमी होने पर पराराण मही होता ब्रोप्ट हाने नहीं बनते ।	चार का लाव है. जाता में	ना समय समय दाने में दूख पड़ने की बहुती मनस्या सबसे मिषक मनस्या पर	सिविता जो मदिया बनाने के निष्णु प्रथिक उपयुक्त होता है। — प्राप्त के केंद्र को नम स्वत्त व्यक्ति प्रशिद्ध भीदा नहीं
्पी हे सिए क्रांतिक धवस्थाएँ बोधो सिष्मा पंच्यो पिष्मा रेशमो स्वल मा परणण के सम्प रेशमो स्वल म	1 1 1	डोडों के बढ़ने के समय दाने में दूष पड़ने की मबस्या पर	1 1
E. 18		दूसरे कुस घीर डोड लगते समय पीयों में कूस घाने पर	— कली बढ़ने पर मानुसों के बढ़ते सम्पर्देशीन मा रहते के लिए, लगाना 10 दिन के मतार पर
म्बर्ग प्रवाद द्वारी पिताहें तीलरी मियाहें पङ्ग्राण के पुलेशक नियाहें हुएल बाद ऊंचाई होने पर निकलने से पोड़ा	फूलते समय कूलने के समय -कूस लगते समय	पहले फूल झाने के समय पीपों की लम्बाई में होंद्र होने पर	
प्रमुख दूसरी सिवाई पुटने सक की ऊवाई होने पर	फूनने के पहले (45 दिन) फूलने से पहले		हो जाने पर फूलने से पहले फूलने से पहले फूलने के पहले समय
पहसी सिचाई ब्रह्मुरण के बुल्त बाद	ण्वार पौय की देर वाली धवस्या (35 दिन) मुग, उड़द	माखाएँ बनने पर, कहेले निरुलना शुरु होने पर	
म् स्का	ज्वार मृत, ख	क्ष्मास मेहू	जी महर्रन्यना मानु

हारा भेजने पर कुछ जल इषर-उघर बहुने (Runoff), ग्रंत: सबएा (Percolatter) तथा वाष्पीकरएा के कारएा नष्ट हो जाता है। ग्रंत: यह प्रयास किया जाये कि जल पौषों के मूल प्रदेश की मिट्टी में घषिक से ग्रंपिक एकत्रित रहे जिससे पीधे इसे उपयोग करके ग्रंपिक उपज दे सकें।

भूमि में प्राप्य जल की मात्रा जल-हास की मात्रा को माप सकने वाले उप-करएों के प्रयोग से या मौसम की शुष्कता के भाषार पर याध्यीकरण शीर वाध्यो-स्वर्णन का मनुमान स्वाकर मूल मृदा पृथ्ठ में प्राप्य जल की कभी को फसल का जल-गोंग के मनुसार जात करते हैं। नाली में पानी के बहाब की नापकर भावस्यक जल-गोंग के मनुसार जात करते हैं।

उपसम्य जल की मात्रा के आधार पर फसल में प्रिषक गहरी सिंबाई के स्पान पर जल्दी-जल्दी हल्की सिंचाइमी लामप्रद रहती हैं। जल को पीघों की सर्वाषिक आवश्यकता की अवश्या पर सिंचाई ध्रयस्य करें, जैसे गेहूँ में काउन जड़, जोइंटिंग और फूस ग्राने के समय अवश्य सिंचाई करें।

भूमि की किरम, उपलब्ध खाद्य तत्व, फसल की किरम, भीसम, सिचाई जल की उपलब्धता के प्राधार पर सिचाई की संख्या एवं मात्रा निश्चित की जाती है।

- 3. तिचाई की विधि—तिचाई के पूर्ण उपयोग के लिए उपयुक्त तिचाई की विधि का वयन आवश्यक है जिसके लिये निम्नलिखित वार्ते आव-श्यक हैं—
- . (i) सूमि को समतल करना—सिंचित खेती के लिए सूमि का समतल होना माबश्यक है जिससे जल समान रूप में पूरे खेत में पहुँच सके। समतल के योड़ा ढाल देने पर जल-प्रवाह में सुविधा रहती है। सूमि को समतल करने में अपरी मिट्टी की सतह हट सकती है तो समुखित मात्रा में खार्दें प्रयोग करें।
- (ii) सिचाई के जल की वितरए पदाति— जल स्रोत से जल की काम के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाने के लिये नालियां ऐसी बनानी चाहिये जिनसे जल का मंतः स्वरण तथा रिसान के द्वारा हास कम से कंम हो, छाप ही भूमि का मपरदन भी नहों। सास्ते के मध्य नालियां पाइप डालकर बनाई जामें जिससे माने-जाने में झपु-विचा हो। कहाबी नालियों को सांक करके ही जल छोड़ा जाये। मुविचा होने पर नालियों कि माने करने ही जल छोड़ा जाये। मुविचा होने पर नालियों कि सांक करने ही जल छोड़ा जाये। मुविचा होने पर नालियों किकारी मिद्दी, इंट मीर सीमेन्ट के नाइप बालकर उपयोग में लाई जा सकती है।

(iii) विधि का चुनाव—किसी क्षेत्र के लिए सिचाई की विधि का चुनाव निम्नलिखित दातों पर निर्मर है—

(क) सूर्वि की विशेषता—भूमि का तल, जल-स्तर की गहराई, लवगों या मात्रा तला मुदा-सेरचना धादि का शान हो। (स) फसलें—फसलों की जल की मांग कितनी तथा किस विधि से बोई गई हैं। इसके प्राधार पर विधि का प्रथम करते हैं।

फललें जल की पूर्त 9 से 1 मीटर की गहराई से करती हैं। गहरी जह यानी फललें निपसे पूर्णों से जल नेती हैं घत: निवाई के मनय 1'8 मीटर की गहराई तक की नभी की पूर्ति करें। पूमिगत फललों की मेड़ों के गीली हो जाने पर हानि होने की धार्शका रहती है, जबकि ऊँचे य सीधे उगे पीधों को हानि नहीं होती है।

- (ग) जल-बहाय की दर—प्रयुर मात्रा में जल होने पर जल प्लावन किया
 जा सकता है जबकि सीमित मात्रा में जल होने पर क्रूड़ों में सिचाई करनी पड़ेगी
 जिससे मल-प्रदेग में सवता एकव न हों।
- (य) मौसम— रदी के मौसम में फसलों की सिचाई 10-15 दिन, ग्रीष्म में 4-5 दिन के ग्रन्तर पर सपा वर्षाकाल में वर्षान होने पर सिचाई करते हैं। वाले की संमावना होने पर सिचाई करनी पड़ती है।

🐪 शस्यों की जल-मांग

(Water Requirement of Crops)

फसल के एक पोण्ड मुक्त पदार्थ (जड़ पदार्थ के मितिरिक्त) पैदा करने के लिए जितने पोण्ड जल की मानस्यकता होती है, उसे उस फसल,की जल-माँग कहते हैं। यह जल उस्पेयन किया से नष्ट हो जाता है। इससे इसे 'उस्स्येयन मनुपात' भी कहते हैं।

शुरक पदार्थ, पीधे से 212° फि॰ ताप पर जल निकालने के बाद कथा पदार्थ है।

यह जल की वह मात्रा है जो एक फ़स्स को तिश्वित धवधि में उपाने के लिए मावश्यक होती है। इसके वाष्पीकरण, उस्केंदन तथा रसामन रूप में प्रयोग के प्रतिरिक्त वह जल भी शामिस है जो रिसने, बहने तथा भूमि की सैयारी में प्रयुक्त होता है।

विभिन्न फसलों की जस की माँग भिन्न भिन्न होती है। यह जस कव और कितना दिया जाये जो भूमि की किस्म, वायुनण्डल की दत्ता, वया की साभा तथा वितरण, वातावरण का ताप भीर हवा की गति एवं फसलों की किस्मां पर निर्मर करती है।

्र उस्त्रेवन ब्रजुपात--पीपों को जल की मांग को उस्त्रेवन अनुपात से प्रकट करते हैं। फसलों की तैयार में कुल जल कितना पतियों द्वारा ऊड़ जाता है उपज हृद्धि के साथ ब्रनुपात कम हो जाता है।

जत्स्वेदन भनुपात = पौषों द्वारा जत्स्वेदन में प्रयुक्त जल की मात्रा जिल्हा सुष्क पदार्थ की मात्रा

पहिसे जल की मांग उत्स्वेदन मनुपात में मापी जाती थी परन्तु पीधों को इनके घलावा वाष्पीकरण द्वारा नष्ट होने वाले जल की भी भावश्यकता होती हैं अन्यशा इसके भभाव में उत्स्वेदन तथा मध्य कियायें प्रमावित होती हैं। मृतः पीधा की जल की मांग में वाष्पीकरण तथा उत्स्वेदन दोनों क्रियायें भावश्यक ग्रंग हैं।

जस की मांग को प्रमादित करने वाले कारक---

- (1) मुद्दा के गहरी भीर उपजाऊ होने पर वाप्पन कम होता है क्योंकि उपजाऊ भूमि में उपज पैदा करने से कम जल की भावश्यकता होती है। कपुर्द मुद्दा में भपेसाइत भपिक जल देना पढ़ता है। भूमि का बाल भी जल की मांग को प्रमावित करता है।
- (2) साद तस्य—मूमि में खाद तस्यों को देने पर जल की ब्रावश्यकता होती है क्योंकि खाद एक प्रकार से ब्रवरीय पर्त का काम करती है तथा धोल की सान्द्रता बढ़ जाने से बाप्योत्सर्जन द्वारा कम पानी उड़ाबा जाता है।
- (3) फसन--फसन की किस्म के अनुसार जन की मांग बदनती रहती है। बड़े तने, लम्बी भीर चौड़ी पत्ती वाली फसनें--गद्मा, ज्वार, बाजरा मादि की जल मांग मिक होगी, जबकि छोटे तने, पत्तती भीर छोटी बत्ती बाली फससों की जल मांग कम होगी तथा फसनों में जन की कभी की सहन करने की समता मिक होगी जो (i) जड़ों के मिक फैसाब तथा (ii) जल शोयण शक्ति के कारण है।
- (4) इनि कियायें इनि कियायों से मृदा में भवरोय पर्त बन जाती है जिससे बाय्यन नहीं होता है भीर कम जत की भावस्थकता होती है। बलुई तथां मदियार मिर्म में निराई-गुढाई करने से 36-63% जल की रक्षा हो जाती है।
- (5) भौसम--मोसम के विभिन्न तत्वों का जल की मांग पर प्रमान पढ़ता है।
- (6) वर्षा वर्षा की मात्रा और इसके बितरए। का फसल की जल मांग पर काकी प्रधान पहला है। कम वर्षा वाले प्रदेश में शुष्क मौलम के कारए। प्रधिक जल की धावश्यकता होती है।
- (7) साय एवं धार्रता—प्रथिक ताय में उत्स्वेदन की गति अधिक होती है जितते जल की अधिक आवश्यकता होती है। यह क्रिया दिन में अधिक होती है क्योंकि रात में पएं-रंग्य (Stomata) बन्द हो जाते है। वाहावरए में नमी अधिक क्षेत्र पर बायोराज्यन कम होने से जल की कम आवश्यकता होती है।

(8) बायु का बैग एवं धर्षाय-वायु के घरिक समय तक तेजी से वहने पर भविक जल की भावश्यकता होती है । सिचाई के जल की हानि -

फसलों की जल माँग की पूर्ति के लिए जल विभिन्न साधनों से बेत तक पहें-चाया जाता है जो कई कारणों से नष्ट होता रहता है।

(1) अपसरए (Seepage) — सिंचाई की मुख्य नाली में सदैव ही जल अरे रहने से भासपास की मिट्टी जल की शोषित करके नम हो जाती है जिससे खेत में इकट्ठा जल रसकर निचली कहों में चला जाता है। ग्रविक मात्रा में फसल को जल देने पर प्रपसरण की संभावना बढती है।

कच्ची नालियों के स्थान पर पक्की नालिया बना देने से अपसरण कम किया जा सकता है। कच्ची नालियों की ग्रावश्यक मरम्मत करके जल छोड़ा जावे। जीवांश खादों के प्रयोग. कृषि कियाग्रों के समय पर करने से मृदा-संरचना ठीक रहती है जिससे जल की हानि भवेसाकृत कम होती है।

(2) बाल्पीकरण (Evaporation)--सिचाई की नालियों के लम्बी होने से प्रधिक जल बाष्य बनकर उड़ जाता है। खेत में एका पानी सुर्व की गर्मी से वाष्प

बनकर नष्ट हो जाता है।

सिचाई के निकटतम साधनों से जल लिया जावे तथा खेत में सिचाई के समय उचित मात्रा में जल दिया जावे। सिचाई के बाद श्रवरोध पर्त बना देने से वाध्पीकरण कम होता है।

(3) खरपतवारी द्वारा-फसली में उमे खरपतवार जल को प्रपने उपयोग में लेते हैं जिससे फसल को कम जल मिलता है।

. खरपतवारो की निराई-मुडाई करके निकालकर खाद में प्रयोग किया जा पकता है।

(4) घरातल से प्रपद्मावन (Run Off)—सिवाई तथा वर्षा का जल घरातल से बह जाना अपधायन कहलाता है। इस प्रकार नष्ट हवे जल की मात्रा भामतल के ढाल पर निर्मर करती है।

वर्षा का लगमग 35% जल बहुकर समुद्र मे चला जाता है। भूमि की समतल तथा कृषि जियार्ये समय पर करके इस जल को फसलों के उपयोग मे ला सकते हैं। ग्रतिरिक्त जल को तालाब या बांध बनाकर एकत्रित किया जा सकता है।

श्चम्यासार्थं प्रश्न

सिचाई की सम्पूर्ण विधियों को कितने मागी में धर्मीकृत करते हैं ? सतह की सिचाई की प्रचलित विधियों के गुए एवं दोष बताइये ।

शृह्म क्षेत्रों में सिचाई की उपयुक्त विधि बताइव तथा इसके उपयोग की 2. कितनी संमावनायें हैं ?

सिचाई की सभी विधियों का सचित्र वर्णन इनके गुए-दीय बताते हुए 3. करिये ? पौषों में सिपाई की ग्रावश्यकता का शान किस प्रकार करोगे ?

4. शस्यों की जल की माँग से क्या तात्पर्य है ? जल-मांग को प्रमावित 5.

करने वाले कारकों का वर्शन करिये। 6. निम्न में ग्राप किस विधि से सिवाई करोगे-

(i) प्रास् (v) समस्द, साम, पपीते के उद्यान (गं) गेह (vi) टमाटर की वीच घर

(iii) धान (vii) भास का मैदान

(.iv) कपास

23. सिचाई के जल की नाप

(Measurement of Irrigation Water)

विश्वार्ट के जल की मात्रा की नाए

सिंचाई के लिए जल का मुचार रूप से प्रयोग के लिए यह आवश्यक है कि जस की मात्रा की नाप रखी जाए। सिचाई जल की मात्रा (गहराई) भूमि, फसल एवं विभिन्न भवयवों के भाषार पर निश्चित की जाती है।

सिचाई के नाप की कई मात्रक या इकाइयाँ (Units) हैं जो समय-समय

पर प्रयोग की जाती हैं। इन इकाइयों की दो मागों में बाँटते हैं-

(1) से जो शांत या एकत्र स्थान पर एक स्थिर जल का सायतन नापती हैं। जैसे-गैसन, लीटर, सेप्टीमीटर, प्रति हैक्टर, प्रमृष्ट एकड़ इच, एकड़ फुट, हेंपटर सेमी।

(2) वे जो जल के बहाब की गित को समय के हिसाब न जाती है। जैसे गैसन प्रतिमिनट, सीटर प्रति सैकिण्ड, धन फूट प्रति सैकिण्ड, इंच प्रति चंटा. एकड फुट प्रतिदिन ।

जल नापने की ब्रिटिश पद्धति

बपुसेक (Cusec)-पह दो शब्दों वयूसिक फीट ग्रीर प्रति सैकिण्ड का छोटा सम्मिलित रूप है। एक घनफुट प्रति सैकिण्ड की दर से बहते जस की मात्रा को क्यूसेक कहते हैं। यह जल-बहाव की इकाई है। 1 यन फट = 6:25 गेलन या 28:3 लीटर

1 ਜੈਲਜ ਕਲ-4·53 **ਦੀਟ**ਵ

1 गैसन जल की तौल--10 पौण्ड या 4.53 कि. ग्रा.

एक क्यसेक--6'25 पीण्ड

एक क्यरेक प्रति मिनट - 6.25 × 60 गैलन प्रति मिनिट

--- 375 गैलन या 3750 पाँउण्ड प्रति मिनद

एक क्यसेक प्रति मिनिट---28.3 × 60 लीटर या कि. ग्रा. प्रति यिनट -- 1698 सीटर या कि, या, प्रति मिनिट

इस प्रकार एक क्यरेक जल लगातार एक घण्टे बढ़े तो जल का शायतन-375×60=22500 यैसन या 225000 पाउण्ड होगी । मीटरी प्रशासी में यह ्री 1698 x 60≔101880 सीटर या कि. प्रा. होगी।

एकड़ इञ्च (Acre Inch) — जल की वह मात्रा जो एक एकड़ भीन के सम्पूर्ण क्षेत्र पर एक इंच कंची रहे।

एकड इ'में==43560 वर्ग फुट × 1/12

=3630 धन फुट =3630 × 6.25 गैलन

== 22687 5 ਜੰਕਰ

== 226875 पाउण्ड या 100 टन लगभग

=103136.5 लीटर यां कि. या.

एकड फुट--स्थिर जल की वह मात्रा जो एकड़ के सम्पूर्ण क्षेत्र पर एक फट कंची हो । यह भी खेत के जल की गहराई नापने की इकाई है।

एकड़ फुट=43560 घनफुट या 12 एकड़ इ'च।

जल दास तथा ऊँचाई का मंदंध

जल का दाव प्रत्येक तल पर तल के लम्बवत् कार्य करता है। किसी भी तल पर डाले हुए बल को जल-दाब कहते हैं।

एक बर्तन जिसके मन्दर का नाप 1"×1"×1" है और इसमें जल मरा है उसके एक वर्ग इंच पर 0.434 पाँउण्ड दाव पड़ता है।

1 पन फुट जल की तौल-62,5 पाउण्ड

1 वर्ग इंच पर एक का दाव $-\frac{62.5}{12 \times 12} = 0.434$ पॉउण्ड, ...

यदि जल की केँचाई 4 फूट उठाई जाये तो दाव भी उसी धनुपात में बढ़ेगा । दाब प्रति वर्ग इंच - 0'434 × ऊँचाई इंच में

या क वाई (H) = 2·304 × दाव (P)

जल प्रवाह का नाप

प्रवाह का कारए।-जल प्रवाह गुरुत्वाकर्पण एवं उसके दाव के कारए। तथा दाव में किसी कारए अंतर के कारए होता है।

(1) खुली नाली में जल प्रवाह—इसमें जल-प्रवाह डांस के कारए। होता है। जब ऊपरसे नीचे की और ढाल मे लगातार जल बहता रहता है। एक वस्तु धर्पेण रहित ढाले तल पर लुडकती है। इसी सिद्धांत पर जल की गैति मालुम करते हैं जिससे जल को लढकती बस्त मान लेते हैं।

वस्तुका दालू तस पर लुक्कना

यदि. D≔जल का प्रसाव घन फुट प्रति सैकण्ड A = नाली के बटिकल सेवशन का क्षेत्रफल वर्ग फट V ≕जंल की गति फूट प्रति सैकिण्ड

tra: D=AxV

गति जानने के लिए नहर में किसी निश्चित दूरी को लेकर कार्क के छोड़ने य पहुंचने का समय नोट कर लेते हैं। जो चाल कॉर्क की होगी वही जल की समग्री जारोगी।



कुलाबा (Orifice)—सेत में नहर का जल जाने के लिए तल से कुछ नीचे ग्रावरपकतानुसार विभिन्न नाप के लीहे या सीमेण्ट के नल लगा देते हैं, जिन्हें

कुलाबा कहते हैं जिसमे निकला जल नालियो द्वारा खेत में पहुंचता है।

(2) कुनावे से जल प्रसाद—ऊँचाई से जल गिरने पर उसका धीरे-धीर बेग बढ़ता है। जल का बेग पृथ्वों के पावर्येण के कारण प्रति सैकण्ड में जिलना बढ़जा है उस बेग वृश्वि को गुरुवाकर्येण से सैबार हुमा स्वरण (Acceleration due to gravity) कहते हैं जिसको निश्चित प्रश्नर 'g' से प्रकट करते हैं। 'g' का मान 981 सेनी या 32-3 फट प्रति सैकिय्ड होता है।

यदि जस 'h' ऊंचाई से गिरता है तो उनकी चाल (Velocity)

√ 28h कुट प्रति सैकिण्ड हो जाती है।

चत:=D=A × V

 $=A\sqrt{2gh}$...

D=जल प्रसाव धनपुट प्रति संकण्ड A=कृलावे के स् ह का क्षेत्रकल

V≔ जल की जल फुट प्रति सै.

h = कुलाबे के छेद के मध्य से जल की ऊ चाई फुट में

जस की सतह में भाषस में पर्यंग, होने से उसके बहाव में कमी भाती है। कुलावे का जल पाइए में होकर बाहर भाता है जिससे गति में बापा भाती है। भतः उक्त सुत्र में कुछ संबोधन किया गया है।

$$D = c \times A \sqrt{2gh}$$

जबिक—c ∞ गुणोक (Co-clicient)—यह कुलाबे की स्थित व नल की लम्बाई पर निमंद करता है जिसका मान 0.6 मोर 0.8 होता है। नल की संबाई के साथ कुछ पर्पण बढ़ता है तो जल प्रसाव में कुछ कमी मा जाती है जो वास्तविक चाल का सगमग 3/5 माग होता है।

उदाहरएा—एक कुलाबे से, जिसके नल का ज्यास 4" है झौर जल की ऊंचाई 2:5' है, कितने जल का प्रसाव होगा।

हल — कुलाबे से जस का निकास = $\mathbb{C} \times A\sqrt{2gh}$. $A\pi t^2 = \pi (2/12)^2$ सीर c = 6 $= 6 \times \frac{22}{2} \times \frac{4}{4} \sqrt{2 \times 32.2 \times \frac{4}{2}}$

= 665 धन फुट प्रति सैकण्ड

2. जदाहरएए — कुलावे का ब्यास 6 इंच तथा जल की ऊँगाई 4 फुट है जिससे प्रति घंटा कितना जल प्रमान होगा ? इस कुलावे से 10 घंटे में कितने क्षेत्र को सीचा जा सकता है, जबकि प्रति एकड़ 3 इंच जल लगाया ज.वे।

हल — एक एकड़ के लिये जल की ग्रावश्यकता $=4840 \times 9 \times \frac{3}{12}$ घन छुट

= 10890 पन कुट = 10890 पन कुटकुसाबे से जस का प्रसाव= $c \times \sqrt{2gh}$ $A = \pi t^2 \pi \left(\frac{3}{12}\right)^2$ $= 6 \times \frac{22}{7} \times \frac{9}{144} \sqrt{2 + 32 \cdot 2 \times 4}$

 $=\frac{6}{10} \times \frac{22}{7} \times \frac{9}{144} \times 16.05$

=1.89 धन फीट प्रति से.

षन पुरु प्रति षण्टाः =1'89 × 60 × 60 = 6804 षन पुर 10 षण्टे में जल प्रसाव ==6804 × 10 ==68040 षन पुरु प्री

= 68040 यन फूट प्रति यण्टा . 10890 यन फूट जन १ एकड़ में चाहते हैं।


े.1 पन पूर्ट जल 10890 एकड़

 $\frac{1 \times 68040}{10890}$ एकड़ = 6.25 एकड़ लगमग

3. 90 डिग्री पर 'V' (V-Notch) ड्वारा कल प्रसाध—-ट्यूबर्वल या भन्य जल उठाने के बड़े यंत्रों की जल दामता को सोहे के 'V' दांता सगाकर नायते हैं। यह प्रांचा या दांता चल बहुने चासी नती में सनाकर नायते हैं जिससे 90° पर कटान होता है। इसके जल निकास को निम्न सूत्र से बात करते हैं—

D=2.49 ×H 5/2

. II ़≕ खांचे की शीर्ष से जल सतह की कंचाई फुट में उदाहरए-50° पर मने 'V' माकार के खांचे से कितना जल प्रसाय होगा यदि सांचे के शीर्ष से जल की कंचाई 12″ है।



(APEX OF THE NOTCH)

चित्र: 90° पर 'V' दोता

हत - जल प्रसाय=2.49 x H 5/2

= $2.49\sqrt{1 \times 1 \times 1 \times 1}$ = 2.49×1 पनफुट प्रति संकण्ड (एक पनफुट = 6.25 पैसन) = $\frac{249}{100} \times \frac{25}{4} \times 60 \times 60$

=56025 गैलन प्रति घंटा

जल नापने की मीटरी पद्धति

इस प्रशाली में स्थिर जल को लीटर, धन मीटर, हेक्टर, से०मी०, हेक्टर मीटर में नापते हैं। बहुते हुए जल को लीटर प्रति संकण्ड, लीटर प्रति घंटा, क्यूमेक, हेक्टर से. भी. प्रति घंटा या दिन में नापते हैं।

कीटर (Litre) — 1000 घन सेमी. जल का आयतन । पन डेसी मीटर या $\frac{1}{1000}$ घनमीटर है।

षनमीटर—1 मीटर सम्बा, I मीटर चौड़ा तथा 1 मीटर यहरे जस का भायतन जो 1000 लीटर के बराबर होता है।

हेक्टर सेक्टोमीटर—जल की वह मात्रा जो एक हेक्टर क्षेत्र में पूरे घेतफल पर 1 से मी. ऊँची रहे। यह खेतों में जल की गहराई नापने की इकाई है।

क हेक्टर == 100 × 100 == 10000 . वर्ग मीटर

एक हेक्टर से.मी. $=10000 \times \frac{1}{100}$ घनमीटर

==100 धनमीटर

==100 × 1000 लीटर

=1,00,000 सोटर ं

हेबटर मीटर---जल की वह मात्रा जो एक हेबटर मूमि के क्षेत्र पर एक मीटर ऊँचाई तक मरने को चाहिये।

हेर्बटर मीटर = 1,00,000 × 100 लीटर

≈ 1,00,00,000 सीटर

लोटर प्रति मैकण्ड — जल को वह भाषा जो किसी निश्चित बिन्दु से एक सीटर प्रति सैकण्ड की गति से लगातार वह रही है। यह किसी पम्प, नल या नाली कै प्रसाव को इकाई है। ब्यूमेक--एक मीटर चोड़ी घोर इतनी ही गहरी नाली में एक मीटर प्रति सैकण्ड या एक पन भीटर प्रति सैकण्ड की गति से बहुने वाले जल की मात्रा है।

एक न्यूमेक = 1000 सीटर प्रति सैकन्ड

≔ 1000 किया या 1 मीट्रिक टन

एक बयुमेक प्रति मिनट= 1000 x 60 सीटर

== 60000 सीटर या कि पा, प्रति मिनट या == 600 क्विण्टस या 60 मीटिक टन

जबाहरएा—एक ट्यूबर्बस 16000 सीटर प्रति घंटे की दर से जस प्रसाव कर रहा है तो एक हेक्टर गेहूँ की सिवाई में कितना पानी समेगा जबकि खेत में 5 हेक्टर सेमी. सिवाई की जाने भीर 10% अस नासी से नस्ट हो जाता है। हस— एक हेक्टर गेहूँ की फसन मे जस की भावस्यकता≔5× 100000 सीटर ==5,00,000 सीटर

ट्यूबर्वेस से एक घंटे में 16000 सीटर पानी निकलकर 10% जस नासी से नष्ट होता है।

भतः सेत एक जल पहुँचाने की माना $-\frac{16000 \times 90}{100} = 15400$ सीटर

😷 15400 लीटर पानी एक पण्टे में पहुँचता है।

ं. 1 , " " 1 1400 घटे मे पहुँचता है।

∴ 50,0000 " " 50,0000 पंटे

— 32.4 घण्टे

नाक्षो से जल प्रसाव—प्रसाव (D) ≕क्षेत्रफल (A) ×गित (V)
प्र≔्यताय गित घनमीटर प्रति सैक्ष्ड क्षे=नासी या नल का सन्तरकाटीय े क्षेफ, वर्षमीटर में ग≕स्वताय की गिति प्रतिसैक्ष्ड

चबाहरए — एक वर्षाकार 35 से.मी चौड़ी नाली से 25 सेमी. ऊँवाई सक जल वह रहा है पानी गति 2 भीटर प्रति सैकण्ड है सो पानी का प्रसाव ज्ञात करों। हल--

प्रसाव≖क्षे × ग

$$tilde{7} = \frac{35}{100} \times \frac{25}{100}$$

ग=2 मीटर प्रति सैकण्ड

पतः
$$\pi = \frac{35}{100} \times \frac{25}{100} \times 2$$

$$=\frac{7}{40}$$

== 0°145 घनमोटर प्रति सैकण्ड

कुलाबे से जल प्रसाय--

$$\begin{array}{l}
\mathbf{x} = \mathbf{y} \times \hat{\mathbf{n}} \times \sqrt{2 \times \mathbf{y} \cdot \mathbf{x} \cdot \mathbf{x}} \\
= \mathbf{C} \times \mathbf{A} \times \sqrt{2gh}
\end{array}$$

C=- मुलांक जिसका मान 0.61 या 0.6

A = जुलावे के मुँह का क्षेत्रक. (रा²) वर्गनीटर में ह=- मुक्तवकर्यल शक्ति (9.81 मोटर प्रति सै.)

h=-पानी की ऊँचाई (मीटर) जो कुलावे के

मध्य से जल की ऊपरी सतह तक नापी जाती है।

जबाहरए -- एक 10 से. मी. ध्याम के कुलाबे से जल प्रसाय जात करो । जबांक कुलाबे के ऊपर नाली की ऊँबाई 15 से.मी. है । यह मी जात करों कि 50 हेनडर मूमि स^{्न}ने में कितना समय समेमा जबकि 8 से मी. गहरी सिचाई करती है ।

हल— प्रसाव=जु×से × $\sqrt{23}$ र × दें =0.6 × $\frac{22}{7}$ × $\frac{5}{100}$ × $\frac{5}{100}$ × $\sqrt{2 \times 9.8 \times 1.5}$

$$= 6 \times \frac{22}{7} \times \frac{5}{100} \times \frac{5}{100} \times 5.42$$

$=\frac{1788.60}{7000} = 0.025$ घनमीटर प्रति सैकण्ड

या 0:025 × 60 × 60 == 90 घनमीटर प्रति धण्टा एक हेक्टर से०मी०≈100 घन मीटर 8 हेक्टर से.मी.= 800 घनमीटर र एक हेक्टर के लिए 800 धनमीटर जल बाहिए 50×800 घनमीटर

==40.000 धनमीटर

ं कुलाबे से 90 धनमीटर पानी 1 पण्टे में निकलता है।

र्के घण्टे ∴ " 40000 " 40000 × 1 घण्टे में निकलेगा

=444.4 1102

'V' कटान (v-Notch) से जल का प्रसाय--

सन-प्रसाव=0.0138 x 2. 5/2

=0.0138 × h 5/2

41=0.0138×H24/H

D ≔जल का प्रमाय लीटर 1 सैकण्ड

H ∞'V' कटाव में पानी की ऊँचाई से मी.

जदाहरए-एक 90° पर वने 'V' Nokh से कितना जल प्रसाय होगा । यदि भीषं की ऊँचाई 10 से.मी. हो। 7**8**7---

> 4=0.0138 × 32 1/2 =0.0138 x 102 x 4/ 10 $=0.0138 \times 10 \times 10 \times \sqrt{10}$

 $=0.0138 \times 1004/10$

== 1.38 × 3.16 मा 4.3608 लीटर प्रति घण्टा एक घण्टे में प्रसाव = 4.3608 x 60 x 60 सीटर प्रति सैकण्ड

=15698.. 8 सीटर प्रति घण्टा

या 15.69४ धनमीटर एक घण्टा

स्म्यासायं प्रश्त

- जल-माप की इकाइधों के कितने भेद है ? प्रत्येक के किन्ही तीन-तीन उदाहररा दीजिए !
- बहुते हुए जल की मात्रा ज्ञात करने में कौन से उपकरए। प्रयुक्त होते हैं? निम्न में से कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे। खुली नाली 90° का v दांता।
- कलावा किसे फहते हैं, एक कलावे के मुल का व्यास 10 से मी. है भीर जल की अंबाई 1 मीटर है, कितना जल प्रसाव होगा।
- 98 पर बने v दांते से जल प्रसाव कितने तीटर प्रति सैंकिण्ड होगा जब कि नीचे के शीर्ष से जल की सतह की ऊँचाई 16 से.मी. है 1
- निम्न से क्या तात्ययं है—
 क्यूसेक, क्यूमेक, एकड़ इंच, एकड़ फुट ।

24. मृदा एवं जल संरक्षण

(Soil and Water conservation)

मानव के लिए भूमि का महत्व है। यह उसे मोजन के लिए धन्न, कृत्व, मूल, फल, पहिनने के लिए बहन, बिविध उपयोग के लिए सकड़ी स्पा मनेक दुर्लम सनिज प्रदान करती है। भूमि के उपयोग के बिना मानव का काम नहीं बस सकता है।

मृदा, जिमका हम उपयोग कर रहे हैं, का निर्माण क्षेत्र मनेक वर्षों का प्रति-कल है। बत: घावस्यकता है कि भूमि का उपयोग इस प्रकार किया जावे कि वह खराब न होने पाये भीर इसकी उर्बरा ग्रांक कम न हो। किर भी देखा गया है कि भूमि से पहिले की सपेक्षा उपज कम प्राप्त होती है और उत्पादन कम होता जा रहा है। इसके मुख्य दो कारण हैं—

- 1. भूमि की उवरता का ह्नास होना,
- 2. भूमि मवरदान या क्षरण

दोनों कार्लां की रोक्याम, 'मूमि-संरक्षल' कहनाती है जिससे मूमि से मानव की सभी मावश्यकतामों की पूर्ति होती रहे तथा उर्वरा शक्ति में विशेष कमी जमाने वार्षे।

डा. एव. एव. वेनेट के बनुसार, "मूमि का ऐसा नियोजित उपयोग जिससे मूमि की उर्वरा शक्ति का हास स्यूनतम या बिल्कुल न हो, मूमि-संरक्षण कहमाता है।"

भूमि के विभिन्न धररदान शनितमें द्वारा बहने तथा करने से वसात्रे धीर उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने को, भूमि-संरक्षण कहते हैं।

> मूमि की उन्नरता का हास (Soil Exhaustion)

मूनि में एक ही वर्ष में लगातार कई फार्स मूदा प्रवस्य को ध्यान में न रखते हुए सी पानी है तो मूनि की उर्वरता में कमी माती है तथा उत्सादन कम प्राप्त होता है। दनके प्रवादा प्रव्र निश्चित कारणों से उर्वरता में कमी होती है

- (i) फसलों द्वारा मोज्य तत्वों का सेना,
- (ii) जल-निकास द्वारा भोज्य तत्वों में कभी,
- (iii) मच्छा फसल-चक्र न प्रपनाना,
- (iv) भूमि से तत्वों का रिसनाः

इनसे मूर्मि की उर्वरता में काफी कमी द्या जाती है। इसके लिए ममुचित खाद का प्रयोग तक्का 'द्या त्यक द्यवताना चाहिए।

मूमि-प्रपरवन (Soil Elosion)

भौतिक रूप से मुदा-कर्णों का मंपने स्थान से हटने या दूधरे स्थान पर पहुँचने की किया को, मुदा-संपरक (भू-सारए) कहते हैं। यह एक मनवरत विनामकारी किया है जिससे मुन्तिमका एक बहुत बड़ा - होत्रकल वाला या तेज बास से कटकर बेती के लिए सनुपुरक होता जा रही, है। सनुमान है कि मतिबर्ध कृषि योग्य भूमि से समय पिछ करोड़ होता है। हिट्टी स्वाप सुध्य से प्रेय साम मिला साम हिट्टी से पायन स्थान होता है। इस मिट्टी में पोयक तत्वों की माना प्रिषक होती है जिससे मूर्प में को प्रदेश में किया होता है।

मृदा-प्रप्रवन-दो प्रकाख्ये श्रीता है---

(1) प्राकृतिक मण्यस्य (Natural Erosion) — प्राकृतिक स्मिति में सूमि वनुस्पति से डेंकी रहती है। में बनस्पतियाँ मृदा कवच का कार्य करती हैं। जिससे सूमि में बाय तथा बन दारा कटाब की किया बहुत मन्द्र गति से होती हैं।

वनस्पतियों से ढेकी भूमि में प्राकृतिक रूप से जल तथा वायु द्वारा किये प्रपर्टक को, प्राकृतिक प्रपर्टन सहा जाता है। यह धपरदन मृदा निर्माण तथा मार्थ विभाग कियाओं को संगोकृत रखता है जिससे विशेष हानि नहीं होती है।

(2) श्वारत धापरवन (Accelerated Erosion)—भूमि के कवन के धाट हो जाने पर मूमि नंगी हो जाती है तो वर्षा की बूँदें मुदा के उत्परी करों। की पोतकर पही ले जाती है तथा वासू के साम उड़ने तगरी है। इस प्रकार के धापरदेन को प्रतिह अपरदन कहते हैं।

मुदा ग्रपरदन दो शक्तियों के द्वारा होता है - जिनको उन्हीं के नामों से

कुद्धाल जाता है---

(क) पवनीय भपरदन

(स) जसीय प्रपरवन (क) पक्तीय प्रपरवन (Wind Erosion)—तेन वामू प्रपने साप भूमि की कपरी सतह से मिट्टी के कहाँ को उड़ा से जाती है। इस प्रकार भाँची भीर वयपटर द्वारा करोड़ो टन उपजाक मिट्टी एक स्थान पर पहुँच जाती है। बाजू द्वारा मू-परवन किया को बाजू द्वारा कटावया पननोय प्रपरवन कहते हैं।

देश के प्रधिकांश मागों में वर्ष के तीन महीनों में पह्नवा हवायें चलती 🐌

इससे सेंत लाली भीर गुरूक रहते हैं जिससे तंत्र हवार्ये मिट्टी की घूल के रूप में उड़ा कर दूर छोड़ देती हैं जिससे उपजाऊ मिट्टी मी उक जाती है। गुड़क मागों में वायु के द्वारा मून्प्रपरत अधिक होता है। पक्तीय प्रपरत की प्रभावित करने वाले कारक

1. सूला (Drought) — मूमि के सूले होने पर वायु द्वारा मिट्टी प्रिषिक भावा में उड़ती है।

 भूमि की किश्म—बलुई मिट्टीं की जल घारण क्षमता विकती मिट्टी से कम होती है घौर कला प्रतग-प्रतग रहते हैं जिससे बलुई मिट्टी में चिकती ' से प्रतिक वायू से धपरदन होता है।

जिससे वागु ऐसे कर्णों को भीघ्र उड़ा ले जाती है ' 4. पशुर्घों द्वारा चराई---मृदा के वानस्पतिक कवच को पशुर्घों द्वारा चरे

जाने से मूर्म खुल जाती है जिससे मिट्टी के कए बायु झारा जड़ा लिए जाते हैं।

5. प्रस्थिक जुताई—मू-परिकरण की कियाओं को कई बार करने पर
मिट्टी के कए काफी बारीक ग्रीर मुरमुरे हो जाते हैं। ऐसी मिट्टी शीघता से

उड़कर नष्ट हो जाती है।

6. बायु की गति—जिन क्षेत्रों में तेज हवाम, श्रीमियां चलती रहती हैं वहाँ
हवा मिट्टी के कुछ एक स्थान से दूसरे स्थान को उड़ाकर से जीती है।


(ब) असीय घपरवन (Water Erosion)—वनस्पति रहित नंगी भूमि पर जब वर्षा के जल की दुवें गिरती हैं तो वह भूमि के कर्णों को घोलकर बाल की ग्रेडिय बहा से जाती है। यही जल छोटो-वही नालियों, नालीं तथा गरियों द्वारा क्षेत्र की वपनार्क मैन्द्री को काकी दूर तक बहा ले जाती है जिससे भूमि में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इस प्रकार जल द्वारा भूमि के कटने-वहने की किया को जलीय-धन पड़ जाती हैं। इस प्रकार जल द्वारा भूमि के कटने-वहने की किया को जलीय-धनरदन कहते हैं।

जलाय प्रपरवन के रूप-जल द्वीरा कटाव चार प्रकार से होता है-

 बोखार मू-रक्षण (Splash Erosion)—वया के जल की बुँदि तैजी से मूमि पर गिरकर मूमि के कलो को अलग-मलग कर देती हैं मौर में कला इवर-उपर खिटक जाते हैं तथा जल की घारा के साथ बहु जाते हैं।

 परत-मू-श्वरण (Sheet Erosion) — वर्षा का जल समतल मूमि की एक बराबर मिट्टी की पतली तह को प्रपने साथ वहां ने जाती है, इसे मूमि का समतल कटाव या परत-मू-सरण कहते हैं। भूमि की उबर ऊपरी तह वह आने से उपज में कमी मा जाती है।

3. रिल मु-कारण (Rill Erosion) — बेतों के समतल न होने पर उनमें कुछ दाल होता है तो वर्षा का जल दाल की भोर महने लगता है जिससे बेक के छोटी-छोटी नालियाँ बन जाती हैं। इन्हीं पत्तली छोटी-सालियों से जल खेत की निचले माग में पहुँच बाता है। इन नालियों को शुद्र सरिता वा रिल कहते हैं।



বিগ—

4. धवनातिका भू-कारण (Gulley Erosion) — मूमि में डोल मधिक होने पर वर्षा जल तेजी से बहुकर रिक कटान द्वारा बनी नातियां धीरे-धीरे गहरी, चौडी हो जाती है जिससे घरातत की मिट्टी कटने-बहुने के बाद जलवारा प्रधोन्[म को भी काट डालती है। इसकी नालीदार कटाव या घवनानिका मू-क्षरण कहते हैं। असीय मदा-भवरवन की प्रमाधित करने वाले कारक —

 भूमि का डाल--मूमि के बालू होने पर जल तेजी से बहकर ऊपरी सतह को काटकर यहां ले जाती है क्योंकि मूमि में जल को सोखने का समय कम
 मिसता है। सूमि के 2% डाल पर समयन 20 टन उपजाऊ मिट्टी प्रति हेक्टर कट जाती है। दाल के अधिक सम्बा होने पर भूमि अधिक कटती है।

2. मिट्टी की किस्स-चलुई मिट्टी के करा झायस में बंधे न होने से कटाव चिक्तनी मिट्टी की अपेक्षा अधिक होता है। भूमि में जीवांश अधिक होने पर इसकी

यल-धारण समता बढ़ जाती है तथा कटाव भी कम होता है।

3. बनस्पति— चनस्पति से श्राच्छादित भूमि पर बल की बूंदों का वेग बनस्पति पर पड़ता है जिससे भूमि पर सीधा प्रमाव कम पड़ता है। वनस्पतियों तथा पेड़ों की जड़ें मिट्टी के कर्यों की श्राप्त में बीधे रखती हैं भीर जल की अधिक सीखने में सहायता करती है इससे कटाव कम होता है।

4. द्या-वर्षा की प्रयण्डता, धविष भीर साष्ट्रित का सीधा सम्बन्ध भूमि से है। वर्षा के पीरे-पीरे होने पर मिट्टी को जल सीखने में समय मिल जाता हैं जिससे कटाब कम होटा ह वरन्तु तेज वर्षा होने पर भूमि द्वारा जल सोषित न होकर ठपरो तक्ष की मिट्टी को काटता हुया वहा ले जाता है । वर्षा ऋतु में घपरदन मन्य ऋतुमों की मपेशा मधिक होता है वयोंकि भूमि में नमी के मधिक होने से जल गोपए। भी कम होता है ।

5. पशुकों को चराई--धिक पशुकों के घरने पर सारी घास को चर जाते हैं जिससे भूमि नंगी हो जाती है तथा उनके पुर मिट्टी को उत्तरी सतह को डीला कर देते हैं जिसमें वर्षों का जल मूमि को तेत्री से काटकर वहा ले जाता है।

6. डाल पर जुताई — मूमि के डाल की दिशा में जुताई करने पर हल की कुछ की नाली बन जोती है भीर इसी से जल तेजी से बहकर प्रपरतन करता है। डाल के विपरीत जुताई तथा भ्रम्य कृषि श्रियामें करने से कटाव-बहाव में कमी होती है वर्षों कि कुछ की दीवाल जल को डाल की भ्रोर यहने में बाधा शलती है।

 फसल चक-चर्पा काल में फसल चक्र में काफी पनी तथा फैलने वाली मूंग, उद्दे, फसक्षों के बोने पर क्षरण कम होता है जबिक दूर-दूर मक्का धारि बोने

पर अपरदन अधिक होगा।

भपरदन से हानियां

- मिट्टी की हानि—वामु तथा जल द्वारा मूमि की अपरी सतह उड़कर या बहकर नष्ट हो जाती है। यह प्रमुख हानि है नयोकि धविष्ट मूमि के उवर म होने से उत्पादन कम हो जाता है।
- उर्बरता में कमी—वादु- मृदा कर्गों को उड़ाकर दूर ने जाती है तथा जल सूमि काफी महराई तक की मिट्टी को काटकर बहा ने जाती है। यह किया नदी के किनारे स्पष्ट देखी जा सकती है जिससे मिट्टी मन्ययोगी हो जाती है।
- जल की हानि—गुज्ज तेज वायु मृटा नमी को बाष्पीहत कर देती है।
 वर्ष का जल सूमि द्वारा घोषित न होकर बहकर नष्ट हो जाता है। इसे सूमि में घोषित होने तथ एकत्रित करने पर फसलो के उपयोग में लाया जा सकता है।

4. हृष्टि कार्यों में कठिनता — प्रयत्तालिका चेतों को वेडील, ढालू ट्रकड़ों में बांट देती है। धूनके प्रथिक गहरे खार बन जाने पर उसे पार करना कठिन ही जाता है। इन ट्रकडों को समतल कर जोतने सथा बोने में कठिनाई होती है।

है। इन् टुव कों को समतल कर जोतने तथा बोने में कठिनाई होती है। 5. जल-धारएा क्षमता में कमी – जल ढारा बही मिट्टी नदी, नाली, सालाबों

5. जल-धारण क्षमता भ कमा - जल द्वारा वहा महा नदा, नाला, तालाबा तथा याथा ग्रादि के तली में बैठ जाती ही तससे उनका परातल ऊँचा हो जाता है प्रीर इनकी जल-धारण धमता भी कम हो जाती है तथा बाढ़ें भी धा जाती है।

. 6. उत्पादन में कभी----भूमि की उपरी उपजाऊ तह के उड़ने या बहने से वर्षा मिट्टी उपजाऊ गही होती है जितमं फनमों से उपज कम मिनती है। तेज वारिण में वाड़ की हिमांत पैदा हो जाती है तो फसलें, पशु, जन-मन की होनि होती है।

मूमि-संरक्षरा

(Soil Conservation)

मृदा कटाव का जस प्रमुख सायन है घतः कटाव की रोकपाम के ज्याय प्रथमाये जार्वे जिससे भूमि प्रविक जल शोषित करके सतह को कम काटे। यही 'भूमि-संरक्षरा' का मुख्य गिढांत है। भूमि प्रपरदन की रोक्य ग की विषयों को तीन मागों में बीटा जा सकता है—

- (म) कपेश विधिया
- (य) यांत्रिक विधियां
- (स) वानस्पतिक विविधी

(प) कर्पेश विषियां (Cultural Practices) — मृदा प्रपरदन रोकने के निम्नसिखित उपाय प्रमुख हैं—

1. फसस चक -फसले मुदा मपरदन को रोकने में सहायक होती हैं। मक्का, जबार, सम्बाक भादि फसमों को दूर पिक में बोते हैं जो सेत में फैसती नहीं हैं बिल सीपी खड़ी रहती हैं जिससे ये फनलें मिट्टी को बोखार से नहीं बच्च पाये हैं बोरे मिट्टी करती रहती हैं। इससे इसके मपरदन में सहायक फससे (Erosion Permitting Crops) कहते हैं, जिससे ऐसी फसलें न बोये। मूंग, उर्द, सोविया, मूंगफसी धादि फसलों को बोने पर ये फैसकर भूमि को इस लेती हैं। जिससे वर्षों के जस की हूँ दें मिट्टी पर नहीं पड़ती हैं, इनकी अपरदन रोकने वाली फसलें दिना पायेश होता पर पड़ती हैं, इसकी अपरदन रोकने वाली फसलें दिना पायेश ।

2. फसलों को पट्टियों में थोना (Strip Cropping) — पूनि को डाल के मनुसार खेत को परिट्यों में बॉटकर फसलों को बोवा जाता है। ऊंची खड़ी फसल (उचार, बाजरा) की पट्टी के बाद मूंग, मूंगफली, लोविया मादि भूमि पर फैनने बादी फसल की पट्टी बोहे जाए। ये फसलें बीझ बढ़कर जमीन पर फल जाती हैं भीर उर्वरा शक्ति को बनाए रखती हैं। मपरदन रोकने वाली कसल की पट्टी 'की चौड़ाई सपरसाकृत मिसक रखी जाती हैं। मपरदन रोकने वाली कसल की पट्टी 'की चौड़ाई कम मिसक की जा सकती हैं। दोनों प्रकार की फसलों सी पट्टियों की चौड़ाई कम मिसक की जा सकती है। दोनों प्रकार की फसलों सी पट्टियों को चौड़ाई में 1:5 मा 1:3 तक रखा जाता है।

या 1: 3 तक रक्षा जाता है।

3. कच्छूर पर ऐसी करना (Contour Cultivation)—समान जैवाई
की भूमि पर बनी हुई रेला को कच्छूर कहते हैं। कच्छूर बाल के विपरीत दिशा में
बनाए जाते हैं। कच्छूर की पारस्परिक दूरी कम या प्रथिक हो सकती है। बालू
मूमि पर कच्छूर बन जाने से जल क्क-क्कर आगे बढ़ता है और जल मूमि में
शोधित होकर बाहर कम बहुता है जिससे कटाव कम होता है। इन कच्छूरों पर सेती
की जाती है।

4. जुताई — मूमि के दास के विषरीत दिशा में जुताई करने पर कूण्ड बहते पानी को रोकती है जिससे खेत का जल धीर उपजाऊ मिट्टी कम बहती है। प्रीप्न-कालीन गहरी जुताई से मूमि की जल-बोपल तथा घारल क्षमता बढ़ जाती है।

5. जीवक सार्वो का प्रमोग— प्रमुख्याक मूमि में जल बम शोधित होने से गटाव होता है। इन खेतों में गोबर की साद, शनई की हभी शाद प्रयोग करें जिससे मूमि की जल शोपए। शक्ति बढ़ जाती है। प्रस्थेक एसल में साद तथा उवेरक निर्मालित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए बयोंकि जीवांश न होने पर उवेरको का मूमि पर क्रियांव परा है।

6. फसभों की बोबाई-फसरा को सदैव ढाल के विवरीत बोने पर प्रपरदन

कम होता है वयाकि घोषाई का कुण्ड जल के बहाव को रोकता है।

7. मिश्रित सस्य (Mixed Cropping)—कत्तर्तों की निशंकर बोने से मृदा मपदत रोकने में महायता मिलती है। मून्धरण की प्रोत्साहन करने वाली कत्तर्तों के साथ शरण रोकने बाली कत्तर्तों के साथ शरण रोकने बाली कत्तर्तों के साथ शरण रोकने बाली कत्तर्तों के निष्काकर बोना चाहिए। अंते—मक्का-मंग्री

 अवरोषक पर्त बनाना—सेतों में पास-फूम तथा पोधो के टण्टलो से टकने पर मृदा अपरदन रोका जा सकता है । इमके मितिरिक्त धान की भूसी, बुरादा शादि

का प्रयोग किया जा सकता है ।

(ब) यांत्रिक विषियां (Mechanical Methods)—यांत्रिकी विधि में मूर्मि के बाल के बील में कुछ बाया डालकर छोटे-छोटे टुकटों में बाँट देते हैं किससे जल कककर धीमी गति में बहुता है घीर काकी मात्रा में घोषित कर लिया जाता है। प्रपदका रोकने में वे विधियां प्रयमाई जाती है—

1. जल-निकास का प्रसम्य — मूमि के कटाय को रोकने के लिए फालनू जल की निकासी का उचित्र प्रसम्य किया जाना प्रस्थन्त प्रावस्थक है जिसने खेती की एसल दूबने से बचे तथा मिट्टी का कटाव न हो। दसके शिए भूमि की किस्म तथा दाल के मनुष्य पक्की इंटों, सीमेंट से जल-निकास मार्ग बनाये जाते हैं जो दिल स्थितके, पुट स्थितके प्रकार के हो सकते हैं।

2. मेड्बन्दी--जिन खेतीं का ढाल 3 मीटर प्रति किलोमीटर से कम होता है वहाँ मेड्बन्दी की जाती है। समतल खेतों को मजबूत बनाने में मिट्टी तथा जस

रोर में ही इक जाता है और अपरदन कम होता है।

3. मूमि-समतल करना- भूमि को ढाल के बनुसार टुकड़ों में बटिकर मेह-बन्दी करके समतल कर देना चाहिए विससे जल की गति रूम होने से मूमि में

मोपित हो जाता है।

4. कष्ट्र योध—जिस सूनि पर दाल 3 मीटर रा 64 मीटर प्रति किसी-मीटर होता है वहां यह बांध प्रधिक सामदायक रहते हैं। इनकी चौड़ाई तथा ऊँचाई क्षेत्र के ढाल, मिट्टो की किस्म, जल की मात्रा पर निर्मर करती है। इन बांधों से थोड़ा जन रोनकर शेष जल को सुरक्षित मार्ग से बाहर निकास दिया जाता है। ये बांप येत के प्रन्दर समान के बाई वाले माग पर बनाए जाते हैं जिससे जल का

दाव पूरे बाँच पर एक-सा पहता है भीर बांध नहीं दूटता है।

5. सीड़ीदार तेत (Bench Terracing) — जहां मूमि का दाल अपेसाइत काफी प्रियक 72 से 155 मीटर प्रति क्लिमोटर होता है वहां मेड़ मीर बांच सफल नहीं होते हैं। मेत सीड़ीदार या पबूतरे की भाति बनाए जाते हैं। इनको समतल करके सीड़ी की निचली मीर एक छोटी मेड़ बनी देते हैं जिसमें जल मीड़ी को न काट सके। इन पर फसलें भी बोई जाती हैं।



वित्र ---(स) वातस्पतिक विभिन्नां (Vegetation) --- जहां पर सूनि स्रिक डालू होती है वही पर पशुर्मों की चराई तथा पेड़-पीमों की कटाई पूर्णतया बन्द कर देनी

चाहिए तथा निम्न विधियां भ्रपनायें -

1. बुक्षारीयएए — मू तथा जल संरक्षण के लिए यह ध्रबुक प्रमायी विधि है। ये मत्रतो, सरिता और नदी को नियम्पण करते हैं; जहाँ से पंड काटे गए हैं यहाँ नये पंड लगाए जायें। सभी नदी-नालों के तट, पहाहियों, खण्डहरी भूगि पर बड़ी संख्या में पेड़ लगाये जायें और चराई बिल्डुल ही बन्द कर दी जावे। इक्षारीपण तथा वायुरीयी पट्टियों बाय सपरदन को भी रीकने में सहायक होती है।

2. वास सताता—हालू तथा बेकार भूमि पर बोझ फैसने वाली पासें, दूब, झजना, सावी, नेपियर, तेमन तथा पैरा धास तथानी चाहिए जो शोझ फैसकर पूमि को झच्छी तरह इक लेती है जित्रसे यह जल के बहाब को रोककर मूमि की रहती है ही इन पास के मेरानों मे पशुषों जो न चराकर इनकी घासें काटकर पशुषों को लेता है ही इन घास के मेरानों मे पशुषों जो न चराकर इनकी घासें काटकर पशुषों को लिलानी चाहिए ! किसो भी दशा मे बाल भूमि को बनस्पति रहित न रहीं !

वनस्पतियां मृदा अपरदन को इस प्रकार रोकती है-

(1) पेड-पौधे तथा बनस्पतिया वर्षाकी चोट स्वयं सहकर मृदा कां कटनें से बचाती है।

स बचाता है। (2) इनकी जर्जें मिड़ी को बांध रराती है जिससे कटान नहीं होता है। (3) जहें तथा इनकी पत्तियों ग्रादि के गिरने से जल इक-इककर बहुता है भीर मिम जल अधिक शोषित करने ने अपरदन के लिए जल कम मिलता है।

(4) जह तथा मिम पर गिरी पत्तियाँ कादि सड-गलकर मिम की उवेश

शक्ति बढाते हैं।

(5) बनस्पतियों के सह-गलकर मुमि में मिलने से मुदा सरधना ठीक हो जाती है भीर रम्प्राकाश भिधक हो जाते है जिससे मिट्टी की जल गोपण तथा धारण क्षमता बढ जाती है।

ग्रम्धासार्थं प्रश्त

मु-प्रपरदन किसे कहते हैं, जल से मुदा के कटकर बहने को रोकने के क्या ı. उपाय करोगे ?

प्रतिवर्ष उवेर मुदा (Fertile Soil) का भरयिक हास होता है, मुदा के 2. इस प्रकार नट्ट होने के कारण, स्थिति तथा रोकने के उपाय बताइए ।

- जलीय धपरदन वया है ? इसे प्रमावित करने वाले कारकों का वर्णन करिये । 3.
- 'मिन-संरक्षण व्यवस्था' पर संक्षेप में भवने विचार लिखिए । 4. 5.
 - निम्न पर टिप्पणी लिखिए--
 - (म) सीढ़ीदार खेत (Terracing)
 - (व) पड़ियों से फननें बोना (Strip Cropping)
 - (स) वृक्षारोपण (Afforestation)
 - (द) जल-निकास प्रयन्य (Outlet of Water)

25. जल निकास

(Drainage)

जिस प्रकार पौषों की इद्धि जल की कभी से कम होती है उसी मांति
सत्यिषक तया ध्रनावश्यक जल की भागा पौषों की इद्धि पर प्रतिकृत प्रमाव झातती है। खेत में ध्रनावश्यक जल के एकतित होने में मिट्टी के रम्प्राकाश्वर जाते हैं या सतद पर मी एकतित हो जाता है जिससे बायु संघार में बाया पहुंचती है और पौषों की इद्धि सम्बन्धी सामान्य कियाओं के स्कने से वे नष्ट भी हो जाते हैं। मतः सफल कृषि के लिए इस कालतू जल को याहर निकालना आवश्यक हो जाता है।

परिभाषा—'सेत के घरातल ग्रथवा मघोसतह से मावग्यकता से मधिक जल को बाहर निकासना ही, जल निकास कहलाता है।'

'पानी को पृथ्वी की सतह पर या सतह के नीचे भरने से रोकना या पृथ्वी के ऊपर व ग्रन्दर मरे फालतूजल को हटाना, जल निकास कहलाता है।'

'फसल की उपज बढ़ाने हेतु मूमि की सतह भयवा घ्रघोसतह से फालतू पानी को कृतिम रूप से बाहर निकालना ही, जल निकास कहलाता है।'

जल-निकास की समस्या----निम्मलिखित परिस्थितियों में खेती मे जल एक्त्र हो जाता है----

(1) कड़ी मटियार भूमि—इस प्रकार की भूमि में जल नीचे कठिनाई से

जाता है।

- (2) कड़ी सतह का होना—क्ष्मी भूमि मे कड़ी तह या कंकड़ों द्यादि की तह होने वाली भूमि जस से भ्रोत-प्रोत हो जाती है।
- (3) केंचा जस-स्तर—जल स्रोत का धरातल या भूमि सतह से केंची होने पर जल रिसकर जल-स्तर को केंचा कर देते हैं।
- (4) ग्रस्त शतल भूमि— सेतों के समतस न होने से जस निवने भागो में मर जाता है।
- (5) द्वारा-वृद्धि लगातार काफी समय तक वर्षाहोने से खेतों में जल कर जाता है, कमी-कमी बाढ़ की स्थिति धा जाती है। -

(6) देतों का जिल्ला होना-नेतों के तत के निषये होने पर मास-पान का जल मुर जाता है बैचीकि इसके निक्तने का सारता नही होता है। (77 सबैह्सेस सूमि बुधार - सक्कीय सूमियों से हानिकारक सबलों को रोन से हराने के निमुद्द जात निकास की धावस्यकता है।

प्रतिरिक्त गैल-से हानियां-मूमि में फालतू जल के निकास की ममुचित

स्पवस्था न होने पर निस्तिनितित हानियाँ होती है-

(1) वाय-संचार में बाधा - मूमि के रन्ध्राकाणों में उपस्पित वायु की हराकर उनका स्थान जल में सेता है जिससे बाय-संबार में अधा उत्पन्न हो जाती 8 1

(2) मूमि-नाप में गिराबट--- ब्रावश्यकता से धविक जस के मूमि रन्धा-काशों मे तरने से मूमि के ताप में कमी था चाडी है निससे बीजो का घंडरण सथा

मृदा-जीवाणुमों की त्रियाशीसता मन्द हो जाती है।

(3) हातिकारक सक्लों का एकत्र होता—अस-निगास न होने पर जड़ों के प्राय-पास सबलों का ग्रंश एकतित हो जाता है। जिनसे जहाँ जो हानि होती है तपा मूमि के कपर या लवलीय बनने वा मय रहता है।

(4) जहीं का उपला होना -- मूर्म में बायुकी कमी मे फलतों की जहें मूमि में गहराई तक न जाकर ऊपर ही रह जाती हैं। उपनी जड़ें कमजोर होती हैं

जिससे थे तेज बाय के चलने पर गिर जाती हैं।

(5) अनि का दलदसी होना-मृति में अधिक समय तक पानी भरे रहने से इमकी भौतिक देशा बिगड जाती है भीर मिन देशदेशी हो जाती है जिमसे सिर्फ जंगली घार्ते ही उगनी है।

(6) फरालों पर रोगों व कीटों का प्रकोप अत्यधिक नमी होने से पौथीं की पत्तियों पीली पड़ कर बानस्रातिक वृद्धि कम हो आई। है। पौधों के व मजोर होने पर उनमें बीमारियो तथा कीटों से भाकमण को रोकने की कास्त मे कमी भा जाती

है। इनके प्रकोप से उपज में काफी कमी ग्रा जाती है।

(7) कर्पण-क्रियाओं में समुविधा-धिषक समय तक उल मरे रहने पर भूमि में कृषि यत्त्रों के उपनीय में लिए धावश्यक श्रीट नहीं था पाती है। मेटियार भूमि में नमी रहने पर जुलाई करने पर की चट लया सुखे जाने पर ढेले पड़ जाते हैं। इसने जुताई भीर जुड़ाई भादि में ग्रस्विया रहती है।

जल-निकास से लाम-जल-निकास द्वारा झावश्यक जल बाहर निकल जाने

से निम्नलिखित लाग होते हैं-

(1) मुदा-संरचना में सुधार - प्रतिरिक्त जल के हटाने से मिट्टी में जल की उचित मात्रारह जाती है जिससे खेत की जुताई एवं भन्ये कृषि कार्यों के की घ्र ययासमय पर करते से मूमि की संरचना में सुघार होता है।

(2) उपलब्ध जल की मात्रा में बृद्धि - पौधों के लिए उपयोगी केशिकीय

जल की मात्रा में सुद्धि है। नूमि से धतिरिक्त जल के निकास से रन्ध्राकार में उचित मात्रा में पायु एवं जल रहता है।

(3) नीचा सूमि जल-स्तर—सूमि के प्रन्टर का जल-स्तर मीचे चला आता है जिससे पौघों की जड़ें काफी गहराई तक चली जाती है धौर जल की कमी होने पर नहीं मुरकात हैं।

(4) उदित वायु-संबार - ग्रन्थे जल-निकास वासी भूमियों में बायु का संबार मन्छा रहता है जिससे जड़ों को पर्याप्त ग्रांक्सीजन मिनने के साथ उपसन्ध

भीज्य पदार्थी की ग्रधिक मात्रा प्राप्त होती है !

(5) मुदा-ताप में सुधार - जल-निकास के कारण वाष्प्रत किया ठीक होती है जिससे मुमि ताप ठीक रहता है और बीजों का अंकुरण गीघ मच्छा होता है।

(6) जोवाणुझों को सिकयता — मूमि में जोवाणुझों की संख्या में बृद्धि होने के साथ इनकी कियाशीलता बढ़ जाती है जो फमसों की बृद्धि में सहायक होती है।

(7) मु-संरक्षाय — जल-निकास की निलयों से नियोजित उंग से जल निक-

लने से भूमि में कटाव कम होते हैं।

(8) भूचि में सुधार — उनि ग जल-निकास से हानिप्रद लवरा काफी मात्रा में बहु जाते हैं तथा निचली तहों मे चने जाते हैं जिसमे भूमि धारीय या प्रम्लीय

होने से बच जाती है।

(9) उपज में युद्धि - मृमि की भीतिक, रासायनिक एवं जैविक दशायों में युधार होने तथा समय पर सभी कृषि कार्य होने से उपज में दृद्धि होती है वयोकि पीयों के बीजों के बंकुरण से लेकर कटने तक की सभी स्पितियाँ मनुक्रत मिलती हैं।

(10) बीमारियों की रोकथाम मूमि में जल न मरने से पौर्घों के रोग फैलाने ब ले जीवाणु तथा कोटों की बृद्धि कम होती है। मलेरिया का प्रकोप भी कम

होता है जिससे पश्, पौधे तथा कृपक समी स्वस्य रहते हैं।

जल निकासका प्रदन्ध

जल-निकास के प्रबन्ध में मूमि से प्रनावश्यक जल के लिए मार्ग का प्रबन्ध करना होता है जो क्षेत्र विशेष मूमि, किस्म, मूमि का डाल, जल-स्तर, मूमि पर उत्ती फनले. मधी मृदा भ्रादि पर निर्मर करता है। जल निकास के मुख्यतः वो उंग प्रयोग किए जाते हैं -


ध--पृष्ठीय जल-निकास ।

ब-मिगत जल-निकास ।

(म) पुण्डीय अस-निकास (Surface Drainage)—प्रायः देश मे यही विधि प्रयोग की जाती है। इपने प्रारम्भिक व्यय कम होने से सरलता से प्रपनाई जा सकती है।

्रम्म मे निरुषत प्राकार भी खुली नालियां बनाई जाती हैं। नालियों का बाल मिट्टी की किस्म के प्रवुतार रखते हैं। नातियों के योनी किनारे ढालू रखते हैं। कड़ी चिकनी मिट्टी में बल्ई मिट्टी की धपेक्षा कम ढाल रखते हैं। मूख्य निकास वाली 2 मीटर चौड़ी भोर सहायक नालियाँ 1 मीटर चौड़ी तथा गहनाई म्रावश्यकता-मुसार 0.3 से 1 मीटर तक रुवी जाती हैं।

ययासम्भय नाली सीधी बनाने से कटाव कम होता है। नालियो की मिट्री को किनारों पर कुछ दूरी तक रसने से वर्षा के पानी से कटाव कम होता है।



खली नालियों से जल निकास

पुष्ठीय नालियों द्वारा जल निकास की मुस्य विधियाँ निम्नलिखित हैं—

1. शस्याई नातियां - खेत में भावश्यकतानुसार थोड़ी दूर पर 10-15 से. मी. गहरी नालियाँ बनाकर मूख्य नाली से ओड़ देते हैं। जुताई के समय ये नुष्ट हो

जाती हैं।

- 2. कट घाउट नालियां-जिन स्थानों पर नहरें है वहाँ जल निकास मिल-कर निस्पंदन (Secwage) से नहर का जल यास-पाम के क्षेत्रों में एकत्रित हो जाता है। यह स्थिति तालाबों एवं बांघों से मी या जाती है। वहाँ पर नट्र और खेत के बीच में 1.0-1.5 से भी. चौड़ी व 0.3-1.0 से. मी. गहरी नाली सोद देते हैं जिसका सम्बन्ध नातों धादि में कर देते हैं। इस प्रकार रिसा पानी इन नालियों से बह कर बाहर निकल जाता है।
- 3. स्यार नालियां-जल-निकास के समस्याग्रस्त क्षेत्रों में स्थाई जल निकास प्रयन्य करना पहता है। यहाँ पर क्षेत्र के निचले स्थान पर स्थायी मूख्य नाली एवं इसकी सहायक नालिया बनाई जाती हैं। मूख्य नाली को नाला या नदी से जोड दिया जाता है। ये निम्न प्रकार से बनाई जा सकती हैं -

(i) रेण्डन नालियां (Randon Drains) — इन नालियों का कोई कम नहीं होता है

(ii) समानीतर नालियां (Parelled Drains) - इन नालियां की एक दूसरे के समान्तर बनाते हैं।

(iii) बेडिंग नालियां (Beding Drains)-इन नलियों को पृष्ठीय दाल के भनुसार बनाते हैं।

(iv) कांस स्लोप डिच प्रशासी (Cross Slope Drains) - इन मालियों को द्वाल के विपरीत दिशा में बनाते हैं।

पृष्ठीय सल-निकास के बोय---1. सेत के बीच गालियां झाने से कृषि कार्यों में बाचा होती है।

2. नालियों के स्थाई न होने से मरम्मत कार्य में ग्राधिक व्यय करना पड़ता है।

फसल योग्य भूमि का क्षेत्र कम हो जाता है।

4. खरवतवारीं तथा घासीं के बीज सेतीं में पहुँच जाते हैं।

(ध) भूमिन्गत - जल-निकास (Underground Drainage) — पाण्यास्य देशों में इनका प्रयोग प्रियक्त किया जाता है। इसमें सम्पूर्ण क्षेत्र पर सेती की जा सकती है वयों कि नालियों के भूमि के धन्दर होने से जुताई, बोधाई म्रादि सतह पर की जा सकती है। यह विधि स्वाई होने से मरम्मत म्रादि का ब्याय नहीं करना होता है। मूल-प्रदेश की जल रहित करने के लिए ये नासिन्त बनाई जाती हैं—

भूमि-गन जल-निकास की नालियाँ कई प्रकार से दनाई जाती हैं-

(i) टाइल नालियां (Tiles Drains)—विकनी मिट्टी यो कंकीट के 30-45 ते. मी. लम्बे व 7-12 ते. मी. व्यात के छिद्रयुक्त टाइल्म उचित गहराई पर दबा दिए जाते हैं। वो टाइलों के बीच में 2-3 मिमी. अन्तर रक्तों हैं जिनसे होकर पानी प्रवेश करता है। सहायक नालियों की पारक्तरिक दूरी 5.50 से 9.00 मीटर तल रखते हैं।

(॥) सरन्ध्र पाइप नातियां (Pipe Drains)—इसमे 10 से. मी. व्यास के खिद्र युक्त लोहे या सीमेंट के पाइप सहायक नालियों में दवाते हैं जिनका सम्बन्ध

मृख्य नाली से कर देते हैं।

(iii) पत्यर या इंटों की नालियां (Stone or Brick Drains)—गहा

यक नालियों ईंटो या पत्यरों से बनाकर उन्हें मुख्य नाली से जोड़ देते हैं।

(iv) रबिल नालियां (Rubble Drains)—कुछ स्थानो पर पत्यर मौर बानों के टुकड़े था पत्तियों का प्रयोग कर जल निकास की शबल नाली बनाते. हुँ पड़ (v) गोल नालियां (Mole Drains) - यूरोप में छन्ति दूरी पर एक


(४) नीत नात्वर (त्रिक्ट क्यांक्य विरोध प्रकार के दूर्वरूप चालित 'मील-इत' से मूर्ति^{मक्}ष्ट ख्रांच्य क्यांक्य क्यांक्य क्यांक्य वताते हैं इत के मूर्ति में ४५-७३ से भी. की गहराई पर 8-10 से. मी. ब्यास की नालियों बनाई जाती हैं जो ग्रस्थिक चिकनी मिट्टी में उपयुक्त हैं।

इन सभी प्रकार की सद्वागक नालिया बनाते समय 30 मीटर की दूरी पर 2-5 से. मी. ढाल देते हैं। इनमे पानी रिस-रिसकर एकत्रित होकर मुख्य निकास

नाली में पहुँच जाता है। जल निकास हेद्र नाली ध्यत्रस्था --

निम्निसित विधियां श्रयनाई जाती हैं--

1. समान्तर प्रएासी (Parellel System)— यह विधि समतत, एक माकार ग्रीर समान रिसाब बाली गिद्दी में भगनाई जाती है। 2. हेर्गवबोन प्रणासी (Herringbone System)—यह विधि वहाँ उप-युक्त है जहाँ पर मुख्य जस निकास नासी नियसे सस पर होती है। मुख्य जस निकास नासी बीच में सहायक नासियों इसके लम्बवत् या निश्चित करणे पर बनाई जाती हैं।



- 3. इबलमेन प्रणाली (Double Main System)—यह हेरिराबोन प्रणाली का रूपानद है। इतमें बात के दोनों भोर दो मुख्य नालियों बनाने से प्राकृतिक बात की भोर बहने वाने की गति में याघा होती है धौर ये सहायक नालियों का काम करती हैं।
- रेण्डम प्रालासी (Rendom System)—यह विधि मनियमित ढाल वाले खेतों में भवनाते हैं जहां भनेक गब्दे होते हैं जिनमें ढाल भीर माकार मादि के भनुसार विभिन्न प्रकार की नालियाँ बनाते हैं।
- भीप जल स्तर ऊर्वे वाले स्थानों में जल नीचे नही जा पाता है जहाँ जल को किसी यन्त्र (इंजन) भादि की सहायता से प्राइटिंग जल-प्रवाह या खुली नाली में डाल कर निकाला जाता है। कभी-कभी विचाई की नाली से भी निकाला जाता है।

274

पाइप विद्याना - मिट्टी की किस्स के अनुसार भूमि में सर्वप्रथम 1-1-5 मीटर गहराई पर नाली लोटकर 7-12 से. मी. ब्यास के पाइप या लपड़े विद्या दिष् जीते हैं। सहायक गाली खेत के बाल के समानान्तर 10-30 मीटर रखते हैं। गाली में ढाल प्रति 30 मीटर पर 5-10 से. मी. रखते हैं। दो पाइप तथा टाइल्स केबीच थोड़ी सांत रखते हैं जिससे लगमग 95% प्रतिरिक्त जल इन्हों से नाली में जाता है। पाइप विद्यान के बाद नांसी मिट्टी में अरकर समतल कर दो जाती है।

भ्रम्यासार्थं प्रश्न

- जल निकास से क्या तात्पर्य है, इसकी आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है ?
- जल निकास के प्रमाव में मुदा तथा फसलो पर क्या प्रमाव पढ़ता है?
 जल निकास के प्रवन्ध के विभिन्न ढंगों का सचित्र वर्शन कीर्जिए तक्य इनके गरा व दोयों को बताइए !
- अल निकास की उपयोगिता तथा इसके प्रवश्य पर भ्रपने विचार प्रकड़िक किरेग्रे।

26. खरपतवार नियन्त्रण[्]

(Weeds Control)

खरपतवार (Weeds)

कृषि उत्पादन में सरपतवारों का नियन्त्रण धरवन्त महस्वपूर्ण स्थान रसता है। इनके द्वारा उत्पादन में कमी होने के साथ उत्पादन व्यय में बृद्धि और धनाज की किस्म खराब हो जाती है। यह कमी 50-60 प्रतिवात हो जाती है। बिचित क्षेत्रों तथा वर्षां-काल में कसन उत्पादन में भारी कभी होती है। प्रतः इनको महीं करना प्रावस्यक है।

परिमाधा— 'सरपतवार एक ऐसापीया है जो लाम की मपेक्षा हानि की

धविक क्षमता रखता है ?'--पीटर

'सरपतवार एक ऐसा पौघा है जो ऐसे स्थान पर उगता है, जहाँ उसकी भावव्यकता नही होती है।'--बोल

धतः खरपतशरो से प्रभिन्नाय ग्रवांद्वित स्थानों पर छंगे निम्नकोटि के दुःखद पीक्षों से हैं जो फसलों में यापा पहुँचाते हैं तथा मानव के कार्यों को प्रमायित

करते हैं ।

परपतवारों से हानियां — 1. ये फसलों के पोषक तत्व, नमी, स्थान, प्रकाश बायु मादि के लिए स्पबों करते हैं जिसमें फसल की एढि वक जाते हैं और उपज कम हो जाती है।

2. पास-पातों में जल स्पर्ध फलल से भिषक होने से ये जल का बड़ा भाग हड़प लेते हैं जिससे उपज में काफी कभी भा जाती है। इनसे गेहूं की फलल मे प्रति-वर्ष समम्प 26'6 करोड़ रुपये की हानि का मनुमान लगाया जाता है।

3. ये कृषि-कार्यों में ग्रवरोध पैदा करते हैं जिससे श्रम व उपकर्त्यों के सर्च

में पृद्धि होती है।

4. घनाज से इनके बीज मिल जाने से उपज की गुराता तथा माझा कम हो जाती है जिससे मुस्य कम मिलसा है।

5. क्षेतिचाई तथा जल-ध्यवस्था में बाहा पैदा करते हैं जिससे ,पानी रक जाता है और इनके बीज खेतों में पहुँच जाते हैं। वे हानिकारक कीट तथा पीड़क रोगी को झाश्रय देते हैं जिससे फसलों में हानि होती है।

7. खरपतवार कृषि भौर उद्योगों को हानि पहुँ पाने के मलावा बनो को भी

हानि पहुँ चाते हैं।

8. कुछ सरस्तवार पशुमों तथा मनुष्यों के लिए विवंत होते हैं भौर कई रोग कैलाते हैं। विवेसी राई, माचनो, विवंती सरमक मनुष्यों के स्वास्थ्य को हानि पहुँ-वाते हैं। इसके पतिरिक्त कुछ गौप एसजों मृतिक्रिया पैदा करते हैं।

जरपतवारों का वर्गीकरण-इनका निम्नतिखित चार प्रकार से वर्गीकरण

किया जाता है---

(क्ष) जीवन यृत के साधार पर—श्रपने जीवन काल के साधार पर इनको तीन मागों में बौटा जाता है—

एक वर्षीय – में मुख्य फसल के साथ उगते हैं तथा उसके साम ही जीवन

कुत पूरा कर लेते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं-

(म) लरीच या वर्षाकालीन लरनतवार —ये वर्षा में उनते हैं तथा वर्षा समाध्ति तक जीवन पूरा कर केते हैं। जैसे—सांवा, जंगली गोमी, बौलाई, बौदरा, मकोय, सहस्था, पपरचटा, हजार दाना धादि।

(य) रश्री या गरद ऋतु के लरपतवार — ये सर्दी में मौमम में उगते हैं ठणा इसकी समान्ति तक जीवन इत पुरा कर लेते हैं। जैसे — वयुग्रा, लरतुगा, बन

प्याजी, कृष्ण नील, सेंजी, सकरी, जंगली मदर, सत्यांनाशी, मुनमुना मादि ।
2. द्वि-वर्षीय---रे प्रपना जीवन वृत दो वर्ष में पूरा करते है प्रयांत् प्रयम

यर्प में बनस्पतिक इदि तथा दूसरे वर्ष में भीज बनता है। जीते - गाजर, विकोरी।
3. बहुवर्षीय - मे पीपे एक बार जगने पर कई वर्षी तक बने पहते हैं।
इनकी बद्धि तथा प्रवर्षन इनके बानस्पतिक मागों से होती है। इनकी वो मागों में
बारते हैं --

(म) शाकोय परपतवार ये प्रतिवर्ष पुष्पित होकर बीज बनाते हैं भीर

फिर उम झाते हैं। और — रूब, कौस, वह हिरत खुरी झादि। (ब) काश्ठीय सरपतवार— इस वर्ग में फाड़ियों या जंगली पेड़ पीथे झाते

हैं। जैसे—ऋरवेरी, जवासा, लेण्टाना घादि। (ख) यानस्पति वर्गीकरण-चीज पत्रों के घाषार पर इनकी दो मार्गों में

बाटते हैं— (स) एक बीजपत्री—इनके बीजों से एक बीज पत्र होता है। पतियाँ सन्ती,

कम चौड़ी तथा मुलायम होती हैं। जैसे-धास कुल के सभी खरवतवार।

(स) द्वितीयपत्री—इनके बीज में दो बीज पत्र होते हैं। पीधे कम सम्बे समा परिसम् प्रथिक होती हैं। जैसे—समुमा, सरतुमा, सरवानामी, सनूरा, बंगसी भौनाई मादि।

- (प) दावास के भाषार पर वर्गीकरण-परपतवारों को तीन भागों में बांटा जाता है--
- 1. कृषि क्षेत्रों के खरपतबार—इनका जीवन वृत कृषि भूमि पर बाई फसलों की मौति होता है। जैसे—सावा, बयुग्रा, हिरनखुरी ग्रादि।

2. रेगिस्तानी क्षेत्र के सरपतवार-ये रेतीली मूमि व ग्रांसचित मार्गों में

उगते है; जैसे-जनासा, कटीली, नागपनी, वायसरी घादि ।

3. जलीय दोत्र के सरप्तवार — जो जलीय क्षेत्र में जैसे तालावों, पोक्षरों, नदी, फील, दसदली मीर जल संतृष्य मूमियों में छ०ते हैं। जैसे — जल कुं मी, हार्इप्ला, बाटर जिली, फर्न मादि।

(घ) खरपतवारों की साक्षेप स्थित के घमसार-

निसेष (पूर्ण) खरपतवारों — ये सवा फसलों के लिये हानिकारक है।
 इसमें एकवर्षीय, डिवर्षीय सभी खरपतवार थाते हैं।

2. साक्षेप (सम्बन्धित) खरपतदार-पे खेत में फसलों के बीज के बीते

पर चग माते हैं। जैसे--गेहें की फसल में जी, सरसों भादि।

सेतों में सरपतवार होने का कारण—सामान्यतया प्रधिकांग सरपतवार बहुत दूर से नहीं भाते हैं क्योंकि इनमें स्वयं गतिशोलता नहीं होती है किन्तु बायु, जल, खाद, पन्तों एवं प्राणियों को सहायता से एक स्थान से दूतरे स्थान तक पहुंच आते हैं तथा वहीं विकारकर फील, जाते हैं। बोने से पूर्व भीओं को साफ न करने से इनको संस्था निर्वाध कर से प्रतिवर्ध बढ़ती रहती है।

खरपतवारों की रोकपाम व बचाव

(Control and Eradication of Weeds)

खरपतवारों से बचाव के लिए किए क्षए उपायों को सीन मानों में बांटा जाता है—

- (ध्र) खरपतवारों व्यवस्था या प्रतिरोधी उनाय
- (ब) खरपतवार उन्मूलन
- (स) खरपतवार नियन्त्रण
- (ध) सरपतवार व्यवस्था (Preventie Measures)—

फतल उत्पादन में खरपतवार व्यवस्था गब्द उतना हो उपयुक्त है जितना यह कहा जाना कि 'उपचार के बजाय बचाव कथिक श्रेष्ठ हैं';

भतः सरपतवार नियन्त्रस्य की भ्रमेक्षा ऐसी व्यवस्था की जावे कि सरपतवार कम स्रों। इसके लिये निम्न बातो का ध्यान रखना चाहिये—

- फसल पकने से पूर्व खरपतवारों के पौषों को उलाइकर बाहर (रोगिंग) तथा नष्ट कर देना पाहिए जिससे इनके बीज फसल में न मिलें।
 - 2. साफ तथा खरपतवार रहित बीजो का प्रयोग करें।

- वर्षा चातु में फलनों की समय से मोना शाहिए जिगते फलने की शब्दि
 सन्धी होगी तथा शरद्कालीन फलनों की बोमाई देर से करने पर सरपतवारों
 का प्रकृषि कम होता है।
- फसल-खरपतवार प्रतियोगिता कम करने के लिए उचित शस्याक्तंत्र तथा किस्में अपनानी चाहिए।
- 5. श्वेत की तथारी से पूर्व इनको उगने देना चाहिए तथा तथारी के समय दवाकर नष्ट कर देना चाहिए।
- सिंचाई व निकास की नालियों के किनारे उमे खरपतवारों को काम में प्रांत से पूर्व काट कर नष्ट कर देना चाहिए।

7. जीवांश खादों (गोवर व कम्पोस्ट) के भच्छी तरह सह जाने पर, खर-पतवारों की बीजों की अंकुरए शक्ति नष्ट हो जाती है, प्रयोग करना चाहिए।

8. फार्म में कृषि काम में झाने वाले सभी यन्त्रों व मशीनो को उपयोग में साने से पुर्व कौर बाद में साफ कर लेना चाहिए।

9. पशुभों को खरपतवारों के पौधे तथा बीज रहित चारा खिलाना चाहिए।

(व) सरपतवारों का उन्मूलम (Eradication)

किसी भी क्षेत्र से खरपतवारों, उनके बीधों के मंग तथा बीजों को समूल मा पूर्णतमा नष्ट कर देना; "उन्मूलन" कहा जाता है। यह विधि बहुवर्धीय खरपतवारों के काम माती है। यह विधि मसम्मव ही नहीं बल्कि खर्चीती है, मतः खरपतवार निरोधी उपाय तथा रोक्याम ही मयनाये जाते हैं।

(स) खरपसवार नियन्त्रण (Weed Control)

नियम्त्रण विधियों को चार विधियों में बांटा जाता है-

- नियन्त्रण विधियों को चार विधियों 1. यौतिक विधियौं
- 2. शस्य एवं कर्पंश विधियां
- 3. जैविक विधियां
- 4. रसायनिक विधियाः
- यांत्रिक विविषां (Mechanical Methods) इसके झस्तर्गत निम्न कार्य किये जाते हैं —
- मू-विरम्बरण (Tillage)—प्राचीन समय से हपक इस विधि से लरगत-वारों को तब्द करता था रहा है। लेतों की साधारण जुनाई से प्रियकांग सरपत-वार मिट्टी में दबाकर तब्द किये जा सकते हैं। प्रथम रारण्तवारों के मंद्रारण के बाद इनको बोठ देने त्या फिर क्समों की योने से लरपतवारों का प्रयोग कम हो जाता है।

गहरी जड़ वाले बहुवर्धीय खरपतवारों की मूमि सतह के नीचे काटने पर इनकी दृद्धि कम होती है। मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी व घषिक जुताई करनी चाहिए।

मू-परिष्करण की कियाओं की संख्या खरपतवारों की प्रसार विधि पर निर्मेट करती है।

- 1, हाथ से उलाइना (Hand Pulling)—यह एकवर्षीय तथा द्विवर्षीय सरफतवारों को नष्ट करने की मच्छी विधि है। सरफतवारों को सिचाई के बाद नम होने पर छोटी मयस्या में हाथ से उलाइना चाहिए। यह सीमित क्षेत्र में मच्छी विधि है।
- 3. निराई-गुडाई (Hoeing)— रारपतवारों को पहली सिचाई के याद श्रोट ग्राने पर सुरपी, कुदाली, हो ग्रादि के प्रयोग से बहुवर्षीय खरपतवारों को छोड़कर, सभी सरपतवार नष्ट होने के प्रयास सरपतवारों के नष्ट होने के प्रयास मूर्ति में नमी, वायु, प्रकाश का संरक्षण होता है ग्रीर पीयों की सुद्धि ग्रन्थी। होती है।
- 4. खरपतवारों के वायजीय माग (Aerial Parts) को बार-बार काटना (Mowing)—खेतों में फसलें न भोने पर, परती बंजर, सहक, नहरों के किनारे, लॉन, खेल के मैदानों के खरपतवार दरांती या मोवर (Mower) से काट कर दवा दिए जाते हैं। ये सह-मलकर खाद बन जाते हैं।
- 5. खरपतवार प्रसित क्षेत्रों को पानो से भरना (Flooding) गुष्क क्षेत्रों में उने खरपतवार क्षेत्र में पानी मरने पर विशेष और पर जवासा, वाय मुरी खरपत-वार नष्ट हो जाते है नयों कि पासु प प्रकाश मिलना वन्द हो जाता है। पहले यांत्रिक विधि काम में लाने के बाद योड़ी जल की मात्रा में डुवोये जा सकते हैं। जल मुदु होना चाहिए।
- 6. स्तरः तथारों को जलाना (Burning)—साली मूमियों में उसे खरपत-वारों को फ्राम लगाकर नष्ट कर सकते हैं। इससे बहुवधीय खरपतवारों के मूमि-गत भाग नष्ट हो जाते हैं।
- (2) सहय एवं कर्पए विधियां (Cultural Methods)—इस विधि में कृषि ढंगो में परिवर्तन कर सरपतवार की बृद्धि रोकी जाती है। इस हेतु निम्न कार्य प्रपताये जाते हैं—
- ा. उचित सस्यावर्तन का प्रयोग (Proper Crop Rotation)—यदि एक ही फनत उमाई जावें तो कई प्रकार के गरपतवार बहुत हो जाते हैं। मतः दो या तीन वर्षीय फगन चक मानाना चाहिए।

2. फसल प्रतिस्वर्षा — यह मरल तथा धामानी से प्रवनाई जाने वासी विधि

28Ô

वारों के प्रतिसामों में संफल रहती है। जैसे-ज्वार, बाजरा, रिजका, बरसीम, सनई मादि। 3. खात्रमावरण (Mulching)-यह सर्चीती विषि है जिसका मारत में

प्रयोग नहीं होता है। खाद्रयावरण एक काले कागज से किया जाता है जिसमें जल भवेश नहीं कर पाता है। कागज विद्याकर बीओं को पंक्ति में बो दिया जाता है। 4. खाबों का प्रयोग-सित में टाउन कम्पोस्ट के प्रयोग से कास की रोक-

थाम के प्रयोग सिद्ध हुये हैं। कच्ची गोबर की लाद से खरपतवार बढते हैं। कुछ वर्षरक जैसे कैल्सियम साइनामाइड सरपतवारों को नष्ट करने में सहायक होते हैं। 5. फंसलों के बोबाई का समय-बोबाई के निश्चित समय से पूर्व तथा

देर से फसलें बोने से खरपतवारों का प्रकोप कम होता देखा गया है।

6. पौर्यों की पारस्परिक दूरी-पंक्ति तथा पौर्यों की धापस की दूरी कम

हरके फसल को सधन रूप में बोने पर प्रकाश के भ्रमाव में खरपतवार की ब्रिट कम होती है। 7. जोने की विशा-फसलों की पंक्तियाँ उत्तर-दक्षिण रखने पर खरपतवार

अधिक समय तक छाया में रहते हैं जिससे इनकी बृद्धि कम हो जाती है।

8. प्रतिरोधी जातियां (Resistant Varsieties) -- फसलों की कीट, शेग

है भादि भतिरोधी किस्मों के बोने पर इनकी बृद्धि भ्रच्छी होती है भीर छाया उत्पन्न हरते हैं जिससे खरपतवार दब जाते हैं।

3) जीवक विधियां (Biological Methods)---

इसमें खरपतवारों के मनेक प्राकृतिक शत्र जैसे-कीट व रोग के जीवाणुमी ारा तथा परजीवी बनस्पतियों के प्रयोग से नष्ट किया जाता है। इसकी रोक्याम

ः लिए भावश्यक है कि ऐसी कीट चुनें जिनके शत्रु न मिलते हों तथा फसलों को प्रतिवंतष्ट कर सेकें। भास्टे लिया में (1839-1925 तक) त्रिकली पियर खरपतवार से लाखी

कड़ मूमि बेकार हो गई जिससे कॉन्सीब्लास्टिस केन्टोरस नामक मोथ बीटर से ष्ट किया गया। भारत के मा. राजेन्द्र सोहिमी ने पहाड़ी क्षेत्रों मे फैली लेण्टाना ो कोसिडिएमा सेण्टाना से नियन्त्रित किया । इसके कुछ मीर उदाहरण हैं 🗕

, कीट सरपतवार

युवा कलहंस (Gease) 1. कपास में जानसन धास

कोसिडिएमा लेप्टाना 2. लेण्टाना

टीलापिया मोसाम्बिक 3. जलीय खरपतवार केनटोब्लास्टिस केनटोरस 4. प्रिकसी पियर या नागफनी

सिलवर द्वासर फिश व बास्केट घास 5. कीस

(बास्केट बास की जड़ों से निकले इब से कांस क्ट हो जाता है।)

इस विधि की सफलता में प्रयोग किये जाने वाले फसल कोटों का धमान, मिश्रित शस्योत्गदन, छोटे-छोटे तथा दूरी पर खेत तथा कुषक की प्रशिक्षा मुख्य बाधार्ये है।

(4) रासामनिक विषेत्रां (Chemical Methods) --

रसायनों द्वारा खरपतवारों के नियन्त्रण का कार्य कई वर्षों से पता था रहा है परन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2, 4-डी की स्रोज के बाद इन रसायनों ना सही उपयोग किया जा सका । विगत 25 वर्षों में लगभग 325 शाक नाशी रसायनों की स्रोज की जा सुकी है धौर ये उपयोग में लाये जा रहे हैं।

इन शाकनाशी को प्रयोग में लाई जाने वाली फूमल को सरपतवार की किस्म तथा काम में लाई जाने वाली विधियों के भाषार पर दो वर्षों में बौटा जाता है—

(क) बरगात्मक शाकनाशी

(ख) धवरणात्मक शाकनाशी

(क) बराएतसक शाकनाशी (Selective Herbioides)— ये रसायन फ़सब पर किसी भी प्रकार के स्वाई प्रमाव टाले बिना इसमे उने खरपतवारों को मध्ट कर देते हैं। जैसे में हूँ की फ़सल से उने चीड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को 2, 4-डी के खिड़काब से नष्ट कर सकते हैं। इसके तीन उपवर्ग हैं—

1. स्पर्स साकताशी (Contact Herbicides) — ये सम्पर्क मे स्नाने वाले पौषों के मार्गों को ही नष्ट करते हैं, फसल को हानि नहीं पहुँचाते हैं। जैसे—

प्रोपेमिल ।

2. स्थानान्तरित साकनासी (Translocated Herbicides) — वे रसायन पत्तियों, तना व जड़ों में प्रवेश करके पूरे पीध को कोशिकाओं की बृद्धि व विमाजन की गति को तीव्र कर देते हैं और वे नध्ट हो जाते हैं। जैसे — 2, 4-डी, एम. सी पी ए., एप. सी पी. बी. आदि।

3. जड़ों द्वारा लिये जाने वाले शाकनाशी (Root application Herbicides)—ये खरपतवारों ने निकलने से पूर्व ही उन्हें नष्ट करने के लिए मूर्वि

में प्रयोग कियें जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं।

(i) बोझाई से पूर्व दिये जाने वाले साकतासी (Preplanting Herbicides)—इस रसायनो को बोझाई से पूर्व भूमि पर छिड़क कर मली-मांति मिला दिया जाता है। जैसे—एप्टाम, बरनाम, ट्रेफालान धादि।

(ii) ष्रं कुरल से पूर्व दिपे जाने वाले प्राक्तनाशी (Pre-cmergance Herbicides)—इन्हें बोधाई के तुरन्त वाद, परन्तु प्रकुरण से पूर्व भूमि पर छिडका जाता है। जैसे—टैकाजिन, सिमाजीन, एट्राजीन, लास्सो, कोटारान प्रादि।

(स) श्रवरणात्मक गाकनामी (Non Selective Herbicides)—ये रसायन ग्रवने सम्पर्क में ग्राने वाली समी वनस्पतियों पर विशिष्ट प्रमाव दिसाते हैं। इनका प्रयोग सड़कों. नहरों, रेल की पटरियों के किनारे पर बंजर भूमियों पर किया जाता है । इनके निम्न तीन उपवर्ग है -

- .1. स्पर्श शाकनाशी ये रसायन सम्पर्क में ग्राने वाले पौथों के उन भागों को कछ ही घण्टों में नष्ट कर देता है । जैसे-पैराक्वेट या ग्रासेनिकत्स ।
- 2. स्थानान्तरित शाकनाशी-ये रसायन पौधों की जड़ों तथा तने द्वारा पीये के सभी मागों में पहुँच कर उनको नष्ट कर देते हैं। जैसे-डानावन, एमोटील घाटि ।
- 3. जडों द्वारा लिये जाने वाले शाकनाशी (Soil Steritents)-ये रसायन मुमि में दिये जाने पर खरपतवारों को मुमि से निकलने नहीं देते हैं। इस प्रकार से माम को निजर्मीकृत कर देते हैं। जैसे - ब्रोमोसिल, कार्यनहाइ सल्फाइड. बलोरी विकरीन ग्रादि।

शाकनाशी का प्रयोग---

रसायन का चनाय -- शाकनाशियों के चयन में निम्न बातों का होना भावश्यक है---

1. यह सस्ता हो ।

2. इसका वृहत क्षेत्र पर प्रभाव होना चाहिये।

3. फसलों के लिए हानिकारक न हो जिनमें इसे प्रयोग किया जा रहा है।

4. बामानी से प्रयोग किया जा सके तथा प्रयोगकर्त्ता को किसी भी प्रकार की श्रतिन पहुँचावे।

रसायन की प्रयोग मात्रा - शाकनाशी रसायन की मात्रा, रसायन की किस्म. खरपतबार की किस्म य प्रकोप, फसल, खैर्त में प्रयोग विधि व समय तथा मौसम पर निर्मर करती है। शस्त्र वैज्ञानिको द्वारा विभिन्न परिस्थितियो मे प्रस्तावित की गई मात्रा प्रयोग करनी चाहिये।

रसायनों के प्रयोग का समय - रसायनों का प्रयोग उचित समय पर करना चाहिये जिससे ये फसलों का हानि पह चाये बिना खरपतवारो को नष्ट कर दें। प्रत्येक रसायन के प्रयोग का समय मिन्न-मिन्न होता है। खरपतवारों के जगने के धाघार पर रसायनों को निम्न समय पर खेत में दिये जाते हैं-

(i) फसल भोने से पूर्व प्रयोग-इनको फसलो के बोने से ठीक पहिले दिया

जाता है: जैसे-सिमाजीन।

(ii) मंक्ररण से पहले प्रयोग--ये फसली तथा खरपतवारी के मंक्ररण होने से पूर्व खेत में दिये जाते हैं। ये रसायन कम घूलनशील होने से जड़ों द्वारा शोपित किये जाते हैं । जैसे-सिमाजीन 2, 4 ही (साडियम साट्ट)

(iii) मंकुरण के बाद प्रयोग - इसके मंकुरण थे बाद राही प्रसल में प्रयोग किये जाते हैं जैसे – स्टाम एक 34, एट्राजीन, टेलापान, 2, 4-डी (इस्टर सास्ट)

रसायनों के रूप - शाकनाशी रतायन कई रूपी में उपलब्ध हैं जिनमें निम्नलिखित रूप प्रमुख हैं ---

 1. व्रथ—यह मुख्य रूप से एक या दो रसायनों का समान रूप का मिश्रण होता है। जैसे—2, 4 दी (एमाइन सास्ट) सिस्वेबस, 2, 4, 5 T. मादि।

2. तेलयुरत मिश्रण (Emulston) -- शाकनाशी रसायन जो तेल में घुसन-

शील होते हैं, पानी में मिला देते हैं। जैसे — एम सी पी ए, सी डी ए ए मादि।

3. यूल या चूएँ (Dust) - शाकनाशी रसायन पुष्क घूल के रूप मे होते

हैं। जैसे—2,4-हो।

4. नमीय्मत पाउडर (Victualble Powder)—ये गाउँ घोस में ठीस के
करण के रूप में होते हैं जो पानी व तेल खाडि में प्रतम्मीत नहीं होते है। जैसे

5. बानों के रूप में (Granutes) - ये दोने या छोटी-छोटी गोलियों के

रूप में होते हैं।

सिंघाजीत ।

रसायकों के प्रयोग को विभिन्नां करपतवार नाशक रसायन मुदा में पीकों के बाहरी बानस्पतिक छंगों के उत्तर पूल (Dust) या द्वव (Liquid) के रूप में मुख्यत्वाप प्रयोग कियो के ति क्षेत्र में मुख्यत्वाप प्रयोग कियो के ति के स्वाप दिवस प्रयोग करने में, मूलन यन्त्र (Duster) ताम द्वव को छिड़काने में शीकरण यन्त्र (Sprayers) उपयोग में लामे जाते हैं जो हस्त, पाद तथा चिक्त पातित होते हैं।

1. बिसेरना (Broadcasting) वे रसायन जो पूत्त रूप में प्रयोग किये जाते हैं वे खेत में दिये जाते हैं। इनको रेत धादि में मिलाकर खेत में विखेरकर

समान रूप में वितरित कर दिया जाता है।

2. पिट्टपों में देना (Band application) — मूल या द्रव को फसल की पंक्तियों के बीच उमे खरपतवारों को नष्ट करने के लिये स्वायन दिये जाते हैं।

3. खिड्काथ (Spray) — द्रव प्रवस्था के रसायनो को पानी के साथ प्रायतन बढ़ाकर सम्पूर्ण क्षेत्र में मितरुण, स्प्रेयर की सहायता से करते हैं।

प्रयोग के समय श्रवनाई जाने वाली सावधानियां

1. झिड़काव या घूलि का बिखेरना थायु के बन्द या यन्द होने पर करें।

2. खिड़काव वायुँ की दिणा की घोर करें जिससे द्रव व घूलि मुँह या शरीर पर म घाये।

3. रसायन के प्रयोग मे पूर्व मन्त्र का समायोजन करने से सगान वितरण होता है।

4. रसायनों के प्रयोग के समय पश्मों को दूर रखा जाये।

5. कीटनाली या घन्य रक्षायन के प्रयोग में काम श्रायें यन्त्रों की माकनाली रसायनी में प्रयोग न लावें।

- 6. खिड्काव तेज घूप व गुष्क मौसम में करें।
- 7. रसायनों का घोल कांच या एनामेल के बर्तन में बनायें।
- काकनाशी रसायनों के प्रयोग के समय मुद्रा में पर्याप्त नमी होनी चाहिए !
 रसीयन प्रयोगकर्त्ता के करीर के किसी भी माग के सम्पर्क में न भागे ।

प्रयोगकर्तापर किसी भी प्रकार के प्रमाव के प्रकट होने पर म्रावश्यक चिकित्सा सुविधा प्राप्त करें।

प्रमुख शाकनाशी रसायन

क्रम संख्य	े शाकनाशा का ना	म व्यापारिक ज्ञान	विशेषतार्वे
1	2, 4-डी	2, 4-डायक्लोरो फिनोक्सी एसिटिक एसि	15
	ब्लाहेक्स 'जी' (ग्रमाइन साल्ट) ब्लाहेक्स 'सी' (इस्टर साल्ट) ब्लाहेस 'ए' (सोडियम साल्ट)		हरक मुरा द्वय व इमरवान हरके पीले रङ्ग का द्वय सफेद चूणं, पानी में पुलन श्रीत
2	2, 4, 5~T	2, 4, 5ट्राइनलोरो- किनोक्सी एसिटिक एसिड	सस्त तने वाले शाकनाशी दे लिए
3	एट्राजीन	4-बलोरां 6-इचाइलेमिनो 4-म्राइसो प्रीफाइलेमिन 1, 3, 5-ट्रायजिन	जल से मधिक घुतनशास, मृदा के लिए ग्रधिक प्रभावी
4	भी एम यू (मानुरॉक)	3-पैराबलोशीफिन।इल 1, 1-डाइनियाइल यूरिया	बंद्धरण से पूर्व, स्यानीतरित रसायन गन्ना, सन्तरे के बाग में उपयोगी
5	द्वासापान (5/3 पॉन)	2, 2-डाइवलोरोपिमो- निक एसिड	जड़ य यानस्पतिक भाग से चूरित, कांस में उपयोगी
6	एम सी पी ए (एपोक्सोन)	4 वलोरो-2 मियाइस किनावसी एसिटिक एसिक	वर्त्यात्मक, सम्पर्कशाक- भाशी, जई व घससी में सुप्योमी

7	एम सी भी बी ब 2, 4-D B (ट्री-शेटॉब्स)		चौडी पत्ती थाले बाक, दस्तों में उपतेशी	
8	पी सी पी	पेण्टाक्लोरोफिनाल	सम्पर्क शाकनाशी, सोवाबीन में उपयोगी	
9	सीमेजीन (टाफजिन 50w)	2 मलोरो-4, 6 बिस (इयाएऊमिनो) 1, 3, 5-ट्रायाज्ञिन	बरणात्मक, स्थानांतरित बाकनाशी, मदका, गधा, म्रालू के धात कुल व चौड़ी पत्ती के खरपतवारों में उपयोगी	
10	स्टाम एफ-3,4	3, 4-डाइक्लोरो प्रोपइ- भोनेनिलिड	वरणात्मक, सम्पर्क शाक- नाथी दलदली धार्सो सथा धान के शाकों में उपयोगी	
11	ही सी ए	ट्राइनलोरो एसिटिक एसिड	धंकुरल से पूर्व प्रयोग, एक व बहुवर्षीय घास कुल के खर- पतवार, गन्ने मे उपयोगी	
प्रमुख फललो के खरपतवार नियम्बर्धा				

١,					
प्रमुख फललो के खरपतवार निवन्त्रश					
फसल	·खरपतवार	शाकनाशी	भाश प्रति हेक्टर कियाशील धवयव	प्रयोग विवि	
	सम्बर्ड, डोरा भोषा जगती रसमरी	स्टान एफ-34	3 किया. या 8:5 ली. या 3-4:25 लीटर 1-2% यूरिया पोल		
•	ः बौड़ी पत्ती वासे	एम.सी.पी.ए. 2, 4-डी	2 किया. 2 सीटर	रोपाई के 4 सप्ताइ बाद 600 सीटर का घोत खिड़कें।	

200				
2. मनिकी	पति। पति। पति। पति। वाले सरपतवा	(टिक्सी ने	1.5 या 3 किया	वोधाई के 3 दिन के मन्दर 800 ली. का घोल खिड़कें। वर्षान होने पर सिवाई करें।
	मोथा, एक वर्षीय,सरमतवा	एट्राजीन (एट्राटाफ 50%)	1	गा. बोने के 15 दिन के भन्दर 700-800 सी. घोल खिड़कें।
3. ज्वार तमा वाजरा	षोड़ी पत्ती वाते	होटारान 80%	1.5 किया.	बोने के 3 दिन के मन्दर 800 ली. घोल छिड़कें।
	एकवर्षीय	एट्टाजीन 	ीया 2 किया न	बोने के 15 दिन के प्रकार 650 सी. घोत्र छिडकें।
4. कपांस	चौडी पत्ती वाले मीसमी. स्रश्रुवार	सामो "0%	2 किंगा.	बोने के तुरन्त बाद 1000 लीटर घोल छिड़कें।
5. गन्ना	चौडी पंती वाले	कोटारान 80% 2, 4-डो. 80% सोडियन सर्वेण . तथा . एट्राडीन 80%	(" " बोने के 10-20 दिम बाद 1000 तो बा खिड़काव तथा मिट्टी चढ़ाने के 10-15 दिने
	मौसमी सरपट वार मोया गादि	सिमाजीन या :रपाजीन 80%	2-3 किया.	दूतरा क्षिड़काव हरें। वीने के 20 दिन बाद 1000 सीटर घोत छिडकों।
6. गेहूँ	बौही पनी बासे	सोडियम सबस्य)·75 किया. या)·5 किया.	वौधों के मं कुरण के 20-25 दिन बाद 1000 सीटर धील खिड़कें।
)	}	2,4-डो. 36% ईस्टर लक्ल	}.	11 11

7. ग्रानु चौद्री पत्ती वाले सरपतवारेः मोपा बौडी पत्ती वाले । टॉक ई-25 मौसमी खरपतवार स्टेम एफ-34 चौड़ी पत्ती वाले एम सी पी वी 8. मटर संरपतवार 40% े. घससी बौद्दी पत्ती वासे 2, 4.81.72% संरपतवार एमाइन लव्हा ÐΤ एम सीबी छ प्रमुख विभिन्न मौसमी र

वानस्पतिक नाम

एव्टिलोन इण्डोकम

एकायरेंचस एस्पेरा

एमरेन्यस स्पाइनोसस

क्षेत्रीय नाम

काकई 2. विटा सट-

- जीरा 3. कटैली

बरीट की ल रपतवार 1. कंघी या

:23	बाद 1000 सीटर पोल छिड़कें।		
3.2 fgar.	बोने के एक दिन पूर्व 1000 कीटर पोस छिड़ककर मिट्टी में मिला हैं।		
2 किया-	बोने के एक सम्ताह के बाद 1000 ली. घोल धिड़कें।		
। किया	बोने के 4 सप्ताह के बाद 1000 ली. घोल छिड़कें।		
75-1 किया.	भोने के 30-40 दिन वाद 400- 500 सी. घोल छिड़कें।		
0 375 मिली	11 11		
05 किया.	बोने के 3-4 सप्ताह बाद \$00600 सी. घोल खिड़कें।		
तरपतवार			
प्रव	गर बीजपत्री		
वा	र्षक द्विमीजपत्री		

	1	į	
4. जंगली चोलाई	एमरेन्यस निरस्टिस	वाविक	गविक
5. सांठी या विव	वोएरहैविया डिपयजा	71177	}
खपरा		Ì	"
6. सहसुद्रा	डायजेरा प्रावॅशिस	"	"
7. बड़ी दुग्धी	युक्तीविया हिटा	, "	, ,,
8. छोटी दुग्बी	युफोबिया चाइमेविसोलिया	} "	, "
9. खिसारी	साथिरस सटाइवा	"	/ "
10. हजार दाना	कायसँपम निरुधाई	"	"
11. बायसुरी	पिल्चिया लेसियोलेटा	"	- "
12. नूनियाँ	पाचु लेका क्लाडिफिडा	"	{ "
13. मकोय	सोलेनम नाइव्रम	"	"
14. गोखरू	द्रावुलस टैरेस्ट्रिस	' '	- "
15. सांबा घा स	ह्काइनोबलोम्रा कोलोनम	,,,	एक बीजप [']
16. বিভন্ত	जैन्यियम स्ट्रु मेरियम	'n	1.
10. 14 · H	जाम्ययम स्ट्रूगारयम	"	"
रबी के खरमतवार	!		}
(with actual)			
17. कृष्ण नील	एनागैनिस भावें स्सिस	वापिक	दिवी जपत्र
18. सत्यानाशी	धार्जीमोन मेनिसकाना	,,	24
19. बनव्योजी	बास्फोडेलस टेन्युफोलियस	"	"
20, वयुधा	चिनोपोडियम एल्वम	"	"
21. खरतुमा	चिनोपोडियम म्यूरेल	",	,
22. हिरसायुरी	काल्बोस्वलम् प्रावेशिसस	" {	,,
23. गजरी	प्यूमेरिया पार्वीपलोरा		,,
24. मटरी	लेक।इटस एफैका	j,	,
25. जंगली गोमी	लोतिया पिन्नेटीफोलिया	,,	,
26. जंगली रिजका	मेडिकागो डेण्टीकुलाटा	,,	,
27. सफेद सेजी	मेलोसोटस ए-बा	,	ja.
28. पीली सेंजी	,, इण्डिका	,,	,72
८९. जगली पालक	पार्च लेका भातीरेतिया	,,	,
g0. चटरी	विसिया हिस्रँटा	,,	
3ा. धकरी	,, सराइवा	,,	,,
-		·	
प्रमुख बहुदर्भीय]	1	
क्षरपतकार ।		(
	2.22.21	ļ	
८८. जवांसा	एसहागी कैमेलीरम	वहुवपीय	द्विचीजपत्री
33. प्रमरवेल	कस्कुटा रिपलेक्न	"	n
34. द्व घात	साइनोडोन डेक्टोलोन साइप्रस रोटण्डणा	,,	11
35. मोधा 36 क्या (क्या)	साइम्स राटण्डमा इम्पेरेटा सिनिण्डिका	,, [**
36. हुस (द्वाव)	िक्रमारम् । सामान्यकृतः ।	<i>"</i> !	"

37. कोम	मैकरम स्पॉण्टेनियम	बहुवर्गीय	द्वियोजपत्री
38 तिपतिया	हेस्मोडियम ट्राइफोलियम	"	"
39. जल कुम्मी 40. लेण्टाना	इचीनिया ऋसियस सेण्टाना केमरा	"	"
41. स्ट्राइम	इस्ट्राइगा स्पीसिज	",	,,
42. यक् घास 43. ब्रह्मी	सोघरम हैलिपेन्स हाइड्रो कोटाइल स्त्री०	,,	एक बीजपशी
44. आवेरी	जिजियम रोटक्सिफोलिया	["	"

श्रम्यासार्यं प्रश्न

- खरपतवार स्या होता है, ये फसलों को किस प्रकार हानि पहुँचाते हैं ?
 विभिन्न खरपतवार का वर्गीकरण करते हुए प्रत्येक के दो-दो उदाहरण होतिल ।
- स्वरपतवारों की रोकथाम की विभिन्न व्यवस्थाक्षी का संक्षेप में वर्शन करिए।
- शाकनाशी रसायनों का वर्गीकरण उदारहण क्षित करते हुए इनकी उप-योग विधि बताइए।
- किन्हीं 5 शाकनाशी के नाम एवं इनकी प्रयोग विधि बताइए तथा ये फसलो के किन खरपतवारों को नध्ट करेंगे ?
- निम्न सरपत्यारों को गिस प्रकार नष्ट करेंगे---
 - (क) कांस (स) चीलाई
 - (ग) बथुप्रा (घ) जगली गोमी
 - 7. निम्न कीटनाशक को कब प्रयोग करते हैं—
 - (i) 2 , 4-डी कासोडियम लवए।
 - (ii) स्टाम एफ-34 ।
 - (iii) सिमा जीन ।
 - (iv) 2, 4-की का इस्टर लवगा।

कृषि सम्बन्धी श्रीवृष्टिक इकाइयां र्वितंत्र सालिका दरी (Distance) 1 हेक्टर=10,000 वर्ग मीटर 1 किलोमीटर= 1000 मीटर =2·47103 एकड = 0.62137 als1 एकड== 4000 वर्ग मीटर == 3280 gz == 4840 **वर्ग** गज I मीटर≕ 100 सेमी. == 43560 वर्गफट at 1:0936 na 1 वर्ग मी.== 1.20 वर्ग गञ = 3·28 फट = 10.000 वर्ग सेमी. 1 ਦੇਸੀ. == 10 ਨਿਸੀ. 1 वर्ग फुट=144 वर्ग इन्च 1 मिमी. ≃ 0.04 इन्च 1 वर्ग इन्च = 6.45 वर्ग सेमी. 1 इत्च= 2.54 सेमी. 1 वर्ग सेमी.⇔ 100 वर्ग मिमी. या 25'4 सिसी. =0·155 वर्ग इन्च 1 फट = 0.3048 मीटर सौल (Weight) ग्रायतन (Volume) 1 मीटिक टन = 1000 किया. 1 गैलन≔4·596 सीटर == 25 79 HT 1 ਕੀਟ**ਾ**== 1000 ਸਿਕੀ. I विवण्टल=100 किया. =0.29 ਹੌਕਰ । किया.==1∪00 ग्राम ≔या 1·76 विषड == 1:07169 सेर 1 ਪਿਆਨ ≈ 0.57 ਲੀਟਰ == 2·20 पातण्ड 1 श्रीम=28·35 ग्राम

10998

तापक्रम (Temperature)

तावक्रम °C=(तावक्रम °F - 32) × 5/9 तावक्रम °F=(तावक्रम °C×915)+32.





